

# F8DocServ 電子マニュアル

## 株式会社フォーラムエイト FORLM 8

掲載されている各社名および 各社製品名は、一般に各社の 商標または登録商標です。

UC-1 電子マニュアル For Ver.1.02.00 2008.03 現在

目次	
目次	
F8DocServについて	9
概要	9
バージョン及び改良点	
Version 1.00.00 ~	
著作権	
プログラム使用権許諾	
必要システムおよびフロテクト	
必要ンステム ハ ードウェアプロテクトキー	۱۵ ۱۵
プロテクト	
プログラムの機能概要	17
機能および特長	
旧製品との互換性について	
制限事項等	
プログラムの機能詳細	
構成	
ドキュメントの構成	
ファイルの構成	
主要機能	
プレビュー / 印刷	
編集 ニンプレートの作成	
テンプレートによるXMLマッピング	
XMLデータの抽出	
継承元製品のファイル読み込み	
画面	
メイン画面の外観 プレビュー	
9 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
サムネイルタブ	
マッピングデータタブ	
辞書 フレーム	
XMLタク辞書ファイルの作成	
機能一覧	53
本フロダクトと継承元製品の機能一覧	
操作方法	54

起動	54
当社製品から起動するために	
保存	59
編集する / 入力する	60
テキストの色・サイズ・書体	61
テキストの配置	61
テキストを検索	
テキストを置換	
行の高さ	63
線の色·幅·種類	63
順番を入れ替える	64
操作を取り消す・やり直す	65
表紙	
目次	
ヘッダ / フッタ	67
BOX	
BOXを選択する	
BOXを移動する	
BOXのサイズを変更する	72
BOXの配置	73
BOXを編集状態にする	73
BOXの書式設定(ツールバー)	74
BOXのプロパティ	
BOXのマッピング情報	
BOXの表示条件の設定	
重なり合ったBOX	
計算結果を任意の書類形式にする	80
電子納品の不可文字列をチェック	80
ファイル作成・開く・保存・変換 ドキュメントを開く 旧製品のファイルを開く ドキュメントを保存	
他のファイル形式に変換 Word変換時のエラー	

ページ・改ページ	
改ページ	
ひページを全て無効にする	
新規ページを作成	
月出1.(音)/日次2011-	83
元山し(早)/ロバノゲ	00
早田方	00 04
早田らの农小改足(日次フリー)	
単田与の形式設定(COIDの設定)	
田/)9922(の、頃)で送げ	
半(節、項)でFM 音(節 頂)の削降	۵۱ ۵۱
単(節、項)の間が	91
単(説、頃)の限留八10日だり到	93
11日 9 2 派 7 8 8 9 7	94
見出しを追加する	95
見出しを修正する	95
見出しのテキストを修正する	95
見出しを削除する	96
見出しの属性(目次ツリー)	
見出しの表示設定	
見出しの自動整列	
目次ツリーの編集モード	
	103
「〒< 「DO< を と に に 、 、 、 、 	
ノース/ DO/ と 修正	
表BOX	
表を追加	
表を修正	
表の途中での改ページ	
表のタイトル	
セルの入力・修止・削除(表上ナイタ)	
セルの書式(表上ナイダ)	
ビルの卦線(衣エナイダ)	
ゼルの肖京(衣エナイダ)	
ビルにナキストをハノ	
ビルのナキスト 配直	
シードのノロハナ1(夜エナ17)	
1)の同さうりの幅(农工)17)	
1)同 7)1個で奴삩泪足(なエノ17)	۲۷۷
1」同ジリ畑とミンへて調定(ベエノコブ)	
」」 ワリロクノロハノ 1 (衣上ノ 1フ) 売のヘッダ / フッタタブ(売エデッタ)	۲24 ۱۹۶
スッシュノノノノノノン (スエノコノ)	۲۷ اکتر ۱۹۵۵
- スマー、ノノノノノニル	
- スマン・ソン・ソン・アン・コーク	129 120
- (、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	130
表のヘッダ / フッタの表示設定(表エディタ)	132

数式BOX	
数式を追加	133
数式を修正	
数式エディタの使い方	
行列BOX	138
「」 」 シリロロス	100
11 列氏を厚加	
1]列氏を修止	
クラフィックBOX	
グラフィックを追加	
クラフィックを修止	
クラフィックをイメーシファイルに保仔	
クラフィックエティタの使い万	
クラフィックのサイスを変更	
イメーシファイルの読み込み	
マッピング画像BOX	
マッピング画像を追加	
マッピング画像を修正	
マッピング画像のサイズを変更	
$BOX\mathcal{M}\mathcal{I}\mathcal{I}\mathcal{I}\mathcal{I}$	148
DU(V) / V = J	
BUXをソルーノ化する ゲリーゴの場応	
クルークの探TF	
表示条件	
表示条件の設定	
表示条件のクリア	
表示条件の設定ダイアログ	
変数名の編集	
XML検索の詳細	
書式設定	
行スタイル修正	
行スタイルを適用する	
一部のテキストの書式を設定する	
フォント(文字属性)設定	
フォント設定ダイアログ	
行ピッチ(行間)を設定	
行ピッチ設定ダイアログ	
インデント(字下げ)を設定	
インデント設定ダイアログ	
<b>拦</b> 飾	165
大学でであるというなどのないである。	105
衣即印印ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	
ス即即9回の2月11日時、久史	05 [ 101 - דסו
2、1211日に22シッシン しるこうまた。	107
衣岬中田の町上	108 ۱۳۵۸
TLロ(衣即印印)	
衣如口(衣即叩口)	۱/۱ ۲۰۱
ロロ(衣即叩四)	/ / אריין איז
ロロジノナジョネ(衣母子) ページ米中(芝称3月)	د / ۱ ۱۸۰
、 ノ田つ(衣堂号)	

ページ番号の文字列編集	
ページ番号の初期値	
任意文字列(装飾部品)	
図(装飾部品)	
XMI マッピング	180
AMIL マッピング 振声	
∧MILマッピング (N安	
XML マッピング (版化で) アカ 9 る	
AMILマッピングの修正	
AMIL くッレノンを休任 9 つ	
くッレノク 許貴ノア1 ルCは	
マッレノク 辞書 ノア1 ル 読み込み (マッヒノク)	
辞書項日のナーク型	
辞書項日を配直(マッピノク)	
辞書項日を追加配直(マッヒノク)	
マッピングナータ	
マッピンクテータ追加	
マッピンクテータ則除	
マッピンクテータのフロバティ	
マッピンクテータの抽出	
マッピングデータグルーフIDの変更	
テータマッピング情報	
テータマッピング情報を修止する	
表BOXに対する一括マッピング	
下層テータの一括マッピングダイアログ	
テンプレート	
テンプレート	
テンプレートを作成する	
テンプレートを利用する	
テンプレートを開く	
テンプレートを保存	
表示操作	206
プレビューの移動・スクロール	206
プレビューの表示拡大・縮小	200
プレビューの表示居性	207
リアビューの役小周に	200
日次ツリーで仅不する	
ロバフッ の(R)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)	
主べ ノゼ 見役小りる	
ジムホールの近人 細小	
印刷	
全て印刷する	
ページを指定して印刷する	
指定の章(節、項)を印刷する	
余白の境界線を印刷	217
用紙設定	
田紙サイズを変更する	217
印刷時の用紙方向を設定	
全白の設定	
	<b>L</b>   /

F8DocServ Maintenance Tool (環境設定) 環境設定ツール	
メニュー項目	
メニュー・アイコン	220
	220
シーユ バ	220
ショートカットキー	
ファイリ	222
ノノ   / /	
[ファイル] [閉()]	222
[ファイル] [追加詰み込み]	220
[ファイル] [思ふむひろう	
[ファイル] [用さ旦タ]	
[ファイル] [エ目C体け]	
[ファイル] [伯前を引けて休存]	
	220
[ファイル] [終了]	229
给 <b>生</b>	230
	230
[硎朱] [ルに仄9]	
[編末] [ピリ旦し]	
[綱朱] [切り取り] [炉生] [コピー]	
[編集] [BUX削除]	
[編朱] [ハーン垣加] [始集] [ページ道応]	
[編末] [ハーン則味]	
[柵宋] [代余]	
[禰宋] [旦沢] [始生] [次た絵宏]	
[綱朱] [ハビ(宋东)	230
	200
[表示] [次ページ]	
[表示] [実際の大きさ]	
[表示] [全体を表示]	
[表示] [幅に合わせる]	
[表示] [アウトラインフレーム表示]	
[表示] [辞書フレーム表示]	
[表示] [表示移動モード]	
[表示] [表示拡大モード]	
[表示] [再描画]	
[表示] [目次の更新]	
[表示] [ページ再解析]	
設定	
[設定] [用紙の設定]	
[設定] [プリンタの設定]	

[設定] [ページの設定]	250
[設定] [ページの設定](本文)	25
[設定] [ページの設定](目次)	254
[設定] [ページの設定](表紙)	25
[設定] [行スタイルの設定]	
[設定] [その他の設定]	25
電子納品	260
[電子納品] [電子納品規定文字列チェック]	
ヘルプ	
[ヘルプ] [トピックの検索]	
[ヘルプ] [Forum8 ホームページ]	
[ヘルプ] [Internet利用による問合せ]	
[ヘルプ] [通常/Web認証切り替え]	
[ヘルフ] [ハーション情報]	
₽&A	263
用語集	263
ヒント1 WORD出力:複雑な書式の表が出力されました	265
エラー1 WORD出力:このファイルは他のアプリケーションまたはユーザーが使用しています	266
ナポート	268
本プログラムの改訂	268
サポートの範囲	268
ご購入についてのお問い合わせ	
東京本社	
大阪支社	270
名古屋事務所	270
	271
值四吕耒川	

# F8DocServ について

概要

## バージョン及び改良点

Version 1.00.00 ~

本 プロダクトは、『F8出力 編 集 ツール』および 『調 表 出 力 ライブラリ』の上 位 バージョンとなります。 また、本 プロダクトにはViewer版 があり、一 部 の有 償 機 能 の利 用 が制 限されます。

有償機能に関する説明は、

『概要|著作権|有償機能について』

『概要 | 必要システムおよびプロテクト | プロテクト』

『機能詳細|機能一覧』

にありますので、そちらをご参照ください。

Ver.1.02.00(2008.03)

- (1) Web認証方式に対応しました。
- (2) Word/PDFファイル出力で既存ファイルへ上書きする際に、出力できませんと警告が出る場合がある問題を修正しました。
  - 既存ファイルのフルパスが半角文字で128文字以上の時、この問題が発生していました。
- (3)表エディタで編集中に"BOXの新規貼り付け"を行うと、読み込み違反となる問題を修正しました。

Ver.1.01.02(2008.01)

- (1) Word出力の諸問題を対策しました。
- ・旧PPF書式 " 分数 " 指定の1行目 (分子) の行ピッチが小さく設定されている問題を対策しました。
- ·Word2007環境での出力で正しく出力されない問題を対策しました。
- ・罫線表で罫線の設定が正しく出力されない場合がある問題を対策しました。
   但し、Word2002以降
- (2)英語モード時に数式の・ が正しく表示されない問題を対策しました。
- (3) 見出し毎の章番号表示設定画面のヘルプボタンからヘルプが開かない問題を対策しました。

Ver.1.01.01(2007.06)

- (1)F8出力編集ツールの文書データファイル(ppfファイル)の読み込み精度を上げるよう対応しました。
  - ・罫線表(繰り返し数=1)が、開始行と終了行にて罫線と文字列が詰まっている問題を対策しました。
  - ·罫線なし表にて空行指定がされていた場合、行が重なってしまう問題を対策しました。
  - ・罫線表のタイトルブロックに空行があると表のレイアウトがおかしくなる問題を対策しました。
  - ・表 セル中 ブロックが本 文 フォントではなく表 フォントとなっている問 題を対 策しました。
  - ・数式で括弧の位置がずれる場合がある問題を対策しました。
- ·Symbolフォントを使用した際に行高が大きくなり、表罫線からはみ出す問題を対策しました。 (2)マッピングデータ追加時のオープンダイアログにファイルの種類"\*.xml"を追加しました。
- (3)アウトラインフレームのサムネイルとマッピングデータにポップアップメニュー同じ処理を行うツー ルボタンを追加しました。

- (4)表エディタにて行・列追加を行う時、幅・高さの指定を1/10mmとし、スピンボックス()に対応しました。
- (5)表エディタにて配置情報変更後の元に戻す(やり直し)で表示が戻らない問題を対策しました。
- (6)表のタイトルヘッダ行と設定された場合、セルの下ラインが設定にかかわらず強制的に描画されてしまう問題を対策しました。
- (7)表の行のタイプにタイトルフッタ行を追加しました。
- (8)表 エディタのプロパティダイアログ画 面下 方の"確 定時の条件"を分かりやすくし、ヘルプに記載しました。
- (9)表のヘッダ部に表がある場合、ヘッダ部の表を編集状態とすると"無効なクラス型キャスト."と なる問題を対策しました。
- (10)表エディタを開くとエディタ内の表に空白のセルが発生する場合がある問題を対策しました。
- (11)表エディタのツールバーアイコンのデザインを一部変更しました。
- (12)n行1列の表を表エディタにて開きセルのプロパティを開いても"シートの設定"ができない問題 を対策しました。
- (13)1ページに入りきらない横並び表の場合、表中の改ページができない問題を対策しました。
- (14)表エディタでタイトルヘッダ行を含むセルを縦方向にセル結合した場合、リストインデックスエラーが発生する問題を対策しました。
- (15)表のWord出力の精度を上げました。
- Word2000においては、 最 新 版 ヘアップデートする必 要 があります。
- (16) 英語版の時、翻訳漏れの部分がある問題を対策しました。
- (17) 英語版で作成した文書 (F9D、F9T) を日本語版で読むと強制終了してしまう問題を対策しました。
- (18)数 式 エディタ整列 位置 テンプレートボタンのヒントが異なっている問題を対策しました。
- (19)ヘルプをWinHelp形式 (\*.hlp)からHTML形式 (\*.chm)に変更しました。(Windows Vista対策)
- (20)WindowsXPの標準(ルナ)インターフェイスで確定・取消・ヘルプのボタンの位置が切れている 問題を対策しました。
- (21)メイン画面の現在のページ表示部分が黒で塗りつぶされる場合がある問題を対策しました。
- (22)データサイズの大きな画像データを多数使用したとき、メモリ不足となる問題を対策しました。
- (23)縦書きのテキストBOXでSymbolフォント等に変更しても、表示に反映されない問題を対策しました。
- (24) 拡大表示中に縦書きのテキストBOXをクリックすると、"整数のオーバーフロー"となる問題を 対策しました。

Ver.1.01.00(2006.08)

- (1)Windowsの違いによるプレビュー上の表示問題が発生する不具合を修正しました。
- (2)表BOXのインデントがセル内まで効いていた不具合を修正しました。
- (3) ヘルプボタンからヘルプが呼び出せない部分がある不具合を修正しました。
- (4) 調表出力ライブラリ互換モード時に調表出力ライブラリのヘルプが呼び出せない不具合を修 正しました。
- (5)文字列検索・置換における対象文字列設定機能不足、表セル内BOXの発見順に関する不
   具合を修正しました。
- (6)マッピングデータを含むBOXの表示処理、設定変更処理に関する不具合を修正しました。
- (7)画像未指定のグラフィックBOXがページ内にある場合、プレビューでその位置が不明となる問題を対策しました。
- (8)F8出 力 編 集 ツールの文 書 データファイル(\*.ppf)の読 み込 み精 度を上 げるよう対 応しました。
- (9)ページ内のマッピングデータを書式文字で表示できるよう(テンプレートモード機能)に対応しました。
- (10)BOX内容編集やスタイル変更によるBOX高さ変化時に以降のBOX位置を自動調整するよう 機能を追加しました。
- (11)条件によってプレビューへの表示有無が制御できるようにBOXに表示条件の設定機能を追加しました。

(12)表BOXエディタの操作性改善を図りました。

(13)表 BOXへの一 括マッピング機能・自動可変表機能を追加し、マッピングの操作性改善を図り ました。

Ver.1.00.00(2005.07) 初版

## 著作権

### プログラム使用権許諾

#### 【通常ライセンスの場合】

#### 1. 適用

以下の事項は、(株)フォーラムエイトがお客様にご購入いただいたフォーラムエイト社製品シリーズの各製品(コンピュータープログラム、プログラム製品媒体及びプロテクト、プログラム製品添付資料 など以下「プロダクツ」という)に適用いたします。

#### 2. 使用権の許諾

- お客様は、プロダクツを「ユーザー登録カード」で登録された1台の機械(コンピューター)においてのみ使用することができます。但し、LAN対応プロダクツとして当社が提供した場合に限り、定められた使用数の範囲内での登録された機械で使用することができます。
- 2) お客様は、如何なる事由に因ろうともプロダクツを譲渡、販売、転貸しはできません。
- 3) お客様は、プロダクツを有料、無料にかかわらず、転貸しすることはできません。
- 4) お客様は、プロダクツの複製をつくることはできません。
- 5) お客様は、当社の許諾なしにプロダクツを解析したり、改変したりすることはできません。

#### 3. プロダクツの改訂

- 1) プロダクツは、機能追加・入出力の改善等の改訂を行う場合があります。
- 2) プロダクツ使用権を有するお客様には、別途定める料金にて改訂版プロダクツと交換致します。

#### 4. 保証の範囲

- 1) プログラム製品の記録媒体を購入した場合は、その記録媒体に不良があった場合、また製品添付の資料等に落丁・乱丁があった場合には、お客様がプロダクツを購入された日から1ヶ月に限り、 無償で良品とお取り替え致します。
- 2) 当社は、お客様の逸失利益、使用不可能による損失及び第3者からお客様に対してなされた 損害賠償請求に基づく損害を含む如何なる損害についても責任を負いません。
- 当社は、コンピュータ・ウィルスによる損害に対し、一切の責任を負いません。お客様ご自身の責任でウィルスチェック、駆除等の対策を講じるものとします。
- 4) お客様が「ユーザ登録カード」にご記入のうえご返送いただいた場合に限り、以下のカスタマー サポートサービスが受けられます。但し、カスタマーサポートが受けられる期間は、プロダクツ購入後、 1年間とさせていただきます。
- ・プロダクツを含む当社製品の改訂及び新製品情報をご送付いたします。
- ・プロダクツに関するお問い合わせに対しては、「サポート窓口」が対応いたします。
- ・お客様がプロダクツの媒体を破損した場合には、規定の料金で良品と交換致します。

#### 5. 契約期間

- 本契約は、お客様がプロダクツを受領開封した時点より発効します。ダウンロードによる購入申込を行った場合は、当社がパスワードを発行した時点で発効します。
- 2) プロダクツ購入後1年間を経過した後のカスタマーサポートサービスは、「保守・サポート契約」等により継続または更新することが可能な場合があります。当社が別途定める「保守・サポート契約」等でご確認下さい。
- お客様が本契約の条項に違反した場合は、当然に本契約は解除され、プロダクツは当社に返却して頂きます。
- 4) 上記3)の場合、プロダクツの代金は返還いたしません。

【レンタルライセンス・フローティングライセンスの場合】

#### 1. 適用

以下の事項は、(株)フォーラムエイト(以下「当社」という)がお客様により申し込みいただいたフォーラムエイト 社製品シリーズのうち、レンタルライセンス、フローティングライセンスによる提供製品「コンピュータープログラム」(以下「プロダクツ」という)に適用いたします。

#### 2.使用権の許諾

- お客様は、プロダクツを登録したサービス利用者(フローティングライセンスの場合は、組織に属する者)に おいてのみ使用することができます。
- 2) お客様は、如何なる事由に因ろうともプロダクツを譲渡、販売、転貸しはできません。
- 3) お客様は、プロダクツを有料、無料にかかわらず、転貸しすることは、できません。
- 4) お客様は、プロダクツの複製をつくることはできません。
- 5) お客様は、当社の許諾なしにプロダクツを解析したり、改変したりすることはできません。

#### 3. 保証の範囲

- 1) 当社は、お客様の逸失利益、使用不可能による損失及び第3者からお客様に対してなされた損害賠償 請求に基づく損害を含む如何なる損害についても責任を負いません。
- 2) 当社は、コンピュータ・ウィルスによる損害に対し、一切の責任を負いません。お客様ご自身の責任でウィ ルスチェック、駆除等の対策を講じるものとします。
- 3) お客様は、プロダクツの利用登録後、「サポート窓口」でのプロダクツに関する問合わせサポートをカスタマ ーサービスとして受けることができます。但し、カスタマーサービスが受けられる期間は、ライセンスの有効な期 間内とさせていただきます。

#### 4. 契約期間

- 1) 本契約は、お客様がプロダクツを購入した時点より発効します。
- お客様が本契約の条項に違反した場合は、当然に本契約は解除され、当社は、何らの通知催告を要せずに即時に解約(利用登録の削除)できるものとします。
- 3) 上記2)の場合、プロダクツの使用料金は返還致しません。

## 有償機能について

下記の機能は、有償機能となります。

BOX の追加 : BOX を追加することはできません。
 BOX の貼り付け : BOX の貼り付けはできません。
 BOX の貼り付けはできません。
 BOX の貼り付けはできません。
 BOX の貼り付けはできません。
 A:辞書ッリーの表示 : マッピング辞書を利用する機能は全て利用できません。
 BOX の表示条件の設定 : BOX の表示条件の設定変更はできません。

BOXとは、基本データをプレビュー画面上に配置するためのベースとなるものです。

#### ■Viewer版 (F8DocServのライセンスをお持ちでない)の場合

有償機能はご利用いただけません。

#### ■F8出力編集ツールのライセンスをお持ちの場合

上記有償機能のうち、1,2,3の機能をご利用いただけます。

## 必要システムおよびプロテクト

### 必要システム

#### ■オペレーティングシステム

Windows 98/ME/NT 4.0(SP4 以降)/2000/XP 等の 32 ビット Windows 環境を有すOS(推 奨:Windows2000以上)

Windows3.1では動作致しません。

Windows95での動作保証はできません。

Microsoft社の無償サポート期限の切れたOSに関しては、動作保証ができない場合があります。 ・Windows98、および Windows98 SE(Second Edition) 無償サポートは、2003 年 6 月 30日 をもって終了しております。

·WindowsME(Millennium Edition) 無償サポートは、2003 年 12 月 31日をもって終了しており ます。

<u>他形式ファイルの出力(Microsoft Word文書)</u>には、Microsoft Wordがインストールされていなければなりません。

・Microsoft Word 2000/2002/2003/2007に対応しています。(推奨:Microsoft Word 2003) Word(Office)は、Microsoft Updateで最新の状態にしておくことをお勧めいたします。 ・Microsoft Word 2007以降は未対応です。

掲載されている各社名および各社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

#### ■ハードウェア

CPU Pentium 333MHz以上(推奨:Pentium4以上)

#### ■ディスプレイ

解像度が800×600ドット以上(推奨:1024×768ドット以上)

#### ■ハードディスク

約15MB以上必要(インストール時) 実行時のWindows作業領域は1GB以上の空きを推奨

#### ■メモリ

256MB以上(推奨:1GB以上)

#### ■ネットワーク

IPX,TCP/IP,NetBIOS等のプロトコル

#### ■プロテクト

ハードウェアキー(プリンタポートへの接続) タイプ1:アンフェノール(36ピン) タイプ2:D-SUB (25ピン) タイプ3:USB ネットワーク対応ハードウェアプロテクトキーの場合は、クライアント側にはハードウェアプロテクトキ ーの接続は必要ありません。 レンタルライセンス、フローティングライセンスの場合は、Web認証方式となりますのでハードウエア プロテクトキーはありません。

『概要 | プログラムの機能概要 | 制限事項等』もあわせてご確認ください。

## ハードウェアプロテクトキー

製品版を使用するためには、当社から提供されるハードウェアプロテクトキーの装着が必要です。 プロテクトに関する情報は、別途 『導入の手引き』を参照ください。

ハードウェアプロテクトキーが装着されていないシステムでプログラムを起動すると、Viewer版として動作します。

#### 【重要な注意事項】

プログラム動作中にハードウェアプロテクトキーの着脱は絶対に行わないで下さい。プログラムが中断 されデータが失われることがあります。

## プロテクト

本 プロダクトは、ハードウエアプロテクトキー、または、Web認証方式(レンタルライセンス・フローティング ライセンス)により有償機能の不正使用を防止しています。このため、ハードウエアプロテクトキーが接 続されてない場合やWeb認証を行っていない場合は、無償版として動作します(有償機能が使用でき ません)。

本プロダクトの機能一覧:『機能詳細|機能一覧』

有償機能について: 『著作権 | 有償機能について』

# プログラムの機能概要

## 機能および特長

本プロダクトは、当社製品が出力する計算書,比較表,設計調書などの電子納品に対応した各種文書を統合的にサポートするドキュメンテーションツールで、当社製品から出力された各種文書データの 結合,編集,プレビュー,印刷および他の出力形式での保存を行うことができます。



また、テンプレート(文書雛形)を用いたXMLデータのマッピング機能を利用すれば、当社製品のXML データを文書として簡単に書式化できますので、文書作成の大幅な省力化と自由な形式での文書作 成が容易に実現できます。



更に、本プロダクト自身も文書データをXML形式で保持しているため、文書内で使用したXMLデータを 文書の中からそのまま抽出する事ができますので、文書を介してのデータ交換が他のシステムへの提 供を含めて可能となります。



他 社 アプリケーション等 へのデータ提供として、XML以外にも、汎用 ワープロソフトを始めとした様々な形式 での出力をサポートしています。



Microsoft Excel形式および一太郎形式は、今後のバージョンで対応予定。

上記のように、本プロダクトでは、これまで当社が提供してきた『F8出力編集ツール』や『調表出力ラ イブラリ』などの出力系ツールの特長を継承しつつ、その後継製品として、より充実した機能と操作 性を実現しています。

継承元の製品である<sup>『</sup>F8出力編集ツール』および<sup>『</sup>調表出力ライブラリ』との互換性については、『<u>概</u> 要 | プログラムの機能概要 | 旧製品との互換性について』をご参照ください。

## 旧製品との互換性について

本 プロダクトは、『F8出力 編 集 ツール (製 品 に組 み込まれているF8 - PPFを含 む)』 および 『調表出力ラ イブラリ』の後 継 製 品として、これらの製 品との互 換 性を以 下の機 能 によって維 持しています。

つまり、本プロダクト対応の製品でなくても、『F8出力編集ツール』または『調表出力ライブラリ』に対応 した製品であれば、本プロダクトの使用が可能です。

尚、製品毎の対応状況につきましは、当社ホームページ(<u>http://www.forum8.co.jp/</u>)にてご確認くだ さい。

#### ■『F8出力編集ツール』ファイルの読み込み(拡張子:ppf)

『F8出力編集ツール』で保存されたファイルを体裁の互換性を保ち本プロダクトに読み込みます。 但し、本プロダクトから『F8出力編集ツール』が保存するファイル形式での保存はできません。

#### ■『調表出カライブラリ』ファイルの読み込み(拡張子:f8s、f8c)

『調表出力ライブラリ』で保存されたファイル(当社の調表対応製品から調表用ファイルとして保存されたファイル(f8cファイル)、および調表のテンプレートファイル(f8sファイル)を含む)を体裁の互換性 を保ち本プロダクトに読み込みます。

但し、本プロダクトから『調表出力ライブラリ』が保存または使用するファイル形式での保存はできません。

#### ■各製品からの呼び出しをトラップ

当社製品から呼び出される『F8出力編集ツール』および『調表出力ライブラリ』は、本プロダクトがインストールされた環境では、それらに代わって本プロダクトがその呼び出しを受け取る事ができます。 (環境設定ツール(F8DocServ Maintenance Tool)での設定が必要です。)

従いまして、 <sup>°</sup>F8出力 編 集 ツール』または <sup>°</sup>調 表 出 力 ライブラリ』 に対 応 した製 品 であれば、本 プロダ クト対 応 の製 品 でなくても、本 プロダクトをインストール するだけで、本 プロダクトの使 用 が可 能 になり ます。

### 制限事項等

#### ■機能制限

本プロダクトのViewer版は、利用できる機能に制限があります。 機能制限については『<u>著作権 | 有償機能について</u>』をご覧ください。 本プロダクトの全機能の一覧は、<u>『機能詳細 | 機能一覧</u>』でご確認いただけます。

#### ■OSに関する制限および注意事項

Windows3.1では動作致しません。

Windows95での動作保証はできません。

Microsoft社の無償サポート期限の切れたOSに関しては、動作保証ができない場合があります。

#### ■WORD形式出力に関する注意事項

WORD形式での出力には、本プロダクトを使用するマシン(PC)にMicrosoft社のMicrosoft Wordが インストールされている必要があります。

また、WORD形式での出力においては、一部の環境にて幾つかの不具合(WORD形式での出力 エラー)を確認しております。これらは、本プロダクトでは回避不可能な不具合も含まれていますので、 できるだけ最新バージョンのWordをご使用ください。(Word2003を推奨)

Microsoft社の提供するMicrosoft Updateを利用する事で、最新の状態のWord(Office)を使用 することができます。

#### ■一太郎形式出力に関する注意事項

(一太郎形式出力は、今後のバージョンで対応予定)

ー 太 郎 形 式 での出 力 には、本 プロダクトを使 用 するマシン(PC)にジャストシステム社 の一 太 郎 がイ ンストールされている必 要 があります。

また、一太郎形式での出力においては、不具合等は報告されていませんが、Word同様のケースも 考えられますので、できるだけ最新バージョンの一太郎をご使用ください。(一太郎&以上を推奨)

掲載されている各社名および各社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

## プログラムの機能詳細

### 構成

### ドキュメントの構成

本 プロダクトでは、ドキュメントを<sup>®</sup>章 立て』による論理構造で保持し、印刷段階(プレビュー / 編集時を 含む)において物理構造である<sup>®</sup>ページ』単位に分割しています。

#### 論理構造

ー般的な文書構成と同様に、『チャプター(章,節,項・・・)』のツリー(木)構造を骨格として、各チャプターに『ボディ(本文)』を従属させる形でドキュメントを構成しています。 例えば、章,節,項の3階層からなる標準的なドキュメントの場合は、以下の様な論理構造になります。



また、ボディ(本文)は、テキスト,表,グラフィック,数式,行列式,マッピング画像、および、これらの 集合であるブロックの各要素から構成されます。

・テキスト

下記例のように、改行を含む複数行の文字列からなる要素で、複数のフォントが混在できます。

標準サンプルテキスト
色の <mark>異なる</mark> サンプルテキスト
<i>斜体文字</i> 太文字 <i>斜体太文字</i>
<sub>サイズの</sub> 異なるサンプル <sub>テキスト</sub>
上付き文字 <sup>12345</sup> 下付き文字 <sub>ABCDE</sub>

・表

下記例のように、罫線で区切られた表形式の要素で、表内には更にテキストや図などの要素を含む 事ができます。

コンクリート	設計基準強度 ck	(	N/mm²	24.00
	ヤング係数 Ec		N/mm <sup>2</sup>	2.50 × 10 <sup>4</sup>
	許容曲げ圧縮応力度 ca	Ē	N/mm²	8.00
鉄筋	材質		-	SD345
	許容曲げ引張応力度	E	N/mm <sup>2</sup>	180.00
ヤング係数比		n	-	15.0
静止土圧係数		Ко	-	0.500
土砂の単位重量			kN/m²	18.00
過裁荷重		ho	kN/m <sup>2</sup>	10.00
過裁荷重土砂換算	算高 ho	=Qv /	m	0.556

・グラフィック

下記例のように、線や文字,画像からなるメタファイルやビットマップなどの図形要素です。



・数式

下記例のように、 (ルート)や (インテグラル)など、数式特有の記号や配置を有する要素です。

$= \sqrt[4]{\frac{kH \cdot D}{4 \cdot E \cdot I}} = 0.149629(m^{-l})$ (常時)
--

·行列式

下記例のように、行列より成る式を表現する要素です。

$\lceil V \rceil$		Azz	Azx	Azay	Azy	Azax ]	$\begin{bmatrix} z \end{bmatrix}$
Hx		Axz	Axx	Axay	Axy	Axzx	x
My	=	Aayz	Aayx	Aayay	Aayy	Aayax	y
Hy		Ayz	Ayx	Ayay	Ayy	Aya	y
$\lfloor Mx \rfloor$		Aaxz	Aaxx	Aaxay	Aaxy	Aaxax	

#### ・マッピング画 像

XMLマッピング機能により、マッピングデータ(XMLデータ)から引用して図形要素を表示する領域で、 引用先の情報だけを有する要素です。



・ブロック

テキスト,表,グラフィック,数式,行列式,マッピング画像の任意の組み合わせから成る複数個の要素を1つの要素と同等に扱うための要素で、ブロック自体は何の描画情報も持ちません。 ブロック要素は、表要素の1つのセルに複数個の要素を配置する場合や、改ページによる要素の分断を避ける目的で使用されます。

#### ■物理構造

ドキュメントのプレビュー, 印刷, 編集時に動的に作成されるページから成る構造で、『表紙』ページ, 『目次』ページ, 『本文』ページから構成されます。



**「表紙」**ページは、本プロダクトの設定において任意に指定されたデータで、ドキュメントの先頭に1ページのみ存在します。『表紙』ページの付加は、ユーザの任意です。

**「目次」**ページは、『本文』ページから抽出された論理構造におけるチャプターの羅列で、動的に生成された『本文』ページのページ番号を含みます。この『目次』ページは、『表紙』ページの次に付加 され、複数ページとなる場合もあります。『目次』ページの付加は、ユーザの任意です。

**「本文」**ページは、論理構造のデータをページ単位に分割したものです。このページ単位への分割 においては、論理構造におけるデータの単位が体裁よくページへ分割できるよう様々な設定や機能 が盛り込まれています。

## ファイルの構成

本プロダクトの純粋なファイルは、以下のファイルになります。

#### ■本プロダクトの純粋なファイル



·XML タグ辞 書 ファイル(F9I)

UC-1 XMLデータファイルの構造を定義した辞書ファイルで、UC-1 XMLデータファイルの各項目を 可変項目としてテンプレート上に配置するために使用します。また、UC-1 XMLデータをテンプレート にマッピングし統合文書ファイルを生成する際にも使用されます。

このファイルは、当社の各製品より提供されるもので、ユーザでの変更はできません。但し、

F8DocServでユーザ固有のデータファイルをマッピングの対象としたい場合は、ユーザ固有のデータファイルの構造を『XMLタグ辞書ファイル』の形式で一般のテキストエディタ等を使用し作成する事で対応できます。

尚、このファイルの目的はXMLスキーマにも似ていますが、XMLスキーマとは全く異なり、F8DocServ 固有の簡単なルールとタグで構成されています。

・テンプレートファイル(F9T)

統合文書ファイルを作成する際の雛形となるデータで、UC-1 XMLデータファイルを用いたXMLマッピングにて使用されます。

このファイルには、ドキュメントの固定情報と可変項目の埋め込み位置が定義(レイアウト)されています。

このファイルは、当社の各製品より提供されるものですが、ユーザでの変更(編集)も自由に行えます。 勿論、ユーザで新規に作成する事も可能です。

・UC-1 XML データファイル(F8?)

当社UC-1製品のデータファイルで、入力データや計算結果などがXML形式で格納されています。 各製品では、このファイルをF8DocServで扱えるよう、各製品用のXMLタグ辞書ファイルを提供しま す。

・統合文書ファイル(F9D)

最終目的物である文書 (ドキュメント)を格納したファイルです。

このファイルのデータは、いつでもF8DocServに読み込み、表示,編集,印刷およびデータの抽出を 行う事ができます。

尚、データの抽出は、XMLマッピングを使用して生成されたファイルに対してのみ実行できます。

上記に加え、本プロダクトでは他のプロダクト用に作られた以下のファイルに対してもサービスを提供し ます。

但し、これらの印刷イメージは、仕様の相違からF8DocServとは完全に一致しない場合があります。

#### ■調表出カライブラリのファイル



#### ・編 集 ファイル (F8C)

当社製品により出力された計算結果を含んだ調表データで、調表出力ライブラリ側で明示的に調表データとして保存されたファイルです。

このファイルは、印刷直前の完成した調表で、調表出力ライブラリの編集機能によりユーザにて修正 されている場合もあります。

F8DocServでは、このファイルをドキュメントとして読み込み、編集 / 印刷する事ができます。

#### ・テンプレートファイル(F8S)

調表の雛形となるデータを保存したファイルで、当社製品が出力する計算結果が埋め込まれる前の データファイルです。

このファイルは、当社製品より提供されるもので、ユーザでの作成 / 編集はできません。 F8DocServでは、このファイルをF8DocServ用のテンプレートデータに変換し読み込みます。以降、 このデータはF8DocServ用のテンプレートとして編集する事ができます。

#### ・データファイル(BTDT)

当社製品より調表用に出力される計算結果が格納されたファイルです。

前記テンプレートファイルにこのデータファイルの内容を埋め込む事で目的とする調表が完成されま す。

F8DocServでは、このファイルを前記テンプレートファイル用のデータファイルとしてF8DocServ用の XML形式に変換し読み込みます。以降、このデータを使った別形式のテンプレートを作成すれば、 当社製品が提供する調表の形式以外のドキュメントとしてこのデータを活用する事ができます。 ・データ名称ファイル(BTDN)

前記 データファイルを前記テンプレートに埋め込むために使用されるインデックス情報を格納したファイルです。

このファイルは、当社製品より提供されるもので、ユーザでの作成 / 編集はできません。

F8DocServでは、このファイルをF8DocServ用のXMLタグ辞書ファイルに変換し読み込みます。この データはF8DocServでも参照するのみで変更する事はできません。

#### ■F8出力編集ツール(F8-PPF)のファイル

F8出力編集ツールの 文書ファイル(PPF)	
読み込み	
👰 F8DocServ	

#### ·文書ファイル(PPF)

当社製品の計算書として出力される完成された文書データを格納したファイルです。 F8DocServでは、このファイルをドキュメントとして読み込み、編集/印刷する事ができます。





F8DocServでは、完成されたドキュメントを上記製品用のファイルとして保存する事ができます。 ここで保存されたファイルは、各製品にて直接読み込む事ができます。

Microsoft Excel形式および一太郎形式は、今後のバージョンで対応予定。

## 主要機能

本プロダクトは、以下の主要機能で構成されています。

これらの機能は、全て同一の操作環境(メインフォーム)上に実装されています。

#### ■ドキュメントのプレビュー/印刷機能

本プロダクトの最も基本となる機能で、当社の各製品から出力されたドキュメントデータを印刷イメージで画面に表示し、指定されたページまたは章をプリンタに印刷します。 当社製品からの計算書等の出力においては、この機能だけで十分事足ります。

『F8出力編集ツール』相当の機能になります。

#### ■ドキュメントの編集機能

本 プロダクトの最も特長的な『テンプレートによるXMLマッピング機能』で使用するテンプレート作成のために実装された機能で、テンプレートのプレビューイメージを直接編集できます。 この編集機能は、テンプレートの作成だけでなく、本プロダクトで扱うドキュメントの全てに対して使用できるようプレビュー機能を中心に様々な機能に実装されています。

#### ■ <u>テンプレートによるXMLマッピング機能</u>

本プロダクトの最も特長的な機能で、あらかじめ作成し保存されたドキュメントの雛形(テンプレート) に、文書書式を伴わないXMLデータをはめ込み、ドキュメントを完成させます。 この機能を使用する事により、当社製品のXMLデータを、ユーザ固有の書式で文書化する事も可 能となります。

『調表出力ライブラリ』相当の機能は、この機能に吸収されています。

#### ■ テンプレートの作成機能

本 プロダクトの最も特長的な『テンプレートによるXMLマッピング機能』で使用するテンプレートを作成 /編集する機能で、一般的な文書編集機能に加え、XMLマッピングの元となるマッピング辞書から 可変項目をテンプレートに組み込む機能を実装しています。

#### ■XMLデータの抽出機能

本プロダクトでは、ドキュメントデータをXML形式で保存しますが、『テンプレートを使用したXMLマッピング機能』を用いて作成されたドキュメントファイルには、マッピングの対象となったXMLデータファイルが、オリジナルと同等の形式で格納されています。このため、このドキュメントファイルからオリジナルのXMLデータファイルを抽出する事も可能となります。

この機能により、ドキュメントファイル自体がデータファイルと同等となる事でデータと文書の一元管理ができるばかりでなく、XML形式であるという事から、当社製品を含め他のシステムでの再処理がこのドキュメントファイルだけ行えるようになります。

#### ■データのエクスポート機能

本プロダクトでは、文書 データを独自のファイル形式(但し、XML形式)で保存しますが、他社製品のファイル形式(独自のファイル形式に対し外部形式と呼びます)での文書 データの出力(エクスポート)もサポートしています。

尚、エクスポートされたファイルは、XML形式ではなくエクスポート先の独自の形式になりますので、

『XMLデータの抽出機能』にあるようなメリットは失われます。

#### ■継承元製品のファイル読み込み機能

本 プロダクトの継承元である『F8出力編集ツール』および『調表出力ライブラリ』との互換性を維持す るための機能で、これらが保存する独自形式のファイルを本プロダクト用に変換して読み込みます。

## プレビュー/印刷

プレビューおよび印刷機能は、本プロダクトの最も基本となる機能です。

当社製品から出力されたドキュメントデータを印刷イメージで画面に表示し、指定されたページまたは 章をプリンタに印刷します。

#### ■プレビュー表示・印刷

現在開いているドキュメントの印刷イメージは、<u>プレビュー</u>に表示されます。(下図参照) 画面で内容を確認後、目的のページを印刷できます。 更に、本プロダクトではプレビュー画面においてドキュメントやテンプレートの編集作業も行えます。

<プレビュー画面>



1		<u>? ×</u>	1
プリンター			
ブリンタ名(N):	F8 Print01	▼ プロパティ(P)	
状態	準備完了		
種類	Forum8 Printer8		
場所:	LPT1		歴光
JACK			
印刷範囲		印用信例	ÉDE
(e. 34(C(B)		部数② 川 士	
C ページ指定	EG) 1 ページから	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
	45 ページまで	°D	
C 1824al 4.4	6分(5)		

■プレビューとアウトラインフレーム

<u>アウトラインフレーム</u>の**「目次」「サムネイル」「マッピングデータ」**画面を利用して、以下の操作が行えます。

- ・プレビュー画面のページ移動
- ・ドキュメント全体の構成確認
- ・使用しているデータの確認 等

目次

現在開いているドキュメントの見出しがツリー形式で表示され、全体の構成確認ができます。 また、ツリーの見出しをクリックすることで、プレビューの当該見出しへのジャンプ(表示移動)が行えます。



目次ツリーは章編集機能も備えており、以下の操作が行えます。

・章ごとの出力要否の選択

・章単位での順序入替え、削除

・章番号の振り直し

等

サムネイル

現 在 開 いているドキュメントの全 てのページがサムネイル形 式 で表 示されます。 このサムネイルにより、ドキュメント全体のページ構成 がイメージ的 に把 握 できます。 また、このサムネイルをクリックする事 で、クリックしたページをプレビュー画 面 にすばやく表 示させる事 がで きます。



データ

現在開いているドキュメントがXMLマッピングを使用して作成されている場合、使用されたマッピングデータの一覧がこの画面に表示されます。

この画面に表示されているファイルをドラッグし、エクスプローラなどで表示しているフォルダにドロップする 事で、このドキュメントで使用しているデータをドキュメントから抽出し、元のデータファイルとして保存する 事ができます。

また、エクスプローラなどからデータファイルをドラッグし、この画面にドロップする事で、ドロップされたデー タを現在のドキュメントに展開(XMLマッピング)する事もできます。



## 編集

本 プロダクトでは、<u>プレビュー</u>において新規ドキュメントの作成および既存ドキュメントの修正が行えます。

プレビューの本文(文字·図·表など)は全てBOXの中に入力されており、BOX内を編集することでドキュメントの作成・修正を進めることになります。

#### ∎вох

BOXは下記の7種類があり、ドキュメントを構成する要素(文字、図、表など)は必ずいずれかのBOX内に入力されています。

·テキストBOX ·表 BOX ·グラフィック BOX

·行列式 BOX ·数式 BOX ·マッピング画像 BOX ·見出し BOX プレビュー上 で新しくBOXを作成 することもできます。

#### ■選択状態

プレビュー上で、編集対象をマウスでクリックすると選択状態となり、下図のように外周がマーカーで 囲まれます。

マーカーで囲まれる範囲が1個のBOXです。 選択状態のBOXを、もう一度クリックする事により編集

状態へと移行します。



#### ■編集状態

選択状態のBOXをもう一度クリックする事により、編集状態へと移行します。 編集状態では、インプレースエディタまたはアウトプレースエディタのいずれかが起動し、これを利用 してBOX内の編集を行います。

起動するエディタの種類は、クリックしたBOXの種類によって異なります。

**インプレースエディタ**(<u>テキストBOX</u>,<u>見出しBOX</u>)

下図のようにマーカー内がインプレースエディタに置き換わり、キャレットが表示されます。 マーカー内で直接文字列の編集が行えます。

躯体自重 (1) 頂 版						
w = 0.500	×	24.50	=	12, 25	(kN/m4)	
(2) 左側壁 w=0.500	×	24.50	=	12, 25	(kN/m²)	
(3) 右側壁 w=0,500	×	24 50	=	12 25	(kN/mZ)	
この文字列は、著	12	1= 12	gi,	1-119	そです。	

**アウトプレースエディタ** (表BOX, <u>グラフィックBOX</u>, 行列BOX, <u>数式BOX</u>, <u>マッピング画像BOX</u>) アウトプレースエディタとして別の画面が表示され、専用の編集操作を行います。

<例>数式BOXの編集

·選択状態

$$q1 = \frac{\Sigma V}{B} + \frac{6 \times Me}{B^2} = 64.75 \ (kN/m^2)$$

$$qr = \frac{\Sigma V}{B} - \frac{6 \times Me}{B^2} = 64.75 \ (kN/m^2)$$

$$q1' = q1 + \frac{qr - q1}{B} \times \frac{T}{2} = 64.75 \ (kN/m^2)$$

$$qr' = qr + \frac{q1 - qr}{B} \times \frac{T}{2} = 64.75 \ (kN/m^2)$$

・編 集 状 態 (数 式 専 用 のエディタ)

🥘 数式エディタ	×
数式コード	
$ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	
- ゴレビューイメージ	
$q_1 = \frac{2.7}{B} + \frac{6 \times Me}{B^2} = 64.75 \ (kN/m^2)$	
$qr = \frac{\sum V}{B} - \frac{6 \times Me}{B^2} = 64.75 \ (kN/m^2)$	
ql' = ql + $\frac{qr-ql}{B} \times \frac{T}{2}$ = 64.75 (kN/m <sup>2</sup> )	
$qr' = qr + \frac{ql - qr}{r} \times \frac{T}{2} = 64.75 \ (kN/m^2)$	
確認	
記号・テンプレート	
$\int \Box  \Sigma \Box  \int \Box  (\Box)  \exists =  \exists \exists z :  \Box \Box  \rightarrow I$	
確定 又 取消? ヘルプ(円	

### ■移動/サイズ変更

選択状態では、マーカーの各部をドラッグすることで、当該BOXの移動やサイズ変更が行えます。


■削除

<u>削除メニューにより、選択したBOXを削除する事ができます。</u>

# テンプレートの作成

テンプレートとは、最終目的物である文書(ドキュメント)のXMLマッピングを用いて作成する場合に使用される文書の雛形となるもので、固定情報と可変項目から構成されます。

**固定情報**とは、最終目的物である文書にそのまま出力される部分の情報で、設計調表でいうと用紙 サイズや表の枠組み,項目名,固定的な文章などがこれに当てはまります。

この固定情報は、本プロダクトを用いて新規に文書を作成する場合と同様の操作で、簡単に作成す る事ができます。

		##### 一覧	
項番	項目名	内容	備考
##	*****	*****	####
##	*****	*****	####
##	*****	*****	****
##	*****	*****	****
##	*****	*****	****
##	*****	*****	****
##	*****	*****	****
##	*****	*****	####
##	*****	*****	####
	この	表は、テンプレートのサンプルです。	-

グレーの部分は、可変項目を示します。

**可変項目**とは、計算結果や計算に使用した入力データなど、対象に応じて変化する部分を示す情報で、マッピング辞書ファイルから引用し、前記固定情報との位置関係などを見ながら、テンプレート上に配置します。



グレーの部分は、固定情報を示します。

上記のように作成したドキュメントを、テンプレートとして保存することができます。

# テンプレートによるXMLマッピング

■テンプレートとは

『<u>テンプレートの作 成</u>』をご覧ください。

■XMLマッピング

XMLマッピングとは、予め用意されたテンプレートに実際のデータファイルの内容を埋め込む処理の事を言います。



尚、当社製品の出力機能として使用する場合は、この処理は自動的に行われますので、特別な操 作は必要ありません。

## ■マッピング辞書ファイルとマッピングデータとの関係

マッピング辞書ファイルは、本プロダクトのXMLマッピングで使用するマッピングデータの書式毎に設定します。

当社製品の場合、製品毎に専用のXMLデータファイルを出力します。(=マッピングデータとして利用)

よって、出力されるXMLデータファイルの種類ごとに、XMLタグ辞書ファイル(=マッピング辞書ファイルとして利用)が存在します。



<u>テンプレート</u>および前記 <sup>®</sup>XMLマッピング』の説明で示した図のXML例を用いてマッピング辞書ファイルとマッピングデータの詳細な関係を示すと、下図のようになります。



マッピング辞書ファイルとして使用する『XMLタグ辞書ファイル』の具体的な書式は、『<u>XMLタグ辞書</u> ファイルの作成』をご参照ください。

## XMLデータの抽出

本 プロダクトのXMLマッピング機 能を用 いて作 成された統 合 文 書 ファイル (拡張子 \*.f9d)には、マッピン グの対象となったデータが、文書としての配 置 情 報とは別 に、ほぼオリジナルの状態 で保 存されていま す。

この統合文書ファイルから、マッピングの対象となったデータを抽出し、元のデータファイルとして保存 する事ができます。

■データの所在

統合文書ファイルを開くと、<u>アウトラインフレーム</u>の"マッピングデータ』画面に、マッピングデータファイルの一覧が表示されます。

	르페
	目次サ
結果.tdt	ムネイル
■ 2:タイプ2計算 結果.tdt	マッピングデ
	) タ

## ■抽出できないデータ

例外として、『調表出力ライブラリ データ定義ファイル(拡張子:\*.BTDT)』は当機能によって抽出 することはできません。

## ■データを抽出する

ドラッグ&ドロップで抽出する

『マッピングデータ』画面に表示されているファイルをドラッグし、エクスプローラなどで表示しているフォルダにドロップする事で、このドキュメントで使用しているデータをドキュメントから抽出し、元のデー タファイルとして保存する事ができます。 海教のファイルを同時に課題し、まためてビラッグ&ドロップすることも可能です。

複数のファイルを同時に選択し、まとめてドラッグ&ドロップすることも可能です。

## ポップアップメニューを使用して抽出する

『マッピングデータ』画面に表示されているファイルを選択し右クリックすることで、ポップアップメニューが表示されます。

メニューから「データ保存」を選択することにより、保存先指定ダイアログが表示され、任意のフォルダ にデータを保存(抽出)することができます。

この方法は、複数のデータを同時に選択して実行することはできません。

## 継承元製品のファイル読み込み

本 プロダクトでは、継 承 元 製 品 (ツール) である 『F8−PPF (製 品 バンドル版 )』,『F8出 力 編 集 ツール』, 『調 表 出 力 ライブラリ』の各 製 品 用 のファイルを読 み込 む事 ができます。

これら継承元製品のファイルは、本プロダクトの純粋なファイル(<u>ファイルの構成</u>を参照)を読み込む場 合と同じ場所(画面)で、『ファイルの種類』を選択する事で簡単に読み込めます。 本プロダクトで各種ファイルの読み込み(開く)を行う場合は、下記画面例のようなファイル・オープン・ ダイアログと呼ばれる画面で対象となるファイルを指定します。この画面の『ファイルの種類』には、現在 の環境または処理において指定できるファイルの種類のみが表示されますので、この選択を変更する 事で対象となるファイルの種類を変更する事ができます。

ファイルを開く				?×
ファイルの場所①:	🔄 サンブルデータ	• 4	- 🗈 💣 🎫	
◎●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	<ul> <li>Sample1.f9d</li> <li>Sample2.f9d</li> <li>Sample3.f9d</li> <li>Sample4.f9d</li> </ul>			
77.201-977 () 71 1741-15271	폐 Sample5.f9d			
₹1 <u>1</u> )/21-9				
マイ ネットワーク	ファイル名(N): ファイルの種類(II):	  F8 統合文書ファイル(*.F9D)	<u> </u>	開K @) キャンセル
<ul> <li>▼ イメージ画像を ファイル情報</li> <li>製品名:</li> </ul>	表示する	F8 統合文書ファイル(*F9D) テンプレートファイル(*F9T) - F8 出力編集ツール文書ファイル(*PPF) - F8 調表出力ライブラリ編集ファイル(*F8C) F8 調表出力ライブラリテンプレートファイル(*F8	85)	
製品パージョン: 0. ファイルパージョン: 0.	00.00.00 00.00.00			
作成日:20 会社名:	05/07/08		(イメージ	画像なし)
部署名: 「 作成者名: 「 コメント: 「				

『F8 統 合 出 力 ファイル(\*.F9D)』は、本 プロダクトの純 粋 なファイルですので、全 ての機 能 が網 羅 さ れた書 式 になっています。

継承元製品のファイルは、読み込みのみで、本プロダクトから書き込む事はできません。

## ■F8 出力編集ツール文書ファイル(\*.PPF)

F8出力編集ツールの文書ファイルは、既に完成された印刷直前の状態になっています。従いまして、 このファイルを本プロダクトに読み込んだ場合は、全てが固定的な情報として読み込まれます。 また、F8出力編集ツールには、XMLマッピングまたはこれに相当する機能はありませんので、このデ ータから可変情報であるXMLデータの抽出を行う事もできません。

ここで読み込まれた固定的な情報は、本プロダクトがサポートするビジュアルな編集機能を除いて、 F8出力編集ツールと同等の動作となります。

応用的な使用法としては、このデータを編集してテンプレートとして登録する事で、各製品が出力す る『計算書』をカスタマイズする事ができます。但し、そのためには、各製品が計算結果をXMLファイ ル(マッピングデータの対象)に保存している事が前提となります。(現時点では未対応です。)

#### ■F8 調表出カライブラリ編集ファイル(\*.F8C)

F8調表出力ライブラリの編集ファイルは、既に完成された印刷直前の状態になっています。従いまして、このファイルを本プロダクトに読み込んだ場合は、全てが固定的な情報として読み込まれます。 F8調表出力ライブラリには、XMLマッピングに相当する機能がありますが、このデータから可変情報 であるXMLデータの抽出を行う事はできません。XMLデータの抽出と同等の機能は、F8調表出力ラ イブラリのテンプレートファイル(\*.F8S)およびデータファイル(\*.BTDT)を使用して生成した場合にの み可能となります。

## ■F8 調表出力ライブラリテンプレートファイル(\*.F8S)

F8調表出力ライブラリのテンプレートファイルは、本プロダクトのテンプレートファイルとして読み込む事ができます。

本 プロダクトで読み込まれたこのテンプレートファイルは、F8調表出力ライブラリではサポートされていなかったテンプレートの編集が可能となります。

このテンプレートの編集には、本プロダクトのXMLタグ辞書ファイルに相当するF8調表出力ライブラリのデータ定義ファイルが使用されます。

## ■F8 調表出力ライブラリデータファイル(\*.BTDT)

F8調 表 出 力 ライブラリの データファイルは、本 プロダクトのXMLマッピングで使 用 するマッピングデータ ファイルとして読 み込 む事 ができます。

このファイルの読み込みは、<u>アウトラインフレームの『マッピングデータ』画面</u>で行います。

## データのエクスポート

本プロダクトでは、ドキュメントデータを下記のファイル形式に変換し、出力する事ができます。

#### ■本 バージョンで対応している形式

### Microsoft Word 形式

Microsoft(R) Wordで読み込み可能なデータ形式。

[制限事項]

- ・本プロダクトを使用するコンピュータに、Microsoft社のMicrosoft Wordがインストールされている必要があります。
- ·Word2000/2002/2003に対応しています。それ以外のバージョンでは、出力できない場合がありますので、ご了承ください。

・出力エラーの回避については『その他の設定』の『Word出力設定』をご覧ください。

#### Adobe PDF 形式

Adobe社が開発した電子文書ファイルフォーマット。

#### [制限事項]

・出力時にページ範囲を指定すると、しおりデータの作成を行いません。

## ■今後のバージョンで対応予定の形式

#### Microsoft Excel 形式

Microsoft(R) Excel で読み込み可能なデータ形式。

#### 一太郎形式

ジャストシステム社の一太郎11以降で読み込み可能なデータ形式。

掲載されている各社名および各社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

## メイン画面の外観

本 プロダクトを起動すると下図のメイン画面が表示され、全ての機能はこの画面から操作します。 メイン画面はアイコン・メニュー等の一般的な部分を除き、3つのフレームで構成されています。



## ■アウトラインフレーム (上図A)

・ドキュメントの構成情報を表示・操作するフレームです。

- ・このフレームは非表示にすることができます。
- ・タブを切り替 えることで 『<u>目 次 ツリー</u>』, 『<u>ページサムネイル</u>』, 『<u>マッピングデータ</u>』を扱うことができます。

## ■プレビューフレーム (上図B)

・ドキュメントを印 刷イメージで表 示 するフレームです。

・ドキュメントの編 集 作 業も、 このフレーム上 で直 接 行 えます。(詳 細 は <u>プレビュー</u>参 照 )

## ■辞書フレーム (上図C)

<u>XMLマッピング</u>で使用する <u>辞書ツリー</u>を表示するフレームです。
 このフレームは非表示にすることができます。

プレビュー

本 プロダクトでドキュメントを開くと、プレビュー に印 刷イメージが表 示されます。 プレビュー上 で、ドキュメントを編 集 することもできます。



現在のページ数 / 全ページ数

## ■プレビューの機能

・ドキュメントの印刷イメージを表示する

・<u>ドキュメントを編 集 する</u>

・<u>ページを移動・スクロールする</u>

・<u>表示を拡大・縮小する</u>

## ■プレビューのページ数

「現在のページ数 / 全ページ数」は、プレビュー上のページ数です。 表紙や目次がプレビューに表示されている・いない などによりページ数が変わります。 ドキュメントの余白部分に表示するページ番号とは異なる場合がありますので、 ご注意ください。

### ■関連トピック

<u>プレビューの補助マーカー</u>

目次ツリーには、現在開いているドキュメントの見出しが、ツリー形式で表示されます。



## ■目 次ツリーを表示する

目 次 ツリーは、<u>アウトラインフレーム</u>の<sup>®</sup>目 次 』タブをクリックすると表 示 されます。 アウトラインフレームが表 示されていない場 合 は、<u>アウトラインフレーム表 示</u>をご覧ください。

## ■目 次ツリーを使 用して、プレビューを移動する

目次ツリーの任意の見出しをクリックすると、プレビューは当該見出しのページへ<u>移動</u>します。

## ■目次ツリーを使用して、章および見出しを操作する

<u>目次 ツリーの編集モード</u>により、以下のような操作を行うことができます。

- ・出力する章(節、項)の選択
- ・<u>章 (節、項)を作成する</u>
- ・<u>章 (節、項)を削除する</u>
- ・<u>章 (節、項)の順番入れ替え</u>
- ・<u>章 番 号 を振りなおす</u>
- · <u>章番号の表示設定</u>
- ・見出しごとの改ページ指定

■関連トピック

見出しを修正する

## サムネイルタブ

『サムネイル』タブには、全 ページのサムネイル (ページサムネイル)が表 示されます。 これにより、ドキュメント全 体 のページ構 成 がイメージ的 に把 握 できます。 サムネイルで強 調 表 示しているページは、プレビューで現 在 表 示しているページです。



■ページサムネイルを表示 する

ページサムネイルは、<u>アウトラインフレーム</u>の<sup>®</sup>サムネイル』タブをクリックすると表示されます。 アウトラインフレームが表示されていない場合は、アウトラインフレーム表示をご覧ください。

■サムネイルの拡大・縮小

サムネイルの大きさは6段階あり、<u>拡大・縮小</u>することによって適切な大きさで表示することができます。

## ■サムネイルを使用して、プレビューを移動する

サムネイルをクリックすることで、プレビューはクリックされたページへ移動します。

## マッピングデータタブ

『マッピングデータ』タブでは、<u>XMLマッピング</u>で使 用 する<u>マッピングデータ</u>の読 み込 み等を行います。 読 み込 んだマッピングデータは、アイコン表 示されます。



## ■マッピングデータを表示する

マッピングデータは、<u>アウトラインフレーム</u>の『マッピングデータ』タブをクリックすると表示されます。 アウトラインフレームが表示されていない場合は、<u>アウトラインフレーム表示</u>をご覧ください。 マッピングデータを読み込んでいなければ、『マッピングデータ』タブ内には何も表示されません。

## ■マッピングデータの読み込み・削除

<u>XMLマッピング</u>で使用する<u>マッピングデータを読み込み</u>ます。 また、使用しないマッピングデータを削除することもできます。

## ■マッピングデータのプロパティ修正

必要に応じて、読み込まれているマッピングデータのプロパティを修正することができます。

辞書 ツリーは、<u>マッピング辞書 ファイル</u>の項目をツリー形式で表示したものです。(下図 右フレーム) XMLマッピングを用いたテンプレート作成などに使用します。



## ■注意

この機能は<u>有償機能</u>となっております。

## ■辞書ツリーを表示する

<u>辞 書 フレームを表 示 し、 マッピング辞 書 ファイルを読 み込 む</u>と辞 書 ツリー が表 示 されます。

## ■辞書ツリーの操作

<u>辞書ツリーの展開・縮小</u>

## ■辞書ツリーの表示

□は、項目のグループを表しています。 グループを展開すると項目が表示されます。

<u>辞書項目のプロパティ、辞書項目のデータ型</u>も合わせてご覧ください。

■関連トピック

XMLマッピング テンプレート

# 高度な活用

## XMLタグ辞書ファイルの作成

XMLタグ辞書ファイルは、本プロダクト対応の当社製品より提供されるファイルですが、ユーザ独自の XMLデータファイルを本プロダクトのXMLマッピングデータとして利用したい場合は、これに対応した XMLタグ辞書ファイルを作成し、マッピング辞書ファイルとして使用すれば簡単に対応させる事ができ ます。

XMLファイルは全てテキストファイルですので、Windows標準のメモ帳 (notepad.exe)など、テキストファ イルの編集が可能なプログラムで作成が可能です。

作成したXMLタグ辞書ファイルがXML書式として正しいかどうかは、拡張子を『xml』とする事で、 Windows標準のIE(インターネット・エクスプローラー)などで確認する事ができます。

以下にXMLタグ辞書の書式を示します。

尚、書式の太字部分は、固定の文字列を示します。

#### ■ヘッダ行(1行目)

ヘッダ行は、以下の内容として下さい。(全て固定です)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

XMLタグ辞書は、UTF-8で記述して下さい。

## ■データ行(2行目以下)

データ行は、基本的に対象となるXMLデータファイルと同じツリー構造となります。

<NNNNNN TagID="9999999" Contents="XXXXXXX" Type="TTTTTT" Unit="UUUUUU">

#### NNNNN:タグ名

XMLデータファイルのノードのタグ名と同じ文字列を指定します。

999999:タグ管理番号

このデータは管理上の連番で特に意味は持ちません。常に『0』でも構いません。 XXXXXX:ノードが保持するデータの内容

XMLデータファイルの当該ノードが保持するデータの内容を記述します。 この文字列は、本プロダクトのXMLタグ辞書ツリーに表示されます。 TTTTTT:ノードが保持するデータの型

XMLデータファイルの当該ノードが保持するデータの型を以下の何れかの文字列で指定します。

なし:型なし(サブノードを保持するノードの場合のみ指定可)

- Integer :10進数数値
- **Double** :浮動小数点数值
- String : 文字列
- Boolean : TrueまたはFalse
- Enum :列挙型
- SetOfEnum :集合型

Integer · Double · String · Booleanのデータ型には配列データを指定することができます。<br/><表記例 >

Integer[] Integer型の1次元配列の指定

Double[][] Double型の2次元配列の指定

- "[]"は全て半角文字です。
- "["と"]"の間は半角スペースが必要です。

配列データは2個(2次元配列)まで指定できます。

UUUUUU: ノードが保持するデータの単位

XMLデータファイルの当該ノードが保持するデータの単位を任意の文字列で指定します。 このデータは、本プロダクトでは使用しませんが、将来的に他のツール等で使用する可能 性があります。 必須ではありませんが、以下の例を参考に、できるだけ設定しておいてください。 :メートル m :ニュートン Ν :グラム g : キロメートル km :平方メートル m^2 kN/m<sup>2</sup>:キロニュートン・パー・平方メートル kN.m :キロニュートン・メートル これらの文字列は、以下の特殊な表記を除き、一般的な単位の表記法に準じています。

m<sup>2</sup> m<sup>2</sup> m<sup>2</sup> 乗数は <sup>\*</sup> (山型: アクサンシルコンフレックス) で表します。

- kN/m<sup>2</sup> m<sup>2</sup> 除算式は『/』(スラッシュ)で表します。
- kN・m kN.m 乗算式は『.』(ドット)で表します。

尚、当該ノード下の定義が終わったら、XMLのルールに従い、必ず</NNNNNN>で当該ノードを閉じてください。

ノードが属性を持つ場合は、当該ノード下に以下の書式で属性の情報を記述します。

<TagAttributes AttrName="NNNNNN" Contents="XXXXXXX" Type="TTTTTT" />

NNNNN∶属性名

XMLデータファイルの当該ノードに指定される属性の属性名を指定します。 XXXXXX:属性の内容

> XMLデータファイルの当該ノードの当該属性が表す内容を記述します。 この文字列は、本プロダクトのXMLタグ辞書ツリーに表示されます。

TTTTTT:属性のタイプ

XMLデータファイルの当該ノードの当該属性が表す属性の型を規定の文字列で指定し ます。

規定の文字列は、前記データ行の『TTTTT』と同じですので、そちらをご参照ください。

## ■ XMLデータファイルとXMLタグ辞書ファイルの例

xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?
<graphics></graphics>
<rectangle framecolor="clRed" solidcolor="clWhite"></rectangle>
<left>10</left>
<10p>20 10p
<right>530</right>
<bottom>300</bottom>
<rectangle framecolor="clBlack" solidcolor="clSilver"></rectangle>
<left>1200</left>
<top>600</top>
<right>1600</right>
<bottom>1000</bottom>
<circle framecolor="clGreen" solidcolor="clBlue"></circle>
<centerx>800</centerx>
<centery>800</centery>
<radius>300</radius>

例えば、上記のようなXMLデータファイルがあった場合、これに対応した以下のようなXMLタグ辞書ファイルを作成する事で、本プロダクトの『XMLマッピング』でこのXMLデータファイルが使用できるようになります。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Graphics TagID="0" Contents="図形のデータ" Type="なし" Unit="">
 <Rectangle TagID="0" Contents="矩形データ" Type="なし" Unit="">
  <TagAttributes AttrName="FrameColor" Contents="枠線の色" Type="Integer" />
  <TagAttributes AttrName="SolidColor" Contents="内部の色" Type="Integer" />
  <Left TagID="0" Contents="左座標" Type="Integer" Unit="Dot"/>
  <Top TagID="0" Contents="上座標" Type="Integer" Unit="Dot"/>
  <Right TagID="0" Contents="右座標" Type="Integer" Unit="Dot"/>
  <Bottom TagID="0" Contents="下座標" Type="Integer" Unit="Dot"/>
 </Rectangle>
 <Circle TagID="0" Contents="円データ" Type="なし" Unit="">
  <TagAttributes AttrName="FrameColor" Contents="枠線の色" Type="Integer" />
  <TagAttributes AttrName="SolidColor" Contents="内部の色" Type="Integer" />
  <CenterX TagID="0" Contents="中心X座標" Type="Integer" Unit="Dot"/>
  < CenterY TagID="0" Contents=" 中心Y座標" Type="Integer" Unit="Dot"/>
  <Radius TagID="0" Contents="半径" Type="Integer" Unit="Dot"/>
 </Circle>
<Graphics>
```

# 機能一覧

# 本プロダクトと継承元製品の機能一覧

下表は、本プロダクトと継承元製品の機能一覧です。

本 プロダクトのViewer版では、下表のサポート機能のうち一部が使えなくなっています。詳細は『<u>概</u> 要 | 著作権 | 有償機能について』をご覧ください。

分類 / 機能·項目	旧製品		F8DocServ		備考
文書ファイル読込み	F8-PPF	調表	初版	今後予定	
F8統合文書ファイル(*.F9D)	×	×	0		F8DocServ固有の文書ファイル(xml形式)
テンプレートファイル(*.F9T)	×	×	0		F8DocServ固有のテンプレートファイル(xml形式)
F8-PPFファイル(*.PPF)	0	×	0		F8-PPF固有の文書ファイル(独自形式)
調表編集ファイル(*.F8C)	×	0	0		調表固有の文書ファイル(独自形式)
調表テンプレートファイル(*.F8S)	×	0	0		調表固有のテンプレートファイル(独自形式)
文書ファイル保存	F8-PPF	調表	初版	今後予定	
F8統合文書ファイル(*.F9D)	×	×	0		F8DocServ固有の文書ファイル(xml形式)
テンプレートファイル(*.F9T)	×	×	0		F8DocServ固有のテンプレートファイル(xml形式)
F8-PPFファイル(*.PPF)	0	×	×		F8-PPF固有の文書ファイル(独自形式)
調表編集ファイル(*.F8C)	×	0	×		調表固有の文書ファイル(独自形式)
マッピングデータファイル読込み	F8-PPF	調表	初版	今後予定	
UC-1データファイル XML形式	×	×	0		各製品のデータファイル
(*.F8?, *.F7?, *.F9?)					
調表データファイル(*.BTDT)	×	×	0		各製品の調表用データファイル
マッピングデータファイル抽出	F8-PPF	調表	初版	今後予定	
UC-1データファイル XML形式	×	×	0		各製品のデータファイル
(*.F8?, *.F7?, *.F9?)					
マッピング辞書ファイル読み込み	F8-PPF	調表	初版	今後予定	
XMLタグ辞書ファイル(*.F9I)	×	×	0		F8DocServ固有の辞書ファイル(xml形式)
調表名称定義ファイル(*.BTDN)	×	0	0		調表固有の辞書ファイル(独自形式)
調表データファイル(*.BTDT)	×	0	0		各製品の調表用データファイル(独自形式)
文書データのエクスポート	F8-PPF	調表	初版	今後予定	
Word(見出し対応)	0	×	0		Wordのインストールが必要
Excel	×	0	×	0	Excelのインストールが必要
一太郎	0	×	×	0	ー太郎のインストールが必要
PDF(しおり対応)	0	×	0		
HTML	0	×	×		将来的にもサポートの予定はない
プレーンテキスト	0	×	×		将来的にもサポートの予定はない
基本データ	F8-PPF	調表	初版	今後予定	
テキスト	0	0	0		
グラフィック	0	0	0		
表	0	0	0		
数式	0	×	0		
行列	0	×	0		
見出し	0	×	0		
基本データエディタ	F8-PPF	調表	初版	今後予定	
テキスト	×	0	0		
グラフィック	×	×	×	Δ	関連付けされたAPを起動の予定(OLEではない)
表	×	0	0		
数式	×	×	0		
行列	×	×	0		
見出し	0	×	0		
基本データ操作	F8-PPF	調表	初版	今後予定	

グループ化	0	×	0		
コピー	$\Delta$ %1	∆%2	0		※1:ソース編集時のみ可, ※2:テキストのみ可
切り取り	$\Delta$ %1	∆%2	0		※1:ソース編集時のみ可, ※2:テキストのみ可
貼り付け	$\Delta \times 1$	∆%2	0		※1:ソース編集時のみ可, ※2:テキストのみ可
文字列検索	$\Delta \times 1$	×	0		※1∶ソース編集時のみ可
文字列置換	$\Delta \times 1$	×	0		※1∶ソース編集時のみ可
Undo/Redo	$\Delta \times 1$	∆%2	0		※1:ソース編集時のみ可, ※2:1回のみ可
グラフィックファイル読込み・保存	$\Delta \times 1$	0	0		※1∶ソース編集時のみ可
データマッピング	×	0	0		
グラフィック形式	F8-PPF	調表	初版	今後予定	
Windowsメタファイル(*.wfm)	0	0	0		
Windows拡張メタファイル(*.emf)	0	0	0		
ビットマップ(*.bmp)	0	×	0		
JPEGイメージ(*.jpg , *.jpeg )	0	×	0		
PNGイメージ(*.png)	0	×	0		
目次	F8-PPF	調表	初版	今後予定	
目次ページの生成	0	×	0		
目次編集	0	×	0		
章番号管理	0	×	0		
目次更新	0	×	0		
表示	F8-PPF	調表	初版	今後予定	
ページ移動(ジャンプ)	0	∆%1	0		※1∶ページ間のみ可
ページ移動(スクロール)	0	∆%1	0		※1:ページ内のみ可
拡大/縮小	0	0	0		
サムネイル表示	×	0	0		
体裁	F8-PPF	調表	初版	今後予定	
ページ装飾(ヘッダ/フッタ)	0	×	0		
用紙サイズ選択	0	0	0		
異用紙サイズ混在	×	∆%1	0		※1:用紙サイズに合わせたストレッチが可能
余白設定	0	0	0		
書式設定	0	0	0		
縦書き文字列	×	0	0		
文字列の自動折り返し	×	×	0		
自動改ページ	0	×	0		
印刷	F8-PPF	調表	初版	今後予定	
印刷プレビュー	0	0	0		
用紙設定	0	0	0		
印刷	0	0	0		
プリンタ設定	0	0	0		
その他	F8-PPF	調表	初版	今後予定	
			-		
表紙ページの生成	0	×	0		
表紙ページの生成 ページ追加/削除	O ∆%1	×	0		※1:ソース編集にて可

# 操作方法

起動

本プロダクトの起動は、単体での使用と当社製品の出力機能としての使用で異なります。

## ■単体での使用

本 プロダクトを単体で使用する場合は、通常のアプリケーションと同様に、Windowsのスタートメニューより起動します。



単体での起動の場合は、スプラッシュ(オープニング)画面が表示された後に、本プロダクトのメイン 画面が表示されます。





また、単体で使用される場合は、本プロダクトの文書ファイル(F9D)をエクスプローラ等でダブルクリックする事でも起動できます。

🔁 Sample		
」 ファイル(E) 編集	集(E) 表示(⊻)	お気に) 🎽 🏢
」 Ҿ 戻る ▼ ➡ 、	✓ 🛅 🗌 🔕 検索	<b>沿</b> フォルダ <b>※</b>
דא 🔁 🔁 דאָלע 🔁 דאָ	¥Sample	•
名前 △	サイス	( 更新日時
🐻 Sample1.f9d	2 ME	3 2004/08/13 144
🖥 Sample2.f9d 🤻	2 ME	3 2004/08/13 14×
🖥 Sample3.f9d	2 ME	3 2004/08/13 14×
•		•
種類: 1.05 MB	🖳 R 🔤	ンピュータ //

この場合、ダブルクリックした文書ファイルが読み込まれた状態で起動されます。



■当社製品からの使用

当社製品の出力部を介して本プロダクトを使用するには、<u>F8DocServ Maintenance Tool による環</u> <u>境設定</u>が必要です。

この環境設定により、当社製品の出力操作から『直接本プロダクトを起動する』/ 『本プロダクトを起動する』/ 『本プロダクトを起動する前に確認画面を表示』/ 『旧プロダクトを起動する』のいずれかを選択することができます。

2m040	(八一下000日) 表示(重な)	- War 8 - 6 オブション	100 A.ルプ	9 10								
@ F	思想モード	10.000	入力	attender	計算書作成	医肺怖	6 18	HIR#	9 c	3		
C+ 10 - 1	3-1	ыя					3次本:					
15年1年	e Ze	i国(左口 大利日本	1) 9R				Ŧñß	(40)			×	
		潮水	ж	力項目		161 161	町方向に新 目的ケース	動力回出力	1ケース-			
		R	断面方向				1. 光间	11 131 132				
		9	程方向									
		2	左口ウイン	15								490
		м	市口ウイン	13								
			鼓量表									
					全選択一解除				1	ENER- MER		
		オガハ ロマ ロコ	i) HUB XA	E 94	ы	kii G	E方向:Mi M·S⊡	面内国の地	A力選択 C MFS	ND		
			6	書式版定	Bitter		<b>/</b> 雍定	×	Rii	<b>?</b> NJ 7%	<u>ه</u> ا	
								¢		20000		
被打打会	:通常設計						-					
						,						

(当社製品の出力部を介しての起動例)

当社製品の出力部の操作 方法につきましては、各製品 のヘルプをご参照ください。



# 当社製品から起動するために

当社製品の出力部を介して本プロダクトを起動するには、下記の設定が必要です。

## ■設定手順

<u>環境設定ツール(F8DocServ Maintenance Tool)を起動</u>します。

『F8出力ツール環境』の欄で以下の設定を行います。

・「F8DocServを使用」を選択します。

・必要に応じて、「起動時に確認画面を表示する」を選択します。

・[ 適 用 ] ボタンをクリックします。

『調表出力ライブラリ環境』の欄で以下の設定を行います。

・「F8DocServを使用」を選択します。

・必要に応じて「起動時に確認画面を表示する」を選択します。

・[ 適 用 ] ボタンをクリックします。

[閉じる]ボタンをクリックし、ダイアログを閉じます。

[起動時に確認する]を選

択した場合に表示されます。

## ■補足

「起動時に確認画面を表示する」を選択した場合、本プロダクトを起動する前にダイアログが表示 されます。\_\_\_\_\_\_



## ■関連トピック

<u> 起 動</u>

保存

## ■本プロダクトのファイルとして保存する

編集中のドキュメントを本プロダクトのファイルとして保存する場合、選択できるファイル形式は2種類です。 ・統合文書ファイル(拡張子\*.F9D)

·テンプレート(拡張子\*.F9T)

次のいずれかの方法で保存します。 ・<u>名前を付けて保存する</u> ・<u>上書き保存する</u>

## ■その他の保存

<u>ドキュメントを他社製品のファイル形式で出力する</u> <u>ドキュメント内のマッピングデータのみをファイルに抽出する</u> <u>行スタイルの設定を保存する</u> <u>ページの設定を保存する</u>

## ■関 連トピック

<u>本 プロダクトのファイルの構 成</u>

# 編集する / 入力する

<u>プレビュー画面</u>に示されるドキュメントの本文(文字・図・表など)は、すべてBOXの中に入力されており、 本文の編集 = BOXの編集 となります。



本文以外(表紙、目次、装飾部品など)は、それぞれ専用の編集方法が用意されています。(下記を ご覧ください)

#### ■BOXについて

BOXのタイプと、入力できる要素

#### ■既存のBOXを編集する

<u>BOXを編集する</u>

## ■新しくBOXを追加する

プレビュー上で、任意の位置に<u>BOXを追加し、文字・図・表などを入力することができます。</u> 但し、見出しを追加する場合は、目次ツリー上で<u>章を作成</u>します。これにより、プレビュー上に見出し BOXが自動作成されます。

## ■見出しを編集する

<u>見出しのテキスト</u>

## ■章番号を編集する

章番号

## ■表紙を編集する

表紙

## ■目次を編集する

<u>目次</u>

## ■ページの装飾部品 (ヘッダ/フッタ)を編集する

各ページの余白等に表示する、ページ番号/マーク(画像)/社名 などは、本プロダクトでは装飾 部品として取り扱います。 詳細は、『装飾部品』をご覧ください。

## テキストの色・サイズ・書体

ドキュメントのテキストに対して、書式(色・サイズ・書体 等) を設定することができます。

#### ■BOX内のテキスト

<u>行スタイルを使用して書式を一括設定する</u>

選択したBOXの書式を設定する

テキストBOX内の一部のテキストに対して書式を設定する

テキストBOX内で上付文字 / 下付文字を設定する

数式BOX内で上付文字 / 下付文字を設定する

行列BOXで上付文字 / 下付文字を設定する

表のヘッダ / フッタの書式を設定する(表エディタ)

表のセルごとに書式を設定する(表エディタ)

画像の中に描画されている文字の書式を変更することはできません。 目次の書式は、行スタイルの「目次1~5」を使用します。

#### ■装飾部品のテキスト

<u>装飾部品</u>のテキストに書式を設定する方法は、<u>装飾部品の追加 · 削除 · 変更</u>の 『変更』の項をご覧 ください。

#### ■表紙タイトル

表紙タイトルは装飾部品です。装飾部品の追加・削除・変更の『変更』の項をご覧ください。

### ■目次のテキスト

目 次 には、 行スタイルの 『目 次 1』~『目 次 5』が適 用されます。 <u>行スタイル修 正</u>で書 式 を修 正 すること ができます。

# テキストの配置

#### ■BOX内のテキスト配置

BOX内では、テキスト・数式・行列式は全て左寄せになります。(中央寄せ,右寄せ等の設定はできません)

<u>インデント設定</u>により、テキストの開始位置を右にずらすことができます。

躯体自重 <u>〈単位kN/m²〉</u>
(1)項 版 w = 0.500×24.50=12.25
(2)左側壁 w = 0.500×24.50=12.25
(3)右側壁
w = 0.500×24.50=12.25
しまたま
工戦回里 (1)舗装および盛士

## ■プレビュー上のBOXの配置

BOXを手動で移動し、任意の場所へ配置します。(詳細はBOXの配置をご覧ください)

## ■表のテキスト配置

テキストBOXを貼り付けているセルは、セルのプロパティでテキストの配置を指定することができます。

mm	0	25 5	
0-		А	В
-	1	中央に配置する	右上に配置する
25-	2		

# テキストを検索

現在開いているドキュメント内で、任意のテキスト(数字も含む)を検索することができます。 検索をご覧ください。

## テキストを置換

現在開いているドキュメント内で任意のテキスト(数字も含む)を検索し、別のテキストに書き換えることができます。

<u>置換</u>をご覧ください。

行の高さ

## ■テキストの行ピッチを調整する

<u>行ピッチの設定</u>をご覧ください。

ABCDEFG	
abcdefg	行ビッチ
1234567	

■表の行高・列幅

<u>行高 · 列幅を数値指定する</u> <u>行高 · 列幅をマウスで調整する</u>

	Α		В	С	D	
1	舗		装	γa	22.50	
2	盛	湿	潤	γt	18.00	
3	土	飽	和	γsat	18.80	【行高
4	鉄貨	あコンク	ナリート	γc	24.50	-
5	水			γw	9.80	
				<del>&lt; →</del> 列幅		

# 線の色・幅・種類

ドキュメント内で表示される様々な線は、色・幅・線種を設定することができます。

## <u>B0Xの枠線</u>

表(セル)の罫線

ページの枠線 (設定できるのは線種のみです)



# 順番を入れ替える

■章(節、項)の順番を入れ替える



左図のように、見出し単位(本文も含む)で順番を入れ替える には、<u>目次ツリーの編集モード</u>で見出しの順番を入れ替えま す。

プレビューでは、見出し BOX を移動して順番を入れ替えることはできません。

・見出しBOXを前へ移動する場合、直前のBOXよりも前には 移動できません。

・見出し BOX を後方へ移動する場合、見出しより後に存在する BOX も一緒に、後へ移動します。

## ■同じ項の中で、BOXの順番を入れ替える



左図のように、同一の見出しの中でBOXの順番を入れ替える には、プレビューで BOXを目的の位置へ移動します。

## ■マッピングデータのグループIDを入れ替える

マッピングデータは読み込んだ順に並んで表示され、特に指定しなければグループIDは1番から順に付与されます。

このグループIDを入れ替えるには、<u>データのプロパティ</u>でグループIDを変更します。

	_
<b>1</b> :タイプ1計算 結果:tdt	目次 サムネイ
2:タイプ2計算 結果.tdt	-ル マッピングデータ

## 操作を取り消す・やり直す

#### ■プレビュー上で、操作を取り消す・やり直す

プレビューでの編集において、直前に行った編集操作を取り消して1つ前の状態に戻すことができます。<br/>
<u>元に戻す</u>をご覧ください。

また、取り消した操作を再度実行することもできます。<u>やり直し</u>をご覧ください。

## ■表エディタ上で、操作を取り消す・やり直す

表エディタでの編集において、直前に行った編集操作を取り消して1つ前の状態に戻すことができます。<br/>
表エディタの[アンドゥ]をご覧ください。

また、取り消した操作を再度実行することもできます。<u>表エディタの</u>[リドゥ]をご覧ください。

## 表紙

## ■表紙を出力する

表紙を外部出力 (<u>印刷</u>及び<u>他形式ファイル出力)</u> するには、 表紙をプレビュー画面に表示し、出力 操作を行います。

### ■表紙をプレビューに表示する

本プロダクトの初期状態では、表紙はプレビュー画面に表示されません。 ページの設定の『表紙』で表示・非表示を切り替えます。 同タブ内では表紙に関する以下の設定も 行えます。 ・表紙のタイトル文字

- ・表紙の余白
- ・表紙の枠線の表示有無と線種
- ·装飾部品(ページ番号·社名·製品名·日付·任意文字列·図)

## ■表紙のタイトル修正

ページの設定の『表紙』タブで行います。

#### ■表紙の余白・枠・装飾部品の修正

<u>ページの設定の『表紙』タブ</u>で行います。

# 目次

本 プロダクトには 『目 次 ツリー』 と 『目 次』 が存 在 します。 どちらも、 ドキュメントの 見出しを集約 したものです。

目 次 ツリー ・・・ 各 章 の見 出 し が ツリー 形 式 で表 示 され、全 体 の構 成 確 認 や、見 出 し の 操 作 (追 加・ 削 除・移 動 など)を行う画 面

目 次 ・・・・ プレビュー画 面 に表 示され、ドキュメントの一 部として印 刷 する目 次 ページ



■目 次ツリーの操作

<u>目 次 ツリー</u>をご覧 下 さい。

## ■目次の操作

目次を出力する

目次を外部出力(<u>印刷</u>及び<u>他形式ファイル出力</u>)するには、目次をプレビュー画面に表示した状態で、印刷などの出力操作を行います。

### 目次を作成する(プレビューに表示する)

本プロダクトの初期状態では、目次はプレビュー画面に表示されません。<u>ページの設定の『目次』タ</u> <u>ブ</u>で、目次の表示・非表示を切り替えます。

見出しのプロパティで「本文のみ表示」または「目次のみ表示」を設定している見出しは、目次に は含まれません。(<u>見出しの表示設定</u>を参照)

### 目次タイトル

<u>ページの設定の『目次』タブ</u>で設定します。

目次の修正(見出しのテキスト)

目次ページを直接修正することはできません。(修正しても目次更新時に元に戻ります) ・章番号を修正する場合は、目次ツリーで<u>章番号の表示設定(目次ツリー)</u>を行います。 ・テキストを修正する場合は、本文ページで対象の見出しBOXのテキストを修正します。

## 目次の余白・枠・装飾部品の修正

ページの設定の『目次』タブで行います。

#### 章番号修正

- ・章番号の前後に付加する文字列を設定する
   く例>第3章-第2節-4項、3.2.4 等
   章番号の形式設定(その他の設定)
- ・章番号の表示有無 / 上位の章番号の表示有無 などを設定する 章番号の表示設定(目次ツリー)

# ヘッダ / フッタ

## ■ページのヘッダ・フッタ(装飾部品)

各ページの余白に表示する「ページ番号」「マーク(図)」「社名」などは、本プロダクトでは「装飾部品」として取り扱います。 詳細は、<u>装飾部品</u>をご覧ください。



■表のヘッダ・フッタ

表に付属するヘッダ·フッタの編集は、<u>表エディタ</u>をご覧ください。

ii.		渶	Уa	22.50
盛	暹	酒	уt	18.00
±	魁	和	vsat	18.80
鉄筋コンクリート			٨¢	24.50
水			99	9.80

# BOX

<u>プレビュー画面</u>において、ドキュメントの本文(文字・図・表など)をクリックすると、クリックした対象を含む矩形のマーカーが表示されます。

マーカーで囲まれた範囲が1つのBOXです。



## ■BOXのタイプ

プレビュー上で任意に作成できるBOXは下記の6タイプがあり、それぞれ入力できる要素に制限があ ります。

BOX タイプ	入力できる要素
テキストBOX	キーボードから入力できる全ての文字(数字、記号)
表BOX	表のセルに BOX を貼り付けるので、各 BOX の制限に準じる
グラフィック BOX	
行列式 BOX	・行列式 ・特殊な数式記号(専用アイコン使用) ・キーボードから入力できる全ての文字(数字、記号)
数式 BOX	・特殊な数式記号(専用アイコン使用) ・キーボードから入力できる全ての文字(数字、記号)
マッピング画像 BOX	

特殊なBOXの種類として**「見出しBOX」**があります。 見出しBOXは、他のBOXとは操作が異なります。詳細は『<u>見出し</u>』をご覧ください。

## ■BOXタイプを確認する

既存のBOXのタイプを確認する方法は、BOXのプロパティをご覧ください。

## ■BOXの操作

BOXを追加する

BOXを削除する

BOXを移動する

BOXを編集する

BOXのサイズを変更する

BOXをグループ化する

■関連トピック

<u>BOXにスタイルを適用する</u> BOXの書式設定

# BOX を選択する

<u>プレビュー</u>で、<u>BOX</u>(テキスト·表 ·行列式など)を選択 / 解除する方法です。



## ■選択/解除の基本操作

プレビュー上で選択対象をマウスでクリックする事により、BOXが選択状態となります。 選択状態では、上図のように対象のBOXがマーカーで囲まれます。 マーカー外をクリックすると、選択解除されます。

### ■複数のBOXを選択/解除する

## 複数選択する

キーボードのCtrlキーを押した状態でプレビュー上のBOXを順次クリックします。 すでに選択されているBOXに加えて、クリックしたBOXも選択状態になります。 これを繰り返すことにより、いくつものBOXを同時に選択状態にすることができます。

## 複数選択を全て解除する

Ctrlキーを放してプレビュー上の任意の位置をクリックします。 選択状態だったBOXは、すべて未選択の状態に戻ります。

## 複数選択の一部を解除する

(複数の BOX を選択している途中で、不要な BOX を選択してしまった場合などに、特定の BOX だけ 選択解除できます)

Ctrlキーを押した状態で、誤って選択したBOXをもう一度クリックしてください。クリックしたBOXだけが 選択解除されます。

## BOX を移動する

プレビュー上のBOXは、マウス操作で任意の位置へ移動することができます。 BOXを移動し、異なる見出しの下に配置することで、章・節・項の構成を変更することもできます。

## ■注意

- ・見出しBOXは、垂直方向の移動のみ可能です。
- ・見出しBOXを移動すると、その下に属する本文や下位見出しも同時に移動します。
- ・グループの親になっている BOX を移動すると、子の BOX も同時に移動します。
  - 一定の条件下で、グループは自動的に成立します。(BOXをグループ化する参照)

## ■操作

### 移動の基本

移動するBOXをクリックし、選択状態にします。

マーカーのグレーの部分にカーソルを合わせてドラッグすると、選択しているBOXがマウスに合わせて移動します。



## 垂直に移動する / 水平に移動する

移動するBOXをクリックし、選択状態にします。 キーボードの[Shiftキー]を押した状態で、マウスでBOXを移動します。(移動の基本) マウスが縦方向に多く動くと、選択したBOXは垂直に移動します。 マウスが横方向に多く動くと、選択したBOXは水平に移動します。

## 異なる見出しの下へ移動

移動対象のBOXを、別の見出しの下へ移動します。 下図の場合、移動したBOXは『1.1.2』の本文として扱われるようになります。



( 目次ツリー編集時に、見出しの前の余分な空白が詰まります。)

1. 断面方向の計算							
1.1 設計条件							
1.1.1 一般条件							
主たる適用基準:土工指針							
1.1.2 材料の単位重量							
│ │ 基礎形式: 地盤反力度							
舗装 γa 22.50 湿潤 γt 18.00 飽和 γsat 18.80							
1.1.3 土圧係数							
給 直 土 庄 ·	a 1.000						
(左)	) Ko 0.500						
① (右)	) Ko 0.500						

## ■関連トピック

<u>章(節,項)の順番を入れ替える</u>

# BOX のサイズを変更する

下記4種類のBOXは、マウス操作でBOXのサイズを変更することができます。

- ・テキストBOX ・グラフィックBOX
- ·見出しBOX ·マッピング画像BOX
- ■操作

対象のBOXをクリックし、選択状態にします。

マーカーの頂点にカーソルを合わせてドラッグすると、選択しているBOXがマウスに合わせて伸縮 します。



・グラフィックBOX、マッピング画像BOXは、ページに収まる範囲で自由にサイズを変更できます。
 BOXに合わせて画像の表示サイズが変わります。
・テキストBOXは、BOXの横幅を自由に変更できます。BOXの高さは、入力されている文字が全て 表示されるように自動調整されます。

見出しBOXは、折り返しを解消するための幅変更のみ可能です。

■補足

表BOX,数式BOX,行列BOX は、入力された内容がすべて表示されるように、BOXのサイズが自動調整されます。

■関連トピック

グラフィックエディタ(グラフィックの表示方法)

# BOX の配置

プレビュー上の<u>BOX</u>は、下記の基準に基づき、配置されます。

#### ■本文のBOX (テキスト、表、グラフィック、行列、数式、マッピング画像)

BOXは 手動で移動し、任意の場所に配置します。

- ・ページに入りきらない BOX は、本プロダクトが自動的に次ページへ移動します。
- ・本プロダクトでは、BOX 同士を重ねて表示することが可能です。そのため「BOX が重ならないように自動配置する」という機能はありません。
- ·本文のBOXは、上位の見出しBOXが移動すると一緒に移動します。
- ·グループの親BOXが移動すると、子のBOXも一緒に移動します。
- ・特殊な配置方法として、任意のBOXのプロパティで「常にページの先頭に配置する」という設定が可能です。

#### ■見出しBOX

- ・見出しBOXは、ページの左端に固定されます。垂直方向の配置は本プロダクトが自動的に制御します。(
   (見出しの自動整列をご覧ください)
- 一時的にスペースを空けるために、手動で見出しBOXを垂直方向へ移動することは可能です。
   (BOX移動をご覧ください)
- ・見出しBOXの移動に合わせて、その下に属する本文BOXも動きます。

■関連トピック

BOXを移動する

# BOX を編集状態にする

#### ■プレビュー上のBOXを編集状態にする

対象の BOX をクリックし、選択状態にします。 (選択状態のBOXは、外周がマーカーで囲まれます)



BOX を再度 クリックすると編集状態になります。 BOXタイプによって編集状態が異なります。

<u>テキストBOX</u>	<u>表BOX</u>	<u> グラフィックBOX</u>
<u>見出しBOX</u>	<u>行列BOX</u>	<u>数式BOX</u>
マッピング画像BOX		

# ■表のセルに貼りつけたBOXを編集状態にする

<u>表エディタ</u>を起動し、<sup>®</sup>表』タブ内で対象のセルをダブルクリックします。 セルに貼り付いている BOX が編集状態になります。(BOX が貼り付いていないと編集状態にはなりま せん)

上記 [BOXの編集状態] をご覧ください。

# ■表のヘッダ/フッタのBOXを編集状態にする

<u>表 エディタ</u>の『ヘッダ / フッタ』タブ内 で、対象のBOXをダブルクリックします。 BOX が編集 状態になります。 上記 【BOXの編集 状態】をご覧ください。

# BOX の書式設定 (ツールバー)

プレビュー画面のツールバーのアイコンを使用し、選択したBOXの書式(フォント、行間、インデント)を 修正することができます。



## ■注意

ツールバーを使って修正した属性は、行スタイルの影響を受けなくなります。

#### ■操作

BOXをクリックして選択状態にします。 複数選択も可能です。 テキストBOXの場合、BOX内の一部のテキストを選択することも可能です。

ツールバーに書 式 設 定 アイコンが表 示されます。 アイコンの上 にカーソルを移動 すると、アイコンの意 味 がポップアップ表 示されます。

アイコンを使って、書式を変更します。

■関連トピック

<u>行 スタイル</u>

<u>行ピッチについて</u>

<u>インデントについて</u>

一部のテキストの書式を設定する

# BOX のプロパティ

プレビュー上で、既存のBOXのプロパティを確認・修正することができます。 プロパティには、BOXのタイプ / 位置 / 枠線などの情報が含まれます。

#### ■操作

対象のBOXを選択します。

マウスを右クリックし、ポップアップメニューの [プロパティ]を選択します。



[マッピング情報]は、XMLマッピングされたBOXにのみ表示されます。

プロパティが表示されます。(詳細項目説明を参照) 選択したBOXのタイプにより、表示される項目が若干異なります。

### ■詳細項目説明

# 見出し BOX のプロパティ

プロパティ	×
BOX情報	1
タイプ     見出し     本文のみ表示	
用紙左上からBOX左上までの距離 X 17.0 Y 32.9	
サイズ 幅 37.3 高さ 8.5	
(mm)	
レイアウト	7
折り返し種類行内を右の折り返し	
─ 配置属性 □ 常にページの先頭になるよう配置する	]
→ 確定 🗙 取消 🦿 ヘレプ(円)	

<mark>タイプ (閲覧のみ)</mark> 選択したBOXのタイプ (<u>BOXのタイプとは...</u>)

縦書き/横書き テキストBOXの場合のみ表示されます。
 BOX内のテキストの、縦書き/横書きを切り替えます。

本文のみ表示 / 目次ツリーのみ表示 / 両方表示(目次,本文)

見出しBOXを選択した場合のみ表示される項目です。 (詳細は<u>見出しの表示設定</u>をご覧ください)

- X · Y (閲覧のみ)
   用紙左上を基点に、BOXの左上までの水平・垂直距離 (BOXの位置を変えるには…)
- 幅 · 高さ(閲覧のみ) BOXの幅と高さ (BOXのサイズを変えるには...\_)
- **折り返し種類**現パージョンでは未使用(固定値)
- <u>左右の折り返し</u>現バージョンでは未使用(固定値)

常にページの先頭になるように配置する

プレビュー (または印刷) において、そのBOXが必ずページの先頭にくるように、BOXの直前で改ページが行われます。

- ・以下のいずれかの条件に該当する場合は、ページ先頭に表示されな い場合があります。
  - 1) (見出しBOXの場合) プレビュー上で直前のBOXが上位見出し である
  - 2) <u>その他の設定</u>で「トップページ属性を無視する」を選択 している

選択している場合、当項目のチェックBOXはカスケード表示 (BOX内が薄い灰色)になります。

- ・当項目を選択した後、BOXを手動で<u>移動</u>した場合、選択は自動的に 解除されます。
- ・見出しBOXに対する当項目の設定は、<u>見出しの属性</u>においても同様
   に行うことができます。

見出し BOX 以外のプロパティ

プロパティ 🛛 🗙
- BOX情報
タイプ     テキスト        ・ 横書き       ・ 縦書き
用紙左上からBOX左上までの距離 X 15.4 Y 39.2
サイズ 幅 170.0 高さ 42.4
(mm)
レイアウト       折り返し種類       行内
件線 表示 □ 線色 線種 細実線 ✓
- 配置属性 
🖌 確定 🛛 🗙 取消 🦿 ヘルプ(円)

タイプ (閲覧のみ) 選択したBOXのタイプ (<u>BOXのタイプとは...</u>)

- 縦書き/横書き テキストBOXの場合のみ表示されます。 BOX内のテキストの、縦書き/横書きを切り替えます。
- X · Y (閲覧のみ)
   用紙左上を基点に、BOXの左上までの水平・垂直距離 (BOXの位置を変えるには…)
- 幅 · 高さ(閲覧のみ) BOXの幅と高さ (BOXのサイズを変えるには...)
- 折り返し種類 現バージョンでは未使用(固定値)
- <u>左右の折り返し</u>現バージョンでは未使用(固定値)
- 表示 枠線の表示 / 非表示を切り替えます。 この項目を選択(マークをつける)すると、BOXの枠線を表示します。
- 線色 現在の枠線の色が表示されます。 ボタンをクリックし、カラーパレットで枠線の色を選択します。
- <mark>線種 現在の枠線の種類が表示されています。</mark> ボタンをクリックし、プルダウンリストから枠線の種類を選択します。

常にページの先頭になるように配置する

プレビュー (または印刷) において、そのBOXが必ずページの先頭にくるように、BOXの直前で改ページが行われます。

- ・以下のいずれかの条件に該当する場合は、ページ先頭に表示されない場合があります。
  - 1) (見出しBOXの場合) プレビュー上で直前のBOXが上位見出し である
  - 2) <u>その他の設定</u>で「トップページ属性を無視する」を選択 している

選択している場合、当項目のチェックBOXはカスケード表示 (BOX内が薄い灰色)になります。

- ・当項目を選択した後、BOXを手動で<u>移動</u>した場合、選択は自動的に 解除されます。
- ・見出しBOXに対する当項目の設定は、<u>見出しの属性</u>においても同様
   に行うことができます。

# BOX のマッピング情報

プレビュー上で、既存のBOXのマッピング情報を確認・修正することができます。

マッピング情報は既に<u>XMLマッピング</u>されたBOXのみ参照する事ができます。

# ■操作

対象のBOXを選択します。

選択されたBOX上でマウスを右クリックし、ポップアップメニューの[マッピング情報]を選択します。

-1-	ר
<ol> <li>1 断面方向の計算</li> </ol>	1
1.1 設定条件	1
	1
1.1.1 一般条 マッピンク情報版(X)	1

[マッピング情報]は、<u>XMLマッピング</u>されたBOXにのみ表示されます。

データマッピング情報ダイアログが表示されます。(詳細は"<u>データマッピング情報を修正する</u>"を 参照)

# BOXの表示条件の設定

プレビュー上で、既存のBOXの<u>表示条件の設定</u>を確認・修正することができます。

### ■注意

この機能は<u>有償機能</u>となっています。

### ■操作

対象のBOXを選択します。

選択されたBOX上でマウスを右クリックし、ポップアップメニューの[表示条件の設定]を選択します。



[マッピング情報]は、XMLマッピングされたBOXにのみ表示されます。

表示条件の設定ダイアログが表示されます。(詳細は"<u>表示条件の設定ダイアログ</u>"を参照)

# 重なり合った BOX

BOX同士の一部が重なり合っていると、自動的に1つのまとまり(グループ)と認識される場合があります。

意図しないグループ化にご注意ください。

グループとして認識される条件については、<u>BOXをグループ化する</u>をご覧ください。

<例>



■関連トピック

BOXグループの操作

# 計算結果を任意の書類形式にする

当社プロダクト(製品)の計算結果を任意の書類形式に当てはめて出力することができます。 XMLマッピング概要をご覧ください。

# 電子納品の不可文字列をチェック

現 在 開 いているドキュメント内 で、電子 納 品 に使 用 できない文 字を使っていないかチェックすることができます。

チェックした結果は、結果表示ウィンドウに表示されます。

<u>電子納品規定文字列チェック</u>をご覧ください。

# ファイル作成・開く・保存・変換

# ドキュメントを開く

統合文書ファイル(拡張子\*.F9D)およびテンプレートファイル(拡張子\*.F9T)を開くには、ファイルを <u>開く</u>をご覧下さい。

最近利用したファイルの場合、ファイルを開き直すによって簡単に開くこともできます。(最大10個のファイル名が表示されます)

旧製品のドキュメントを開くには、<u>継承元製品のファイル読み込み</u>をご覧ください。

# 旧製品のファイルを開く

<u>継承元製品のファイル読み込み</u>をご覧ください。

# ドキュメントを保存

編集中のドキュメントは、下記いずれかの方法で保存できます。 <u>上書き保存</u> <u>名前を付けて保存</u>

# 他のファイル形式に変換

現 在 開 いているドキュメントを、他 のアプリケーション(ワープロソフト等) で扱 える形 式 のファイルに出 力 することができます。

<u>他形式ファイルの出力</u>をご覧ください。

# Word変換時のエラー

他形式ファイルの出力においてWord文書ファイルに出力する際、エラーが発生する場合があります。

■エラーメッセージ

「文書の書式設定が複雑すぎます。[高速保存]オプションをオフにして、文書を今すぐ保存してください。」

■エラー回避方法

<u>その他の設定</u>のWord出力設定で、「TOC(目次)フィールドを作成しない」にチェックをつけてくださ い。

■関連トピック

<u>データのエクスポート</u>

# ページ・改ページ

# 改ページ

改ページする/しないをコントロールするのは、次の2種類です。

・本プロダクトが自動的に行う改ページ制御

·任意に設定する改ページ制御

任意に設定する改ページ制御は、以下の方法があります。

#### ■見出しの前で、強制的に改ページする

任意の見出しに対して「ページの先頭」の設定をすることにより、見出しBOXの直前で必ず改ページ されます。

設 定 方 法 は次 の 2 種 類 があります。

目次ツリーで、任意の<u>見出しの属性</u>で「ページ先頭に出力」を選択する プレビューで、任意の<u>見出しBOXのプロパティ</u>で「常にページの先頭になるように配置する」を選択 する。

但し以下のいずれかの条件に該当する場合は、ページ先頭に表示されない場合があります。 ・<u>その他の設定で「トップページ属性を無視する」を選択している</u>

・プレビュー上で、 直前のBOXが上位見出しである

### ■BOXの前で、強制的に改ページする

任意のBOXのプロパティで「常にページの先頭になるように配置する」を選択することにより、BOXの 直前で必ず改ページされます。

但し、<u>その他の設定で「トップページ属性を無視する」を選択している場合は、ページ先頭に表示されない場合があります。</u>

#### ■表の途中で改ページしない

任意の表を選択し、<u>表エディタのシートのプロパティ</u>で、「全行をタイトル行にする」を設定します。 この設定により、表の途中でページをまたぐ場合には表の直前で改ページを行い、表が1ページに 収まるようにします。

# 改ページを全て無効にする

任<u>意の方法で設定した改ページ</u>は、それぞれの設定を元に戻すことで改ページを無効にすることができます。

「ページ先頭に出力」および「常にページの先頭になるように配置する」を一括で無効にするには、<u>その</u> <u>他の設定</u>で「トップページ属性を無視する」を選択します。

# 新規ページを作成

<u>ページ追加</u>をご覧ください。

# 見出し(章)/目次ツリー

# 章番号

本プロダクトは階層化された<u>見出し</u>に対応しており、見出し1~3に対しては、下図のように章番号を自動的に振ることができます。



章番号の表示形式などは任意に指定できます。

■見出しの先頭に章番号を表示する/しない (上図は章番号を表示した例です)

基本設定 : <u>章番号の表示設定(目次ツリー)</u> 個々の見出しの設定 : 見出しの属性

■上位の章番号を表示する/しない(上図は上位章番号を表示した例です)

基本設定 : <u>章番号の表示設定(目次ツリー)</u> 個々の見出しの設定 : 見出しの属性

■ 章 番 号 の 表 示 形 式 (上 図 の 章 番 号 の 形 式 は [?.?.?] で す)

章番号の形式設定(その他の設定)

■任意の見出しの章番号を指定(変更)する

<u>見出しの属性</u>

■ 章 番 号 を振り直す / 開始番 号 を変更する(例:章 番 号は2番から始める 等) 章 番 号を振り直す

■関連トピック

<u>目 次 ツリー の 編 集 モード</u>

<u>章 (節、項)を作成する</u>

<u>章 (節、項)を削除する</u> <u>章 (節、項)の順番入れ替え</u> <u>出力する章 (節、項)の選択</u> 見出しのテキストを修正する

# 章番号の表示設定(目次ツリー)

目次ツリーでは、<u>見出しの章番号表示</u>に関して、以下の設定を行うことができます。ここでの設定は、 見出し全体に適用されます。

・見出しの先頭に章番号を表示する/しない

・章番号は、上位の章番号も含む / 含まない

### ■操作

目次ツリーを編集モードにします。

🔊アイコン(全表の章番号表示設定) をクリックします。

章番号を表示する見出しにチェックをつけます。(詳細項目説明を参照)



[確定]ボタンをクリックします。

目次ツリーの編集モードを終了します。

### ■詳細項目説明

見出し1 見出しの前に章番号を表示する場合は、チェックマークをつけます。

見出し2 (同上)

見出し3 (同上)

上位章番号を含む 上位の章番号を含めて章番号を表示する場合は、この項目にチェックマーク を付けます。 見出し1は最上位なので、この項目はありません。

#### <例>

見出し2に上位の章番号を含む : 1.1 設計条件 見出し2に上位の章番号を含まない : 1 設計条件

### ■関連トピック

見出しの章番号に関して ・上記以外の全体設定は、<u>章番号の形式設定(その他の設定)</u> ・見出しへの個別設定は、<u>見出しの属性</u> をご覧ください。

# 章番号の形式設定(その他の設定)

<u>その他の設定</u>では、<u>見出しレベル1~3</u>の章番号表示形式を任意に設定することができます。

# ■操作

その他の設定ダイアログで見出し1,2,3いずれかの[編集]ボタンをクリックします。

章番号編集ダイアログが表示されます。

< 見 山 し 3 の 編 集 ダイア ロク >	
編集 章番号	×
[注書]	
第 ? 章-? 節-?	追加
第?章-?節-? ???	ĭ⊔B≆
書式の半角?のところに章番号が表示さ	れます。
🗸 確定 🛛 🗶 取消 🧳 🦿	^ルフ°( <u>H</u> )

<ダイアログの見方 >

実際に章番号が表示される部分は、?で表されます。 ?の前後に表示する文字を定義することになります。 このダイアログ内では、上位の章番号を含めて表示することを前提に設定します。 上位番号の表示有無については、別途<sup>1</sup>章番号の表示設定』で選択します。

図の赤枠内で新しい形式を設定し、[追加]ボタンをクリックします。

[確定]ボタンをクリックします。

必要に応じて<u>章番号の表示設定(目次ツリー)</u>を行います。

# 出力する章(節、項)を選択

ドキュメントの本文は、章・節・項の単位で出力対象から外すことができます。出力対象から外した項目は、いつでも元に戻せます。

『出力』とは、以下の処理を指します。

・<u>プレビューに表示する</u>

・<u>プリンタに印刷する</u>

・<u>他形式ファイルの出力</u>

### ■操作

<u>目次ツリーを編集モード</u>にします。

見出しの先頭にチェックボックスが表示されます。出力しない項目のチェックを外します。



全てにチェックを付ける場合は ビアイコンをクリックします。 全てのチェックを外す場合は、 ジアイコンをクリックします。

章番号がずれる場合があります。<u>章番号の振りなおし</u>を行うと、出力する項目に合わせて正しく番号が振られます。

出力しない項目には、章番号は振られません。

編集アイコンをクリックし、<u>目次ツリーの編集モード</u>を終了します。

■関連トピック

 目次ツリーの編集モード

 章番号の形式設定(その他の設定)

 章番号を振りなおす

 章(節、項)を作成する

 章(節、項)を削除する

 章(節、項)の順番入れ替え

 出力する章(節、項)の選択

<u>見出しのテキストを修正する</u>

# 章(節、項)を作成

目 次 ツリー上 で、新 しい章 (節・項)を作 成 することができます。 章 (節・項)を作 成 することにより、プレビューに**見 出しが自動 的 に追 加**されます。

### ■注意

この機能は<u>有償機能</u>となっています。

■操作

<u>目次ツリーを編集モード</u>にします。

章 (節・項)追加の基準となる見出しをクリックし、右クリックします。 ( 追加例 を参照)



右クリックするとメニューが表示されます。 指定項目とは、 で選択した見出しのことです。

○ 指定項目の前に項目追加		
◎ 指定項目の下の先頭に項目追加		
○ 指定項目の下の末尾に項目追加		
◎ 指定項目の削除	<b>⊻ ×</b> ?	

追加方法を選択し、 🔽 をクリックします。

新しい項目の見出し属性(下図ダイアログ)を設定し、 **が**をクリックします。(設定の詳細は<u>見出</u> しの属性を参照)

章番号	タイトル		
I	新しい見出し		🗸 🗙 ?
表示設定			
両方表示(目)次	ッリー本文) 💌	☑ 章番号の表示 (☑	上位章番号を含む)
		□ ページ先頭に出力	

新しい章 (節・項)が追加されます。 章 番 号 がずれた場 合 は、<u>章 番 号 の振りなおし</u>を行ってください。

追加後、タイトルを修正する方法は、<u>見出しのテキスト修正</u>をご覧ください。(目次ツリーでは修正 できません)



編集アイコンをクリックし、編集モードを終了します。

#### ■追加例

以下のサンプル目次を使用し、それぞれの追加方法の結果を示します。



<指定項目の前に項	目追加 >	
2章 あいうえお 2章1節 かきく	けこ	
2章1節1項	さしすせそ	
2章1節2項	たちつてと	
2章1節3項	なにぬねの	
2章1節4項	はひふへほ	

# 2章1節 新しい見出し 2章2節 まみむめも 2章2節1項 やゆよ

2章2節2項 らりるれろ

<指定項目の下の5	<b>先頭に項目追加 &gt;</b>	
2 <b>章 あいう</b> えお		
2 <b>章</b> 1節 かき	くけこ	
2章1節1項	さしすせそ	
2章1節2項	たちつてと	
2章1節3項	なにぬねの	
2章1節4項	はひふへほ	
2章2節 まみ	むめも	
2章2節1項	新しい見出し	
2章2節1項	やゆよ	
2章2節2項	らりるれろ	



■関連トピック

<u>見出しとは</u>

<u>目 次 ツリーの編 集 モード</u>

<u>章番号の形式設定(その他の設定)</u>

<u> 章 番 号 を 振り な お す</u>

<u>章(節、項)を作成する</u>

<u>章(節、項)を削除する</u>

<u>章(節、項)の順番入れ替え</u>

出力する章(節、項)の選択

<u>見出しのテキストを修正する</u>

# 章(節、項)の削除

目次ツリー上で、章(節、項)を削除することができます。

これに対応するプレビュー上の見出しBOX及び、見出しに属する本文も削除されます。(見出しBOXは、 プレビュー上で削除することはできません)

#### ■注意

見出しだけでなく、その下に属する全て(下位見出し、本文)が一括削除されます。 見出しのみを削除することはできません。下位見出しや本文を残したい場合は、別の見出しの下へ 移動する等の処理が必要です。(参照:<u>章の順番入れ替え、BOXの移動</u>) 類似の操作として、<u>出力する章の選択</u>があります。見出しや本文を削除せず、一時的に非表示に することができます。

#### ■操作

<u>目次ツリーを編集モード</u>にします。



目次ツリー上で、削除する見出し項目を選択します。

右クリックしてポップアップメニューを表示します。



[指定項目の削除]を選択し、 をクリックします。 目次ツリーの編集モード終了時、 プレビューが再構築されます。

削除によって章番号がずれる場合があります。<u>章番号の振りなおし</u>を行うと、正しい番号が振られ ます。

目次ツリーの編集モードを終了します。

■関連トピック

<u>見出しとは</u>

<u>目次ツリーの編集モード</u>

<u>章番号の形式設定(その他の設定)</u>

<u> 章 番 号 を 振り な お す</u>

<u>章 (節、項)を作成する</u>

<u>章(節、項)の順番入れ替え</u>

<u>出力する章(節、項)の選択</u>

<u>見出しのテキストを修正する</u>

# 章(節、項)の順番入れ替え・移動

ドキュメントの章 · 節 · 項の並び順を変える / 階層を変更する 等の処理は、目次ツリーを使用して簡 単に実行することができます。

目次ツリーでの並べ替えは、プレビューにも反映されます。

#### ■操作

<u>目 次 ツリーを編 集 モード</u>にします。

移動する見出しをドラッグし、移動先の親見出し(または挿入先見出し)へドロップします。 ドラッグ中は、カーソルの横に見出しがついてきます。



移動方法のメニューが表示されます。(移動例 参照)

○ ドロップされた項目の前に挿入			
○ ドロップされた項目の下の先頭に挿入			- 1
● ドロップされた項目の下の末尾に挿入	$\checkmark$	×	?

任意の方法を選択し、 をクリックします。

目次ッリー及びプレビューの表示順が入れ替わります。必要に応じて<u>章番号の振りなおし</u>を行います。

編集アイコンをクリックし、編集モードを終了します。

#### ■移動例

以下のサンプル目次を使用し、それぞれの移動方法の結果を示します。



<ドロップされた項目の前に挿入する>
2章1節 かきくけこ
2章1節1項 さしすせそ
2章1節2項 たちつてと
2章1節4項 はひふへほ
2章2節 なにぬねの
2章3節 まみむめも
2章3節1項 やゆよ
2章3節2項 らりるれろ

<ドロップされた項目の下の先頭に挿入する > を選択した場合
2章1節 かきくけこ
2章1節1項 さしすせそ
2章1節2項 たちつてと
2章1節4項 はひふへほ
2 <b>章2節 まみむめも</b>
2章2節1項 なにぬねの
2章2節2項 やゆよ
2章2節3項 らりるれろ

「ドロップされた項目の下の未尾に挿入する」を選択した場合
2章1節 かきくけこ
2章1節1項 さしすせそ
2章1節2項 たちつてと
2章1節4項 はひふへほ
2章2節 まみむめも
2章2節1項 やゆよ
2章2節1項 ちりるれろ
2章2節3項 なにぬねの

■関連トピック

<u>見出しとは</u>

<u>目 次 ツリーの編 集 モード</u>

<u> 章 番 号 の 形 式 設 定 (その他 の設 定)</u>

<u>章番号を振りなおす</u>

<u>章 (節、項)を作成する</u>

<u>章 (節、項)を削除する</u>

<u>章 (節、項)の順番入れ替え</u>

出力する章 (節、項)の選択

<u>見出しのテキストを修正する</u>

# 章番号を振りなおす

章の入替え・削除等でずれてしまった章番号は、章番号の振り直しにより修正することができます。 また、見出し1(最上位の見出し)の開始番号を指定することもできます。

■操作

<u>目次ツリーを編集モード</u>にします。

**1** アイコン (章番号振り直し)をクリックします。

見出し1の開始番号を指定するダイアログが表示されます。 任意の番号を入力し、[確定]ボタンをクリックします。

章番号の振り直し	設定	×
見出し1の開始	章番号 🛙	ŧ
🗸 確定	🗙 取消	<b>?</b> ∿⊮7°( <u>H</u> )

振り直しが実行されます。

目次ツリーの編集モードを終了します。

■関連トピック

<u>見出しとは</u>

- <u>目 次 ツリーの 編 集 モード</u>
- <u> 章 番 号 の 形 式 設 定 (その他 の設 定)</u>
- <u> 章 番 号 を 振り な お す</u>
- <u>章 (節、項)を作成する</u>
- <u>章(節、項)を削除する</u>
- <u>章(節、項)の順番入れ替え</u>
- <u>出力する章(節、項)の選択</u>
- <u>見出しのテキストを修正する</u>

# 見出し

見出しとは、ドキュメント内の章(節、項)のタイトルを指します。

・プレビュー上で、見出しは<sup>®</sup>見出しBOX』によって表示されます。

·『見出しBOX』はプレビュー上で追加・削除することはできません。目次ツリー上で操作します。

・本プロダクトでは階層化された見出しに対応しています。

·3階層まで(見出し1,2,3)は、下図のように<u>章番号</u>を自動的に振ることができます。

・4階層以降の見出しも作成できますが、章番号を振ることはできません。



見出しと連動する機能として、『目次ツリー』と『目次』があります。

■関連トピック

<u>見出しを追加する</u> <u>見出しを修正する</u> 見出しを削除する 特定の見出しを必ずページの先頭に配置する

<u>見出しの章番号を設定する</u> 目次

# 見出しを追加する

<u>見出しとは</u>ドキュメント内の章(節・項)のタイトルを指します。 見出しを追加する(=章・節・項を追加する)場合は、目次ツリー上で<u>章(節、項)を作成</u>します。

# 見出しを修正する

見出しとはドキュメント内の章(節・項)のタイトルを指します。

# ■見出しの文字を修正する

<u>見出しのテキストを修正</u>

#### ■見出しを追加する

<u>章(節、項)を作成</u>

# ■見出しを削除する

<u>章 (節、項)を削除する</u>

■見出しの順番を入れ替える

<u>章 (節、項)の順番入れ替え</u>

■章番号を修正(設定)する

<u>章番号</u>

# 見出しのテキストを修正する

<u>見出し</u>のテキスト修正は、プレビューの本文ページで行います。

	1 断面方向の計算
見出し1//	<u>1.1 設計条件</u>
見出し2	" ( 主たる適用基準:土工指針 )
	<u>1.1.1 一般条件</u>
見出し3	″ (1)構造寸法図

# ■注意

下記の操作で修正できるのは、見出しのテキスト部分のみです。 見出しの先頭に表示されている章番号の修正については<u>章番号</u>をご覧ください。

### ■操作

対象の見出しBOXを<u>編集状態</u>にします。

見出しBOX内に<u>キャレット</u>が表示されます。キャレットを移動し、テキストを修正します。

このBOX内で章番号は修正しないでください。(参照:章番号正)

1 断面方向についての計算
( 主たる適用基準:土工指針 )
1.1.1 一般条件
(1) 構造寸法図

入力確定後、見出しの長さに合わせてBOXの幅が自動的に調整されます。

<u>目次の更新</u>を行うと、<u>目次ツリーおよび目次ページ</u>に修正内容が反映されます。

# ■関連トピック

<u>見出しを追加する</u> <u>見出しを修正する</u> <u>特定の見出しを必ずページの先頭に配置する</u> <u>見出しの章番号を設定する</u> <u>見出しの自動整列</u> 目次

# 見出しを削除する

<u>見出しとは</u>ドキュメント内の章(節、項)のタイトルを指します。

見出しには、それに従属する本文や下位の見出しが存在しますので、見出しだけを削除することはで きません。

# ■全て含めて削除する

削除対象の見出しと、それに属する本文や下位見出しをすべて含めて、削除するには、<u>章(節、</u> 項)の削除をご覧ください。

#### ■見出し以外を移動してから削除する

従属する本文や下位見出しを残す場合は、それらを他の見出しの下へ移動します。 ・<u>章(節、項)を移動する</u> ・<u>BOXを移動する</u>

移動後、<u>章(節、項)の削除</u>により、対象の見出しを削除します。

■関連トピック

<u>見出しを追加する</u>

<u>見出しを修正する</u>

特定の見出しを必ずページの先頭に配置する

見出しの章番号を設定する

<u>目次</u>

# 見出しの属性(目次ツリー)

個々の見出しに対して、章番号形式、改ページ、任意の章番号 などを設定できます。

■操作

<u>目 次 ツリーを編 集 モード</u>にします

設定対象の見出しをダブルクリックします。



見出し属性のダイアログが表示されます。(詳細項目説明を参照)

章番号	タイトル		
2	荷重		🖌 🗙 ?
表示設定			
両方表示旧次	ツリー,本文) 💌	▼ 章番号の表示 (▼	上位章番号を含む)
		🔽 ページ先頭に出力	

☑ ボタン をクリックすると、ダイアログが閉じます。

目次ツリーの編集モードを終了します。

#### ■詳細項目説明

章番号

選択した見出しの章番号が表示されます。

・ここで任意の番号に変更できます。

· <u>章 番 号 の振りなおし</u>を行うと別の番号に書き換わる場合があります。

タイトル 選択した見出しのタイトルが表示されます。 ・既存の見出しタイトルをここで修正することはできません。(既存のタイトルを修正するに は...)

・項目を<u>新しく作成</u>中の場合は、ここでタイトルを入力します。

本文のみ表示/目次ツリーのみ表示/両方表示(目次ツリー,本文) 見出しBOXを選択した場合のみ表示される項目です。

(詳細は<u>見出しの表示設定</u>をご覧ください)

章番号の表示 見出しの先頭に章番号を表示する/しないを設定します。 <表示例> 章番号を表示する・・・・・ 1.1.1 一般条件 章番号を表示しない・・・・ 一般条件

上位章番号を含む 章番号を表示する際、章番号に上位レベル番号も付加する / しない を設定します。 <表示例 > 上位章番号を含む・・・・・ 1.1.1 一般条件 上位章番号を含まない・・・・ 1.一般条件

ページ先頭に出力 選択した見出しが、プレビュー(または印刷)で必ずページの先頭にくるように、見出し直前で改ペ ージを行ないます。

・以下のいずれかに該当すると、ページ先頭に配置されない場合があります。

- 1)プレビュー上で、直前のBOXが上位見出しである
- 2) <u>その他の設定で「トップページ属性を無視する」を選択している</u> 選択している場合は、本項目のチェックBOXはカスケード(薄い灰色)表示になります。

・本項目を選択した後、見出しBOXを手動で<u>移動</u>した場合、選択は自動的に解除されます。

■関連トピック

<u>見出しとは</u> <u>見出しを追加する</u> <u>見出しを修正する</u> <u>見出しを削除する</u> 見出しの章番号を設定する

<u> 改ページをすべて無効にする</u>

<u>目次</u>

# 見出しの表示設定

見出しは、基本的に**本文と目次ツリー**の両方に表示されますが、プロパティの設定により、どちらか 一方だけに表示することができます。

🧐 F8 DocServ (有償版) [Box]		
<ul> <li>□1.1 設計条件</li> <li>□1.1 設計条件</li> <li>□1.1.1 一般条件</li> <li>□1.1.2 材料の単位重量</li> <li>□1.1.2 材料の単位重量</li> <li>□1.1.2 材料の単位重量</li> <li>□1.1.2 材料の単位重量</li> <li>□1.1.2 材料の単位重量</li> <li>□1.1.2 材料の単位重量</li> </ul>	■	

# ■操作

# プレビューで設定する

当該見出しを選択し、BOXのプロパティで表示設定を切り替えます。

# 目次ツリーで設定する

<u>目次ツリーを編集モードにし、見出しの属性</u>で表示設定を切り替えます。

# ■注意

どちらか一方だけに表示する見出しは、<u>ドキュメントの目次</u>には含まれません。

# ■補足

# 本文のみに表示する場合

・プレビュー上の当該見出しは章番号が消え、余白部分にグレーの補助マーカーが表示されます。
 ・目次ツリーで<u>章番号の振りなおし</u>を行うと、当該見出しの番号をつめて、番号が振り直されます。



【この設定を行う条件】(いずれかに該当すればよい)

・当該見出しに属する下位見出しがない

·下位見出しがすべて「本文のみに表示」の設定になっている

# 目次ツリーのみに表示する場合

・目次ツリー上の当該見出しは、カスケード表示になり、章番号は付きません。

・目次ツリーで章番号の振りなおしを行うと、当該見出しの番号をつめて、番号が振り直されます。



■関連トピック

出力する章を選択する(見出しと本文をまとめて非表示にする)

<u>目次と目次ツリー</u>

# 見出しの自動整列

プレビューにおいて、見出しBOXはページの左端に揃えて配置されます。

縦方向へは手動で任意に移動できますが、下記の自動整列により余分な空白は詰められてしまいま すので、ご注意ください。

### ■自動整列のタイミングと整列方法

目次ツリーにて任意の編集が行われ編集モードが解除された時、すべての見出しBOXが縦方向に 自動整列が行われます。 見出しBOXの前にある空白は、全て詰めてしまいます。

### 1.プレビューでページ再解析が実行された時。

直前のBOXと重なっている見出しBOXを下方向へ移動し、直前のBOXの下端に揃えます。 ·重なっていない見出しBOXは、動きません。

・[ページ再解析]は、利用者がメニュー選択する場合と、各種設定の変更に伴って自動的に実 行される場合があります。

### 2.目次ツリーの編集が終了した時。

すべての見出しBOXを、直前のBOXの下端に揃えます。 ·見出しBOXの前にある空白は、全て詰めてしまいます。 ·この整列と同時に見出しBOXの幅が自動調整されます。ページ幅に入りきらない場合のみ折り 返し表示されます。

#### ■補足

- ・見出しの特殊な配置方法として、任意の見出しBOXのプロパティで「常にページの先頭に配置す る」という設定が可能です。
- · 自動 / 手動のどちらでも、見出しBOXが移動すると、本文のBOXも相対的な位置関係を保ちなが ら同時に動きます。
- ・見出しを手動で移動し、他の見出しとの順番を入れ替えた場合、その「入れ替え」は恒久的に有 効です。(目次ツリーでの見出し入れ替えと同等です)

101

Ī,

#### ■自動整列の例

『1.1』の見出しを下(後)方に下げ、テキストBOX("左右の 水平・・・")を『1.1.2』の見出しに重ねる編集を行った直後

目次ツリーの編集モードで任意の操作を行った後、編集モ ードを終了する。

ページ情報が再作成され、『1.1』の見出しの前の余分な空 白が詰まり、『1.1.2』の見出し(本文含む)が、下方向に移動 しています。

1 断面方向の計算
1.1 安定計算
1.1.1 死荷重時の計算
頂版の計算式
1 断面方向20 前2 种 <sub>种)</sub> 定型[1] 1.1 安定計算
1.1.1 死荷重時の計算
頂版の計算式 6.0×0.5×24.5
1.1.2 活荷重時の計算
T-250(単軸) 定型[1]

■関連トピック

<u>BOXを移動する</u>

<u>章(節、項)の順番を入れ替える</u>

# 目次ツリーの編集モード

<u>目次ッリーの編集モードでは、以下のような操作を行うことができます。</u>

- ・出力する章(節、項)の選択
- ・<u>見出し(=章、節、項)を追加する</u>
- ・<u>見出し(=章、節、項)全体を削除する</u>
- ・<u>見出し(=章、節、項)の順番入れ替え</u>
- ・<u>章番号を昇順に振りなおす</u>
- ・<u>章番号の表示形式を設定</u>
- ・<u>章番号を直接指定する</u>
- ・任意の見出しを必ずページの先頭に配置する
- ・<u>任意の見出しを目次ッリーのみ(または本文のみ)に表示する</u>

<u>メイン画面に目次ツリーが表示されていない場合は、アウトラインフレーム表示</u>をご覧ください。

### ■操作

目 次 ツリーを編 集 モードにするには、ツリーの左 側 の編 集 アイコン(下 図 赤 丸 部)をクリックします。 編 集 モードを終了する場 合も編 集 アイコンをクリックします。



編集モードに切り替わります。

・各見出しの先頭にチェックボックスが表示されます。
 ・ツリーの左側のアイコンが使用できるようになります。
 ・目次ツリーが編集モードの間は、他の画面の操作はできません。



編集モードを終了する場合、①でクリックした編集アイコンを再度クリックします。

#### ■関連トピック

目次ツリーの展開と縮小

<u>見出しとは</u>

<u>見出しのテキストを修正する</u>

# テキスト BOX

# テキストBOXを追加

現在開いているドキュメントに、テキストBOXを追加することができます。

#### ■新しいテキストBOXを追加する

BOXを追加(BOXタイプ=テキスト)すると、追加したテキストBOXが編集状態になります。

テキストBOX内に、「入力してください」という文字と<u>キャレット</u>が表示されますので、不要なテキスト は削除し、文字を入力します。

入力してください

テキストBOXのマーカー (BOXの外 枠 ) 外 をクリックすると、 編 集 状 態 が終 了 します。

文字の入っていないテキストBOXを作成することはできません。空のテキストBOXには、強制的に 「入力してください」の文字がセットされます。 必要に応じて、BOXのサイズを調整します。

# ■既存のテキストBOXに、文字を追加する

<u>テキストBOXの修正</u>をご覧ください。

# テキストBOXを修正

プレビュー上のテキストBOXを編集状態にすると、BOX内でテキストを修正することができます。 新しくテキストBOXを追加した直後は、自動的に編集状態になります。

#### ■注意

・表のセルに貼り付けたテキストBOXについてはセルにテキストを入力をご覧下さい。
 ・XMLマッピングの対象となっているテキストBOXの場合は、<u>テキストBOXを修正(マッピング)</u>をご覧ください。

### ■操作

対象のテキストBOXを<u>編集状態</u>にします。

BOX内に<u>キャレット</u>が現れます。キャレットを移動し、テキストを修正または追加入力します。 途中で改行するには、Enterキーを使用します。

躯体自重 (単位 kN/m2) (1)頂版 v = 0.500 × 24.50 = 12.25 (2)左側壁 v = 0.500 × 24.50 = 12.25 (3)右側壁 v = 0.500 × 24.50 = 12.25

入力完了後は、マーカー外(BOXの範囲外)をクリックすると編集状態が終了します。

文字の入っていないテキストBOXを作成することはできません。 空のテキストBOXには、強制的に 「入力してください」の文字がセットされます。

必要に応じて、<u>BOXのサイズを調整</u>します。

# テキストBOXを修正(マッピング)

XMLマッピングの対象となっているテキストBOXは、マッピングされたデータの前後にテキストを追加·修正することができます。

< 例 > マッピングされた許容応力データ(8.00)の前後に、文章を追加したテキストBOX。

以上により、 ca は 8.00 となる

### ■操作

辞書項目を配置したテキストBOXを<u>編集状態</u>にします。

BOX内に<u>キャレット</u>が現れます。キャレットを移動し、テキストを修正または追加入力します。 ・データは網掛け表示になります。この部分を修正することはできません。 ・<u>マッピングデータを読み込んで</u>いない場合、または、<u>テンプレートモードでプレビュー</u>している場合、 参照するデータが文字列の時『\*\*\*』、数値の時『###』で表示されます。

以上により、 ca は <mark>8.00</mark> となる。<u>(単位 kN/m2)</u>

完了後は、マーカー外(BOXの範囲外)をクリックすると編集状態が終了します。

必要に応じて、BOXのサイズを調整します。

#### ■関連トピック

<u>テキストBOXの修正</u>

<u>データマッピング情 報 を修 正</u>

<u>辞書項目を配置(マッピング)</u>

<u>辞書項目を追加配置(マッピング)</u>

# 表 BOX

# 表を追加

現在開いているドキュメントに、表を追加入力することができます。

### ■新しい表を作成する

<u>BOXを追加(BOXタイプ=表)すると、表エディタ</u>が起動します。エディタを利用して表を作成します。

■既存の表を修正する

対象の表BOXを<u>編集状態</u>にすると、<u>表エディタ</u>が起動します。エディタ内で、行列の増減・セルの編集 等を行います。

#### ■関連トピック

<u>セルの入力・修正・削除</u>

<u>セルのプロパティ</u>

<u>シートのプロパティ</u> <u>行・列 のプロパティ</u> <u>表のタイトル</u> 表のヘッダ / フッタ追加

# 表を修正

表BOXを<u>編集状態</u>にすると、<u>表エディタ</u>が起動します。 エディタ内で表を修正することができます。

# ■表を修正

 セルの入力・修正・削除

 セルの罫線・背景色を設定する

 セルの書式設定

 行の高さ・列の幅を数値指定する

 行の高さ・列の幅をマウスで調整する

 表の途中での改ページ制御

 タイトル行の繰り返し表示

 その他の表操作

# ■表のヘッダ/フッタを修正

<u>ヘッダ / フッタ修正</u> <u>ヘッダ / フッタ追加</u> <u>ヘッダ / フッタ削除</u> <u>ヘッダ / フッタの表示設定</u> <u>ヘッダ / フッタの書式設定</u>

# 表の途中での改ページ

初期状態では、表の途中でページの一番下に達した場合、次のページにその続きが表示されます。

🧿 F8 DocS	erv(有俏	(版) [Box]				_	
ファイル(E)	編集( <u>E</u> )	表示⊙	設定( <u>0</u> )	電子納品( <u>C</u> )	ヘル	プ(日)	
	1.6.3 g	曲げモーメン	ノト				
		隅角部格点 からの距離 (m)	負の曲げ いかい	モーメント M_min			
		0.000	-90.8	- 122. 8			
		0.145	-90.8	-97. 9			
		0.289	-90.8	-74. 1			
		0.434	-90.8	-51.3			
				-	19 -		<b>1</b>
		0.579	-90.8	-29 /	<u> </u>		
		0.010	-92.2	-14 7			
		0.800	-92.2	-7.4			
		0.868	-92.2	-1.1			
		1.013	-92.2	11.6			
		1.158	-92.2	23. 2			
		1.303	-92.2	33. 8			
		1.447	-92.2	43. 4			
	9/45	► ► 210	× 297mm	4			
							//.

# ■表の途中でページを変えない

<u>表 エディタ</u>で全 セルを選 択 状 態 にして、右 クリックメニ ューから「プロパティ」をクリックし、<u>シートのプロパティ</u> で「全 行 をタイトル行とする」を選 択します。

これにより、ページ内に収まらない表は、表の直前で 改ページが実行され、ページ先頭から記述されるよう になります。

ページ先頭から記述しても1ページに収まらない場合は、ページをはみ出して表示しますのでご注意ください。

🧿 F8 DocS	ierv(有僧	(版) [Box]			_	
ファイル(E)	編集( <u>E</u> )	表示(⊻)	設定( <u>0</u> ) (	電子納品(C)	ヘルプ(円)	
				-	19 -	
	1.6.3 🖻	曲げモーメン	/ F			
	[	隅角部格点 わらの躬難	負の曲げそ	E-X2F		
		(m)	(kN.m.)	M_min (kN.m)		
		0.000	-90.8	- 122. 8		
		0, 145	-90.8	-97. 9		
		0.289	-90.8	-74. 1		
		0.434	-90.8	-51, 3		
		0.579	-90.8	-29, 4		
	[	0.724	-92.2	-14. 7		
		0.800	-92.2	-7.4		
		0.868	-92.2	-1. 1		
	[	1.013	-92.2	11.6		
		1, 158	-92.2	23. 2		
	[	1.303	-92.2	33, 8		
	[	1. 447	-92.2	43.4		
						-
	9/45	▶ ▶ 210	x 297mm 🔡	(	1	

# ■ページが変わったら、タイトルヘッダ行 /タイトルフッタ行を再表示する

表の途中でページが変わった場合に再び表のタイト ルヘッダ行 / タイトルフッタ行を表示することができま す。

<u>表 エディタ</u>で再表示したい行を選択状態にして、右 クリックメニューから「プロパティ」をクリックし、対象行 の<u>行のプロパティ</u>で「タイトルヘッダ行とする」(または、 「タイトルフッタ行とする」)を選択します。この設定に より、タイトルヘッダ行は次ページの先頭で、タイトル フッタ行は次ページの末尾で再び表示されます。 (右図参照:タイトルヘッダ行の例)

タイトルヘッダ行は表の先頭行から指定行まで、タ イトルフッタ行は表の指定行から未尾行までの設定 となります。表の途中の行だけをタイトルヘッダ行 / タイトルフッタ行とする事はできません。

🧿 F8 DocS	ierv(有俏	靴反)[Box]			
ファイル(E)	編集( <u>E</u> )	表示⊙	設定( <u>0</u> )	電子納品(C)	ヘルプ(円)
	1.6.3 E	曲げモーメン	۲. ۲.		
		<b>隅角部格点</b> からの距離 (m)	負の曲げF Mar (kN m)	Eーメント M_min (kN_m)	
		0.000	-90.8	- 122. 8	
		0, 145	-90.8	-97. 9	
		0.289	-90.8	-74. 1	
		0.434	-90.8	-51.3	
				-	19 -
				-	19 -
		<b>隅角部格点</b> からの距離	負の曲げる	- E-X21	19 -
Г		<b>隅角部</b> 格点 からの距離 (m)	負の曲げ Mar (kN.m)	- Eーメント M_min (kN.m)	19 -
Г		<b>隅角部格点</b> からの距離 (m) 0.579	負の曲げ Mar (kN.m) -90.8	- Eーメント M_min (kN.m) -29.4	19 -
Γ		開角部格点 からの距離 (m) 0.579 0.724	負の曲け Mar (kN.m) -90.8 -92.2	- E ーメント M_min (kN.m) -29.4 -14.7	19 -
Γ		開始部格点 からの距離 (m) 0.579 0.724 0.800	負の曲lf=1 Mar (kN.m) -90.8 -92.2 -92.2	- H_min (kN.m) -29.4 -14.7 -7.4	19 -
Γ		隅角部格点 からの距離 (m) 0.579 0.724 0.800 0.868	負の曲げ (kN_m) -90.8 -92.2 -92.2 -92.2 -92.2	- E ーメント M_min (kN.m) -29.4 -14.7 -7.4 -1.1	19 -
		開 の (m) 0.579 0.724 0.800 0.868 1.013	<u>角</u> の曲げす Mr (kN,m) -90.8 -92.2 -92.2 -92.2 -92.2	- <u> H</u> <u> H</u> <u> H</u> -29.4 -14.7 -7.4 -1.1 11.6	19 -
		隅角部税点 のの距離 (m) 0.579 0.724 0.800 0.868 1.013 1.158	<u>角</u> の曲け (kh, m) -90.8 -92.2 -92.2 -92.2 -92.2 -92.2 -92.2	- Eーメント M_min (KH, m) -29.4 -14.7 -7.4 -1.1 11.6 23.2	19 -
	9/45	勝角部検点 からの距離 (m) 0.579 0.724 0.800 0.868 1.013 1.158 ▶ ▶ 210	<u>角</u> の曲けす M <sup>th</sup> (kN, m) -90.8 -92.2 -92.2 -92.2 -92.2 -92.2 × 297mm	- Eーメント M_min (kH, m) -29.4 -14.7 -7.4 -1.1 11.6 23.2	19 -

# ■ 改ページ毎に、ヘッダ/フッタを表示する

表の途中でページが変わる場合、表のヘッダ(また はフッタ)をページ毎に表示することができます。 対象の<u>ヘッダ / フッタの表示設定</u>で「改ページ毎に 表示する」を選択します。 この設定を行ったヘッダ(フッタ)は、改ページ前後 にそれぞれ表示されます。

🥘 F8 DocS	ierv (有償	鈚反)[Box]				_	
ファイル( <u>F</u> )	編集(E)	表示(⊻)	設定( <u>0</u> )	電子納品(C)	$\sim$	レプ(日)	
	1.6.3 E	曲げモーメン 【頂版】 隅角部格点 からの距離 (m) 0.000 0.145 0.289 0.434	) 入の曲け <sup>2</sup> (kN, m) -90.8 -90.8 -90.8 -90.8 -90.8 ※モーメン	E - メント M_min (KH.m) - 122.8 - 97.9 - 74.1 - 51.3 トシフト分を含	ŧ		
						•	
				-	19 -		
		【頂版】		-	19 -	]	1
		【]頁版】 0.579	-90.8	-29. 4	19 -		
		【 ]頁 版 】 0.579 0.724	-90.8	-29. 4	19 -		
		【 頂 版 】 0.579 0.724 0.868	-90.8 -92.2 -92.2	- -29. 4 -14. 7 -1. 1	19 -		
Γ		【 頂 版 】 0.579 0.724 0.868 1.013	-90.8 -92.2 -92.2 -92.2	-29.4 -14.7 -1.1 11.6	19 -		
Γ		【 <b>頂 版 】</b> 0.579 0.724 0.868 1.013 1.158	-90.8 -92.2 -92.2 -92.2 -92.2	-29. 4 -14. 7 -1. 1 11. 6 23. 2	19 -		
Γ		【 〕頁 版 】 0.579 0.724 0.868 1.013 1.158 1.303	-90.8 -92.2 -92.2 -92.2 -92.2 -92.2 -92.2	-29. 4 -14. 7 -1. 1 11. 6 23. 2 33. 8	19 -		
ſ		【 〕頁 版 】 0.579 0.724 0.868 1.013 1.158 1.303 1.447	-90.8 -92.2 -92.2 -92.2 -92.2 -92.2 -92.2 -92.2	- -29. 4 -14. 7 -1. 1 11. 6 23. 2 33. 8 43. 4	19 -		
		【 〕頁 版 】 0.579 0.724 0.868 1.013 1.158 1.303 1.447	-90.8 -92.2 -92.2 -92.2 -92.2 -92.2 -92.2 -92.2 -92.2 -92.2 -92.2	- -29.4 -14.7 -1.1 11.6 23.2 33.8 43.4 小シフト分を含	19 -		
	9/45	( ]頁 版页 ] 0.579 0.724 0.868 1.013 1.158 1.303 1.447	-90.8 -92.2 -92.2 -92.2 -92.2 -92.2 -92.2 -92.2 × <b>E</b> - <b>X</b> <b>X 297mm</b>	- -29.4 -14.7 -1.1 11.6 23.2 33.8 43.4 ハシフト分を含	19 -		
表のタイトル

■表題

ヘッダ機能を使用することにより、表題を表BOX内に作成することができます。 表のヘッダ / フッタ追加をご覧ください。

表2	. 材料	の単位	<b>百</b> 日表-		~~>5
				(kt)/n})	1
網		茨	Уa	ZZ. ŞQ	
盛	暹	酒	уt	18.QQ	
±	魈	和	v sat	18.80	
斔魚	ボコンク	9 H N	ΥÇ	24.50	
水			99	9.80	
	(主	たる通月	月基準:	土工指针)-	ーフッタ

■表のタイトル行

表のタイトル行を設定しておくと、表の途中でページが変わった場合に再びタイトル行を表示することができます。

表 エディタで、タイトル行を選 択し、<u>行のプロパティ</u>で「タイトル行とする」の項 目を選 択します。この設 定 により、選 択した行 は次 ページの先 頭 で再 び表 示されます。



表BOXを<u>編集状態</u>にすると、表エディタが起動します。

表エディタでは、表の編集および表のヘッダノフッタの編集を行うことができます。

i.		茨	Уa	22.50
感	暹	酒	yt	18.00
Ŧ	魁	和	v sat	18.80
斔灁	ボコンク	9 <del>-</del> F	٨¢	24.50
水			9 <b>9</b>	9.80

新しく表BOXを追加した直後は、自動的に編集状態になります。

# ■操作方法

エディタ内のタブを切り替えることにより、表またはヘッダ/フッタの編集が行えます。

🍳 🔬	エディ	9								_ D ×
<u> </u>							M	S明朝	• в / Ц \$	9.0 🛟 🔳 黒色
表 ヘッダ/フッタ タブ										
	Đ	ß	2	S 7	× 9 8	<b>'</b> § 🥦	III 🗄 🗄	] 🖡 등 등	cal ala aia 🛃	
n n			0		25		50	75	100	125
0-			A		В	C	D			
	⊳	1	8#		聂	γα	22.50			
	⊳	2	盛	湿	澗	γt	18.00			
-	⊳	3	±	飽	和	γsat	18.80			
25-	⊳	4	鉄筒	筋ゴン	クリート	γc	24.50			
-	⊳	5	水			28	9.80			
-										
	1									
									🗸 確定 🛛 👗 取)	肖 🦻 *\$7*(日)
										ti.

# <u>表を編集する</u>

<u>ヘッダ / フッタ修正</u>

ヘッダ / フッタ追 加

<u> ヘッダ / フッタ削除</u>

ヘッダ / フッタの表示設定

<u> ヘッダ / フッタの書式設定</u>



スタイル名は、ヘッダ / フッタでのみ有効となります。(セルのスタイル名は変更できません。)

■ボタン

確定ボタン 表の編集内容がドキュメントに反映され、表エディタが終了します。 取消ボタン 編集をすべて無効にして、表エディタを終了します。

■関連トピック

表の途中での改ページ制御

<u>セルのプロパティ</u>

<u>シートのプロパティ</u>

<u>行 · 列 のプロパティ</u>

# 表タブ(表エディタ)

<u>表エディタの</u>『表』タブでは、次の操作を行うことができます。

- ・セルの操作 (入力、修正、削除、連結、分割、罫線、背景)
- ·行 / 列の操作(追加、削除、行高、列幅)
- ·書式設定
- ・改ページの設定
- ・タイトル行の表示形式設定

<b>し</b> 表:	(Ť)	ģ.										_ 🗆 X
<u>R</u>	2	<u>}</u>	6	~			<b>M</b>	S BMMA	• B	<u>1 ∏ ₹</u>	9.0 🕄 🔳 黑色	<u> </u>
表		ヘッダ/	フック	>]								
Ð	80		è	5 % B	8 省	<b>P</b>	III 🖬 🖽	] 🕄 문 공)	י מ <mark>ל</mark> י לימס	dîa 🛛 🥵 🛛		
<b>n</b> n	_	(	1	:	5		50	75		100	125	150
0-			A	В		0	D	アンドゥ(U)		Ctrl+2	1	:
- 1	⊳	1	54	颖	?	° 0.	22.50	9186(R)		Shift+Ctrl+Z		
-	⊳	2	<u>#</u>	澄;	8 2	· t	18.00	全て選択(A)		Ctrl+A	-	:
	⊳	3	<u> </u>	飽 1	α γ:	sat	18.80	BOXの新規貼り BOXの新規貼り	M(#(N)	Ctrl+N Ctrl+N		
25-	⊳	4	鉄道	第コンクリー	<u>۲</u>	0	24.50	BOX0100104(k)	0	Ctrl+X		
- 8	Ŗ	5	水		2	۷.	9.80	BOX035-(C)	un.	Ctd+C		:
-		\ î		号				BOXの所挿入貼 BOXの所挿入貼	v) の付け(1) の付け(w)	Ctrl+Alt+V Shift+Ctrl+V		-
50-	1	タイト	リレイ	テのマー:	ל			セル結合(3) セル結合の解除()	0)	Cbd+J Cbd+D		
								行追加(M) 行揮入(L) 行削除(E)		Ctrl+Alt+A Ctrl+Alt+J Ctrl+Alt+E		
75-								列5日加(5) 列捷入(Q) 列捷(8)		Shift+Ctd+A Shift+Ctd+I Shift+Ctd+E		
-								セルプロパティのロ セルプロパティの県お	ピー(Y) わけけ(Z)	Ctrl+F Ctrl+G	_	
100-								プロパティ(P)		Ctrl+R	1	

# 操作

 セルの入力・修正・削除

 セルの罫線・背景色を設定する

 セルの書式設定

 行の高さ・列の幅を数値指定する

 行の高さ・列の幅をマウスで調整する

 表の途中での改ページ制御

 タイトル行の繰り返し表示



メニュー項目	前。
マッピンググループ ID の変更	(1つまたは複数のセルを選択します) 選択したセル内のマッピングデータグループIDを変更します。
<u> </u>	

その他の項目の詳細は、下記ポップアップメニューの同メニュー項目を参照して下さい。

# ■ポップアップメニュー

・ポップアップメニューを使 用して操 作します。(下 表 参 照) ・ポップアップメニューは、表 タブ内 で右 クリックすると表 示 されます。

メニュー項目	前。明
アンドゥ	(セルを選択する必要はありません) 直前の操作を取り消して、1つ前の状態に戻します
リドゥ	(セルを選択する必要はありません) アンドゥで取り消した操作を再度実行します
全て選択	(セルを選択する必要はありません) 表エディタに表示されている全てのセルを選択状態にします。
BOX の新規貼り付 け	(セルを1つ選択します) 選択したセルに任意のBOX(テキスト・グラフィック・マッピング画像・表・数式・行列)を貼り付け ます。既に貼り付けてあるBOXは上書きされます。 セルの入力・修正・削除参照
BOX のクリア	(1つまたは複数のセルを選択します) 選択したセル内の BOX をクリア(削除)します。
BOX の切り取り	(1つまたは複数のセルを選択します) 選択したセル内のテキストとセルのプロパティを切り取り、コンピュータ内部に一時記憶しま す。切り取った後のセルは空白になります。 一時記憶は、最新の1回分しか記憶できません。
BOX のコピー	(1つまたは複数のセルを選択します) 選択したセル内のテキストとセルのプロパティを、コンピュータ内部に一時記憶します。セルの 中身は消えません。 一時記憶は、最新の1回分しか記憶できません。
BOX の貼り付け	・1つのセルに貼り付ける場合
	(貼り付け先のセルを1つ選択します) 切り取りまたはコピーしたテキストと、セルのプロパティを、選択したセルに貼り付けます。 貼り付け先の既存のテキスト等は上書きされます。

	· 複数のセルに貼り付ける場合
	(貼り付け先の範囲の左上に相当するセルを1つ選択します) 切り取りまたはコピーしたテキストとセルプロパティを、選択したセルを左上にして貼り付け ます。
	貼り付け範囲内に存在する既存のテキスト等は上書さされます。
BOX の行挿入貼 付け	(セルを1つ選択します) 選択しているセルの上に必要な数だけ新しく行を挿入し、挿入した行に貼り付けます。
BOX の列挿入貼 付け	(セルを1つ選択します) 選択しているセルの左に必要な数だけ新しく列を挿入し、挿入した列に貼り付けます。
セル結合	(連続した複数のセルを選択します) 選択しているセルを結合して1つのセルにします。
セル分割(または セル結合の解除)	(セルを1つ選択します) 選択しているセルが結合セルの場合、"セル結合の解除"となり、元の複数セルに戻ります。
	結合セルではない場合、個数と方向を指定するダイアログが表示されます。 分割によって増 えたセルにあわせて、 行または列が挿入されます。
行追加	(セルを選択する必要はありません) 表の末尾行の後に、新しく行を追加します。 行数と行の高さを指定できます。
行挿入	(セルを1つ選択します)
	選択しているセルの上に新しく行を挿入します。行数と行の高さを指定できます。
行削除	(1つまたは複数のセルを選択します) 選択しているセルの行を削除します。行全体が無くなります。
列追加	(セルを選択する必要はありません) 表の一番右に新しく列を追加します。 列数と列の幅を指定できます。
列挿入	(セルを1つ選択します) 選択しているセルの左に列を挿入します。 列数と幅が指定できます。
列削除	(1 つまたは複数のセルを選択します) 選択しているセルの列を削除します。列全体が無くなります。
セルブロバティの コピー	(セルを1つ選択します) 選択したセルのプロパティを、コンピュータ内部に一時記憶します。セルは元のままです。(一 時記憶は、最新の1回分しか記憶できません) <u>セルのプロパティ</u> 参照
セルフ゜ロハ゜ティの	(セルを1つ選択します)
貼り付け	[セルプロパティのコピー]で一 時 記 憶 したプロパティを、選 択 したセルのプロ パティに適 用 します。 <u>セルのプロパティ</u> 参 照
プロパティ	<u>シートのプロパティ</u> , <u>行・列のプロパティ</u> ,セルのプロパティをご覧ください。
マッピングループ ID の変更	

貼り付けを行う前に、BOXのコピーまたはBOXの切り取りを実行する必要があります。

■関連トピック

<u>ヘッダ / フッタ修正</u>

<u> ヘッダ / フッタ追 加</u>

# セルの入力・修正・削除(表エディタ)

<u>表エディタ</u>で、表のセルへの入力・修正・削除を行うことができます。

セルの編集は、BOXを介して行います。

・1つのセルには、1つの BOX を貼り付けることができます。(重ねて貼り付けると上書きされます)

・貼り付けるBOXは、ドキュメント本文で使用する BOXと同様です。

・セルをダブルクリックすると、貼りつけた BOX が編集状態になります。

·表の初期状態では、すべてのセルにテキストBOXが貼り付いています。

#### ■セルにBOXを貼り付け、入力する

<u>表エディタ内で、対象のセルをマウスでクリックし、選択状態にします。</u>

右ボタンをクリックし、ポップアップメニューから[BOXの新規貼り付け]を選択します。

ダイアログでBOXのタイプを選択し、[確定]ボタンをクリックします。

【行スタイル一覧】

スタイル名	フォント情報		行ビッチ情報	インデント情報			-
見出し1	MS明朝	14.0pt	150%	開始行: 0.0pt	2行目以降:	0.0pt	
見出し2	MS明朝	12.0pt	150%	開始行: 0.0pt	2行目以降:	0.0pt	
見出し3	MS明朝	10.0pt	150%	開始行: 0.0pt	2行目以降:	0.0pt	
見出し4	MS 明朝	10.0pt	150%	開始行: 0.0pt	2行目以降:	0.0pt	
見出し5	MS明朝	10.0pt	150%	開始行: 0.0pt	2行目以降:	0.0pt	
本文1	MS明朝	10.0pt	100%	開始行: 0.0pt	2行目以降:	0.0pt	
本文2	MS明朝	10.0pt	150%	開始行: 0.0pt	2行目以降:	0.0pt	
本文3	MS明朝	10.0pt	150%	開始行: 0.0pt	2行目以降:	0.0pt	
表1	MS 明朝	9.0pt	100%	開始行: 0.0pt	2行目以降:	0.0pt	
表2	MS明朝	9.0pt	100%	開始行: 0.0pt	2行目以降:	0.0pt	-1
キュ	LAC REAR	0 0-4	100%	8854.92 . 0 0-1	つに目下認知。	0.0-4	-

BOXが貼り付き、自動的に編集状態になります。 BOXタイプによって編集状態が異なります。BOXタイプに合ったトピックをご覧ください。

<u>テキストBOX</u>	<u>表BOX</u>	<u> グラフィックBOX</u>
行列BOX	数式BOX	マッピング画像BOX

#### ■セルの内容を修正する

<u>表エディタ</u>内で、対象のセルをダブルクリックします。

セルに貼り付いているBOXが編 集 状態になります。(BOXが貼り付いていないと編 集 状態 にはなり ません)

BOXタイプによって編集状態が異なります。BOXタイプに合ったトピックをご覧ください。

<u>テキストBOX</u>	<u>表BOX</u>	<u> グラフィックBOX</u>
行列BOX	数式BOX	マッピング画像BOX

#### ■セルの内容を(BOXごと)削除する

表工ディタ内で、対象のセルをマウスでクリックし、選択状態にします。

マウスの右ボタンを押し、ポップアップメニューから[セル削除]を選択します。

#### ■その他の操作

<u>表タブのメニュー項目、あるいはセルの書式設定</u>をご覧ください。

# セルの書式(表エディタ)

<u>表 エディタ</u>内 で、各 セルのテキストに対して書 式 を設 定 することができます。

書 式 の設 定 はセルごとに行 いますが、テキストBOXを貼り付 けている場 合 に限り、セル内 の一 部 のテキ ストに対して設 定 することもできます。

行スタイル、行ピッチ、インデントは、セルに設定することはできません。

						フォントキ	2	}}}   太字	本 打消 下線│ t	し線 ナイズ	色	
<b>@</b> 表:	ビディ	>										- O ×
2	29	4 🔸			<b>Y</b>	MS明朝		BI	U S	9.0	黒色	•
表	1	vy5/	フッち	2]								
		(	2	1	5	50		75	100		125	
0.			A	В	C	D						
· .		1	鉛	直土庄	α	1.000						
	►	2		CASE 1	(左) Ko	0.500						
	▶	3	水平	CN9P-1	(右) Ko	0.500						
25-	▶	4	土臣	01.0T 0	(左) Ko	0.000						
	▶	5		CRSE-Z	(右) Ko	0.000						
-	•	6										

### ■セルに書式を設定する

表 エディタ内 で、対象のセルをマウスでクリックし、選択状態にします。 エディタ上部のアイコンを利用して書式を設定します。

### ■一部のテキストに書式を設定する

表 エディタ内 でセル (テキストBOXのセルのみ)を <u>編集状態</u>にし、対象のテキストをドラッグします。 エディタ上部のアイコンを利用して書式を設定します。

■関連トピック

<u>セルのプロパティ</u>

# セルの罫線(表エディタ)

<u>表エディタ</u>内で、セルの罫線の色 · 幅 · 線種 · 表示有無を設定することができます。 <u>セルのプロパティ</u>をご覧下さい。

# セルの背景(表エディタ)

<u>表エディタ</u>内で、セルの背景色を設定することができます。 <u>セルのプロパティ</u>をご覧下さい。

# セルのプロパティ(表エディタ)

<u>表 エディタ</u>の [ セルのプロパティ ] では、 各 セルに対 する設 定 ( 背 景 色 · 罫 線 情 報 · 配 置 ) を行うことがで きます。

罫線情報(表示有無・色・線種・線幅)は、セルの上下左右および対角線に対してそれぞれ個別に設 定できます。

■操作方法

表エディタを起動し、『表』タブ内で対象のセル(複数可)を選択します。

		Α		В	C	D
▶	1	舗		裝	γa	22.50
►	2	盛	湿	潤	γt	18.00
▶	3	土	飽	和	γsat	18.80 🍗
▶	4	鉄貨	8コンク	リート	γc	24.50
▶	5	水			γw	9.80

右 クリックし、ポップアップメニューの [プロパティ]を選択します。

セルのプロパティが表示されます。(詳細項目説明をご覧ください)

セルのプロパティ			×
セルの設定			_
	種	線幅	
		細線 ▼	
		細線 ▼	
		— 中線 ▼	
		— 太線 👤	
		— 中線 ▼	
		細線 ▼	
省景情報	サンブルー		
		a survey and	
	D CC		
	A CONTRACT		
✓ 確定	🗙 取消	<b>?</b> \\$7°( <u>}</u>	Ð

確定ボタンをクリックし、ダイアログを閉じます。

# ■詳細項目説明

罚痕	冬ボタンに 対象の異貌が強調表示されています
王卜亦水	ロハノノに、入家の主称が当時代のとうにている多。
	ボタンが押し込まれていると、罫線を表示します。
	ボタンをクリックすることで、罫線の表示/非表示を切り替えます。
線色	現在の罫線の色が表示されています。
	右側のボタンをクリックし、カラーパレットで罫線の色を選択します。
線種	現在の罫線の種類が表示されています。
	右側のボタンをクリックし、プルダウンで罫線の種類を選択します。
線幅	現在の罫線の幅が表示されています。(単位:mm)
	右側の上下ボタンによって数値を変更、または数値欄に直接入力することもできます。
	ボタンをクリックすると、外枠の罫線を全て表示にします。
	ボタンをクリックすると、外枠の罫線を全て非表示にします。
背景情報	現在のセルの背景色が表示されています。
	右側のボタンをクリックし、カラーパレットで背景色を選択します。

セルにテキストBOX を貼り付けている場合のみ、設定できます。

入力したテキストの配置(左寄せ,中央寄せ、右寄せ等)を、9種類のアイコンをクリックして選択します。

サンプル	罫線・背景・配置の設定を元に、セルの状態を表示します。
選択中セル に対する確 定時の条件	シートのプロパティが変更されると、当項目の"「シートの設定」タブ内の設定に変更する"に自動 的にチェックマークが付きます。
	同様に、 セルのプロパティが変更されると、 当項目の" 「セルの設定」タブ内の設定に変更する" に自動的にチェックマークが付きます。
画面上に、 「セルの設定」 タブのみ表示さ れている場合 は、この項目は 表示されませ ん。	※両プロパティ(シートの設定とセルの設定)を変更した後、セルのプロパティは元のままにした い という場合に、「セルの設定」の方のチェックを外してから[確定]することで、「シートの設定」 のプロパティの変更だけが反映されます。
	<mark>チェック付</mark> ∶そのプロパティは、確定ボタンをクリックすると表に反映されます。
	<mark>チェックなし</mark> ∶確定ボタンをクリックしても変更内容は無視されます。

■関連トピック

配置

<u>シートのプロパティ</u>

<u>行 · 列 のプロパティ</u>

行の高さ・列の幅を数値指定する

行の高さ・列の幅をマウスで調整する

# セルにテキストを入力

<u>表エディタ</u>で、セルにテキストを入力・修正することができます。

### ■操作方法

<u>表エディタ</u>内で、対象のセル(テキストBOX)をダブルクリックします。 セルにテキストBOXを貼り付けるには...

テキストBOXが編集状態になり、セルにテキストを直接入力・修正できます。 テキストの途中で改行するには、Ctrlキーを押しながらEnterキーを押します

Enterキーを押すと、セルの編集状態が終了します。

セルの高さや幅を、任意に調整します。

■関連トピック

行の高さ・列の幅を数値指定する

行の高さ・列の幅をマウスで調整する

# セルのテキスト配置

テキストBOXを貼り付けているセルは、セルのプロパティでテキストの配置を指定することができます。



# シートのプロパティ(表エディタ)

<u>表エディタ</u>の[シートのプロパティ]では、表全体に対する設定(行高、列幅、行数、列数など)を行うことができます。

### ■操作方法

表 エディタの『表』タブで、シート全体を選択し、ポップアップメニューの[プロパティ]を選択します。 【シート全体を選択するには...】 ・ジート選択ボタン(下図矢印部)をクリックする ・ポップアップメニューで[全て選択]をクリックする

【ポップアップメニューを表示するには...】

・シート上	で右クリックする	
-------	----------	--

	X	Α	В		C	D
▶	1	舗		装	γa	22.50
►	2	盛	湿	潤	γt	18.00
►	3	土	飽	和	γsat	18.80
⊳	4	鉄筋コンクリート			γc	24.50
►	5	水			γw	9.80

シートのプロパティが表示されます。

『シートの設定』タブで、行・列に関する設定を行います。(詳細項目説明を参照)

シートのプロパティ	×	
<ul> <li>シートの設定 セルの設定]</li> <li>行・列数</li> <li>行・列数</li> <li>行数: 5 ♥ 列数: 4 ♥</li> <li>行・列サイズ</li> <li>① 行高・列幅を固定値で設定</li> <li>行高: 6.4 ♥ mm 列幅: 6.4 ♥ mm</li> <li>④ 行高・列幅を個別に設定</li> <li>設定</li> <li>② 全行をタイトル行とする</li> <li>※表がページをまたぐことを禁止したい時は 全行をタイトル行としてください</li> </ul>		列幅・行高個別設定         行番号 行高(mm)         1       6.4         2       6.4         3       6.4         4       6.4         5       6.4         6       6.4         7       6.4
- 選択中セルに対する確定時の条件 □ [シートの設定]タブ内の設定に変更する □ [セルの設定]タブ内の設定に変更する □ 【セルの設定]タブ内の設定に変更する □ 【セルの設定]タブ内の設定に変更する		 ✓ 確定 X 取消

<sup>®</sup>セルの設定』タブに切り替え、セルの罫線・背景色を設定するも行えます。 ただし表全体が対象になりますのでご注意ください。

「確定時に有効となる設定」の「シート」と「セル」のチェックマークを確認します。(詳細項目説明を ご覧ください)

[確定]をクリックし、ダイアログを閉じます。

#### ■詳細項目説明

- 行数 表の行数を指定します。
- 列数 表の列数を指定します。

### 行高・列幅を固定値で設定

全ての行の高さ・列の幅を、指定のサイズに揃えます。 行高 行の高さ(単位:mm) 列幅 列の幅 (単位:mm)

### 行高・列幅を個別に設定

個別設定ダイアログ(上図右)を使用し、行高・列幅を個別に設定します。

個別設定ダイアログは、[設定]をクリックすると表示されます。

#### 全行をタイトル行とする

プレビューにおいて、表の途中でページが変わるのを防ぐ項目です。 この項目にチェックマークをつけると、表が1ページに収まるように(必要に応じて)表の直前で改ページを行います。 但し、1ページ以上に渡る表は、この設定を行ってもページをまたぐことになります。

#### 選択中セルに対する確定時の条件

シートのプロパティが変更されると、当項目の"「シートの設定」タブ内の設定に変更する"に自動的にチェックマークが付きます。

同様に、セルのプロパティが変更されると、当項目の"「セルの設定」タブ内の設定に変更する"に自動的にチェックマー クが付きます。

※両プロパティ(シートの設定とセルの設定)を変更した後、セルのプロパティは元のままにしたい という場合に、「セルの設定」の方のチェックを外してから[確定]することで、「シートの設定」のプロパティの変更だけが反映されます。

**チェック付** :そのプロパティは、[確定]をクリックすると表に反映される チェックなし:[確定]をクリックしても変更内容は無視される

■関連トピック

<u>セルのプロパティ</u>

<u>行 · 列 のプロパティ</u>

表の途中での改ページ制御

表のタイトル

<u>行の高さ・列の幅を数値指定する</u>

# 行の高さ・列の幅(表エディタ)

<u>表 エディタ</u>の 『表 』 タブで、 行 高 · 列 幅 を調 整 することができます。

·行の高さ·列の幅を数値指定する

· 行の高さ·列の幅をマウスで調整する

# 行高・列幅を数値指定(表エディタ)

<u>表エディタのシートのプロパティ</u>で、行高·列幅を数値指定することができます。

#### ■操作方法

表エディタを起動します。

対象の行番号(列番号)をクリックし、行(列)全体を選択します。 ・複数行(列)を対象にする場合は、マウスをドラッグして選択します。

	A	В	С
1	隅角部格点	負の曲げも	キーメント
2 🍾	からの距離	Mr (kN.m)(m)	M min (kN.m)
3	0.000	-109.7	-122.8
4	0.120	-109.7	-113.8
5	0.239	-109.7	-105.0

・表全体を対象にする場合はシート選択ボタン(下図矢印部)をクリックし、シート全体を選択しま
 \_\_\_\_\_\_

	A	В		С	D
▶ 1	舗		装	γa	22.50
▶ 2	盛	湿	潿	γt	18.00
▶ 3	土	飽	和	γsat	18.80
▶ 4	鉄筋コンクリート			γc	24.50
▶ 5	水			γw	9.80

右クリックし、ポップアップメニューの[プロパティ]を選択します。

『シートの設定』タブで「行高・列幅を個別に設定」を選択します。(下図)

[設定]ボタンをクリックし、個別設定ダイアログ(下図右)で数値を編集します。



[確定]をクリックし、ダイアログを閉じます。

#### ■関連トピック

<u>プロパティ画面(シート全体を選択)</u>

<u>プロパティ画面(行または列を選択)</u>

行の高さ・列の幅をマウスで調整する

# 行高・列幅をマウスで調整(表エディタ)

<u>表エディタの『表』タブで、行高・列幅を調整することができます。</u>

### ■操作方法

行の高さ

行番号の境界(対象行番号の下)にマウスカーソルを合わせ、カーソルの形状が上下矢印(下図) の状態で上下にドラッグします。

### 列の幅

列番号の境界(対象列番号の右)にマウスカーソルを合わせ、カーソルの形状が左右矢印(下図) の状態で左右にドラッグします。

m m	0		25	50			100
0		A	В	o 🔶	→ D	E	
0-	1	隅角部格点	負の曲げも	シーメント	正の曲げモ	シーメント	
-	2	がらの距離 (m)	Mr (kN.m)	M_min (kN.m)	Mr (kN.m)	M_max (kN.m)	
-	1 3	0.000	-90.8	-122.8	90.0	-94.5	
-	4	0.145	-90.8	-97.9	90.0	-75.8	
25-	5	0.289	-90.8	-74.1	90.0	-58.1	
-	6	0.434	-90.8	-51.3	90.0	-41.4	<b>•</b>

#### ■関連トピック

行の高さ・列の幅を数値指定する

# 行・列のプロパティ(表エディタ)

<u>表 エディタ</u>の[行 (列)のプロパティ]では、行 高 (列 幅)の設 定 およびタイトルヘッダ行 / タイトルフッタ 行を設 定 することができます。

#### ■操作方法

表エディタを起動し、設定対象の行番号(列番号)をクリックして行(列)全体を選択します。

複数選択する場合はマウスをドラッグして選択します。

	A	В	С
1	隅角部格点	負の曲げも	キーメント
2 🍾	からの距離	Mr (kN.m) <sup>(m)</sup>	M_min (kN.m)
3	0.000	-109.7	-122.8
4	0.120	-109.7	-113.8
5	0.239	-109.7	-105.0

右クリックし、ポップアップメニューの[プロパティ]を選択します。

### 行(列)のプロパティが表示されます。

『シートの設定』タブで、行(列)の設定を行います。(詳細項目説明をご覧ください)



<sup>®</sup> セルの設定 a タブに切り替え、<u>セルの罫線・背景色を設定する</u>も行えます。 ただし選択した行 (列)の全セルが対象になりますのでご注意 < ださい。

選択中セルに対する確定時の条件の「シートの設定」…と「セルの設定」…のチェックマークを確認 します。(詳細項目説明をご覧ください) [確定]をクリックし、ダイアログを閉じます。 タイトル行には三角のマークが付きます。

	A	В	С
▶ 1	隅角部格点	負の曲げそ	きーメント
▶ 2	がらの距離 (m)	Mr (kN.m)	M min (kN.m)
3	0.000	-109.7	-122.8
4	0.120	-109.7	-113.8
5	0.239	-109.7	-105.0

# ■詳細項目説明

行を選択した場合のプロパティ

行高を固定値で設定	選択した行の高さを指定のサイズに揃えます。
行高を個別に設定	個別設定ダイアログ(上図右)を使用し、選択した行の行高を個別に設定します。
	個別設定ダイアログは、[設定]ボタンをクリックすると表示されます。
タイトルヘッダ行とする	選択した行を表のタイトルヘッダ行とします。
	表の途中でページが変わった場合、タイトルヘッダ行は次ページの先頭で再び表 示されます。
タイトルフッタ行とする	選択した行を表のタイトルフッタ行とします。
	表の途中でページが変わった場合、タイトルフッタ行は次ページの末尾で再び表示 されます。
選択中セルに対する確定時 の条件	シートのプロパティが変更されると、当項目の"「シートの設定」タブ内の設定に変 更する"に自動的にチェックマークが付きます。
	同様に、セルのプロパティが変更されると、当項目の"「セルの設定」タブ内の設定 に変更する"に自動的にチェックマークが付きます。
	※両プロパティ(シートの設定とセルの設定)を変更した後、セルのプロパティは元 のままにしたい という場合に、「セルの設定」の方のチェックを外してから[確定] することで、「シートの設定」のプロパティの変更だけが反映されます。
	チェック付 : そのプロパティは、確定ボタンをクリックすると表に反映される
	チェックなし : 確定ボタンをクリックしても変更内容は無視される

# 列を選択した場合のプロパティ

列幅を固定値で設定	選択した列の幅を、指定のサイズに揃えます。
列幅を個別に設定	個別設定ダイアログを使用し、選択した列の列幅を個別に設定します。
	個別設定ダイアログは、[設定]ボタンをクリックすると表示されます。
選択中セルに対する確定時 の条件	シートのプロパティが変更されると、当項目の"「シートの設定」タブ内の設定に変 更する"に自動的にチェックマークが付きます。
	同様に、セルのプロパティが変更されると、当項目の"「セルの設定」タブ内の設定 に変更する"に自動的にチェックマークが付きます。
	※両プロパティ(シートの設定とセルの設定)を変更した後、セルのプロパティは元 のままにしたい という場合に、「セルの設定」の方のチェックを外してから[確定] することで、「シートの設定」のプロパティの変更だけが反映されます。
	チェック付 : そのプロパティは、確定ボタンをクリックすると表に反映される

チェックなし: 確定ボタンをクリックしても変更内容は無視される

■関連トピック

<u>セルのプロパティ</u> <u>シートのプロパティ</u> <u>表の途中での改ページ制御</u> <u>表のタイトル</u> 行の高さ・列の幅を数値指定する

# 表のヘッダ/フッタタブ(表エディタ)

<u>表 エディタ</u>の『ヘッダ / フッタ』タブでは、ヘッダ(またはフッタ)に関して以下の操作を行うことができます。

·追加 / 削除 / 修正

·書式設定

・配置属性の設定

操作に必要なポップアップメニューは、『ヘッダ/フッタ』タブ内で右クリックすると表示されます。

		_ 🗆 ×
泉泉泉 月出し2 -	MS80,000 ▼ B I	\$_90 ♣ ■黑色 I
表 ヘッダ/フッタ		
タイプ テキスト	📃 🔲 改ページ毎に表示	ನする   _↑ _ ↓
表2.材料の単位重量	<b>表</b>	
	(kN/m')	
	アンドゥ(山)	Ctrl+Z
	リドゥ( <u>R</u> )	Shift+Ctrl+Z
	ヘッダの新規追加 フッタの新規追加	n⊗ → 1∑ →
	削除(乙)	Ctrl+X
(主たる	週用基準:土工指針)	
		_

#### ■操作

<u>ヘッダ / フッタ修正</u> <u>ヘッダ / フッタ追加</u> <u>ヘッダ / フッタ削除</u> <u>ヘッダ / フッタの表示設定</u> ヘッダ / フッタの書式設定 アンドゥ(ポップアップメニュー) : 直前の操作を取り消して、1つ前の状態に戻します リドゥ(ポップアップメニュー) : アンドゥで取り消した操作を再度実行します

■関連トピック

<u>表エディタ</u>

<u>表 タブ</u>

# 表のヘッダ/フッタ追加

<u>表エディタ</u>の『ヘッダ / フッタ』タブ内で、表のヘッダ(またはフッタ)の追加が行えます。 ・プレビューと同様の BOXを使用し、テキストや画像などをヘッダ(フッタ)として入力します。

・ヘッダ(フッタ)の BOX は何段も重ねることができます。 但し1段には1つの BOX のみです。

#### ■操作

<u>表エディタの『ヘッダ / フッタ』タブ</u>を表示します。

ポップアップメニューの[ヘッダ(フッタ)の新 規 追 加 ]を選 択 し、 サブメニュー で追 加 位 置 を選 択 し ます。(『ポップアップメニュー』を参 照 )

新規追加ダイアログが表示されます。

各項目を設定し(『詳細項目説明』を参照)、[確定]ボタンをクリックします。

ヘッダの新規追加 🛛 🔀
_ B0Xタイプ
📄 表が複数ページに渡る場合は、改ページ毎に表示する
BOXサイズ (mm) 幅 100.0 ● 高さ 50.0 ●
🖌 確定 🛛 🗶 取消 🍼 ペルフ°(円)

BOXが追加され、自動的に編集状態になります。 BOXタイプによって編集状態が異なります。BOXタイプに合ったトピックをご覧ください。

<u>テキストBOX</u>	<u>表BOX</u>	<u>グラフィックBOX</u>
<u>行列BOX</u>	<u>数式BOX</u>	<u>マッピング画像BOX</u>

### ■補足

- ·「表が複数ページに渡る場合は、改ページ毎に表示する」を選択したヘッダは、選択していないヘ ッダよりも上に配置することはできません。
- ・「表が複数ページに渡る場合は、改ページ毎に表示する」を選択したフッタは、選択していないフッタよりも下に配置することはできません。

■ポップアップメニュー

**ヘッダの新規追加**(1つ目のヘッダを作成する場合は、どのサブメニューを選択しても同じです)

先頭へ	既にヘッダが存在する場合、それらの一番上に BOX を追加します。
選択中のヘッダの前へ	選択した BOX の1行上に BOX を追加します。
選択中のヘッダの後へ	選択した BOX の1行下に BOX を追加します。
最後へ	「 「既にヘッダが存在する場合、それらの一番下に BOX を追加します。

フッタの新規追加

先頭へ	既にフッタが存在する場合、それらの一番上に BOX を追加します。
選択中のフッタの前へ	選択した BOX の1行上に BOX を追加します。
選択中のフッタの後へ	
最後へ	  既にフッタが存在する場合、それらの一番下に BOX を追加します。

#### ■詳細項目説明

BOX タイプ	追加する BOX のタイプを選択します
横書き / 縦書き	BOX タイプで「テキスト」を選択した場合に表示されます。 縦書き・横書きの いずれかを選択します。
行数 / 列数	BOX タイプで「表」を選択した場合に表示されます。 表の行数・列数を指定 します。
表が複数ページにわたる場合 は、 改ページ毎に表示する	『 <u>表の途中での改ページ</u> 』をご覧ください。
幅·高さ	追加する BOX の初期サイズを指定します。 後でサイズを変更することもでき ます。

### ■関連トピック

<u>ヘッダ / フッタ修正</u> <u>ヘッダ / フッタ削除</u> <u>ヘッダ / フッタの表示設定</u> ヘッダ / フッタの書式設定

# 表のヘッダ/フッタ削除

表のヘッダまたはフッタの削除は、<u>表エディタの</u>ペッダ / フッタ』タブで行います。

### ■基本操作

<u>表 エディタの ペッダ / フッタ』タブ</u>を表 示 します。 削除するヘッダ (またはフッタ)のBOXを選 択 します。 右クリックでポップアップメニューを表示し、[削除]を選択します。

# ■アイコン

- 😣 表エディタ内の表示を拡大します
- 🖳 表 エディタ内の表示を縮小します

<u> 発</u> 末 エ ディタ内の表示を、初期状態に戻します。

### ■関連トピック

<u> ヘッダ / フッタタブ</u>

<u>ヘッダ / フッタ追加</u>

<u>ヘッダ / フッタ修正</u>

ヘッダ / フッタの表示設定

ヘッダ / フッタの書式設定

# 表のヘッダ/フッタ書式

表のヘッダ(フッタ)は、<u>表エディタ</u>のアイコンを使用して書式を設定できます。

フタイルタ	"→`小夕	斜体 打消し線 ★字   下線   サイブ	缶
<u> </u>	■   MS 明朝	▼ <u>B</u> IU\$90 <b>↓</b>	
表 ヘッダ/フッタ			
表2.材料の単位	里重表		
	(	kN/m*)	
(王	たる適用基準:	土工指針)	

#### ■基本操作

表エディタの『ヘッダ / フッタ』タブで、設定対象のBOXを選択します。

エディタ上部のアイコンで、書式を設定します。

スタイル名は、<u>プレビューのスタイル</u>と共通です。

#### ■関連トピック

<u>ヘッダ / フッタ追 加</u> <u>ヘッダ / フッタ修 正</u> <u>ヘッダ / フッタ削除</u> <u>ヘッダ / フッタの表示 設定</u>

# 表のヘッダ/フッタ修正

表のヘッダ(フッタ)は、<u>表エディタの『ヘッダ</u>/フッタ』タブ内で修正することができます。

### ■BOXの内容を修正する

<u>表エディタの『ヘッダ / フッタ』タブ</u>を表示します。

修正するヘッダ(またはフッタ)のBOXをダブルクリックします。

BOXが編集状態になります。BOXタイプに合ったトピックをご覧ください。

<u>テキストBOX</u>	<u>表BOX</u>	<u> グラフィックBOX</u>
<u>行列BOX</u>	<u>数式BOX</u>	<u>マッピング画像BOX</u>

■BOXのサイズを修正する

BOXのサイズを変更する

## ■並び順を変更する

<u> 表のヘッダ / フッタの表示設定</u>

### ■ 改ページ毎にヘッダ (フッタ)を表示する

表のヘッダ / フッタの表示設定

■関連トピック

<u> ヘッダ / フッタ追 加</u>

ヘッダ / フッタ削除

<u>ヘッダ / フッタの書式設定</u>

# 表のヘッダ/フッタの表示設定(表エディタ)

<u>表エディタ</u>の『ヘッダ / フッタ』タブにおいて、既存のヘッダ(フッタ)の**表示設定**を変更することができます。

### ■操作方法

対象のヘッダ(フッタ)BOXを選択すると、表示設定アイコンが表示されます。

🥘 表エディタ				
<mark></mark>	見出し4	▼ MS B	朝	▼ <u>B</u> I <u>!</u>
表 ヘッダ/	フッタ			
タイプ テキス	۱	🗖 改ページ毎に;	表示する 📗 🔤	
表2. 材	料の単位重量表	É.		
	(王	たる適用基準	:土工指針)	
			(kN/m³)	
-				
-				
		🗸 確定	🗙 取消	<b>?</b> ∿⊮7°( <u>H</u> )

アイコンを使用して、表示設定を設定します。(詳細項目説明を参照)

#### ■詳細項目説明

タイプ 選択したBOXのタイプを表示します(変更不可) 改ページ毎に表示する <u>表が複数ページに渡る場合、改ページ毎にヘッダ(フッタ)を表示します</u> 1つ上に移動する (『補足』参照)

1つ下に移動する (『補足』参照)

# ■補足

- ・「改ページ毎に表示する」を選択したヘッダは、選択していないヘッダよりも上に配置することはでき ません。
- ・「改ページ毎に表示する」を選択したフッタは、選択していないフッタよりも下に配置することはできません。

## ■関連トピック

<u>ヘッダ / フッタ追加</u> <u>ヘッダ / フッタ修正</u> <u>ヘッダ / フッタ削除</u> <u>ヘッダ / フッタ書式設定</u>

# 数式 BOX

# 数式を追加

現在開いているドキュメントに、プレビュー上で数式を追加入力することができます。 数式BOXを利用すると、特殊な記号( , , 等)を使用した数式が簡単に入力できます。 通常のテキストだけで記述できる数式は、<u>テキストBOX</u>に入力することもできます。

# ■新規の数式BOXを作成し、数式を入力する

<u>BOXを追加</u>(BOXタイプ = 数式)すると、<u>数式エディタ</u>が起動します。エディタを利用して数式を入力します。

#### ■既存の数式BOXに、追加入力する

<u>数式を修正</u>をご覧下さい。

#### ■表の中の数式BOX

表エディタを起動し、任意のセルに数式BOXを貼りつけ、数式エディタで編集します。

# 数式を修正

数 式 BOXを<u>編 集 状 態</u> にすると数 式 エディタが起 動 します。 エディタ内 で数 式 を修 正 することができま す。

新しく数式BOXを追加した直後は、自動的に編集状態になります。

### ■操作

対象の数式BOXを<u>編集状態</u>にします。

$$q1 = \frac{\sum V}{B} + \frac{6 \times Me}{B^2} = 64.75 \ (kN/m^2)$$

$$qr = \frac{\sum V}{B} - \frac{6 \times Me}{B^2} = 64.75 \ (kN/m^2)$$

$$q1' = q1 + \frac{qr - q1}{B} \times \frac{T}{2} = 64.75 \ (kN/m^2)$$

$$qr' = qr + \frac{q1 - qr}{B} \times \frac{T}{2} = 64.75 \ (kN/m^2)$$

数式エディタが起動します。このエディタ内で、数式を修正することができます。 数式エディタの使い方をご覧ください。

テキストBOXに数式が記述されている場合は、数式エディタは起動しません。



確 定 ボタンをクリックすると修 正 がドキュメントに反 映され、数 式 エディタが終了します。 取り消しボタンは修 正をすべて無効にし、数 式 エディタを終了します。

# 数式エディタの使い方

数式BOXを<u>編集状態</u>にすると、数式エディタが起動します。 特殊な記号( , , 等)を使用した数式が簡単に入力でき、数式の表示イメージも確認すること

### ができます。

新しく数式BOXを追加した直後は、自動的に編集状態になります



### ■エディタ画 面 解 説

#### 数式コード

·一般的なテキストエディタと同様に、<u>キャレット</u>の移動やテキスト入力ができます。

- ・キーボード及び "記号・テンプレート』のアイコンを使用し、入力 ·修正します。
- ・エリア内で右クリックすると、一般的なテキスト編集メニューがポップアップ表示されます。

メニュー	内容
元に戻す	数式エディタ内での編集操作を1つ取り消して、元の状態に戻します。
やり直し	直前に「元に戻す」で取り消した操作を、再び実行します。
切り取り	選択している範囲のテキストを切り取り、コンピュータが一時的に記憶します。
	(コピーと合わせて最新の1回分しか記憶できません)
コピー	選択している範囲のテキストを、コンピュータが一時的に記憶します。
	(切り取りと合わせて最新の1回分しか記憶できません)
貼り付け	切り取りまたはコピーで記憶されたテキストを、キャレットのある位置に貼り付けます。
BOX 貼り付け	BOX 選択モードで切り取りまたはコピーした矩形範囲のテキストを、キャレットのある位置



ここでの「BOX」とは、プレビュー画面上で使用している「BOX」とは異なり、矩形選択を一般的に表した言葉です。

プレビューイメージ

・数式コードに入力した内容を、実際の表示形式で確認する欄です。

・[確認]ボタンをクリックすると、プレビューイメージが最新の状態になります。

記号・テンプレート

特殊な式や記号(や)は、記号・テンプレートのアイコンを使用して入力します。

数式コード欄で、記号を入力したい位置にキャレットを置きます。

使用する記号のアイコン <u>√□ ∑□ ∫□ (□) ∺ = 薬薬 □□ →</u> ε<sub>クリックします。</sub>

サブメニューがプルダウン表示されます。

それぞれ式の表示形式が違います。下表を参照の上、目的のサブメニューアイコンを選択してく ださい。

数 式コード欄に、特殊記号用の関数が入力されます。(下表 『数式コード欄』 参照) a,b,c,x の部分を、任意の値に書き換えます。

プレビューイメージ欄の[確認]をクリックし、実際の表示状態を確認します。



# 行列 BOX

# 行列式を追加

現在開いているドキュメントに、プレビュー上で行列式を追加入力することができます。

### ■新規の行列BOXを作成し、行列を入力する

<u>BOXを追加</u>(BOXタイプ = 行列)すると、<u>行列エディタ</u>が起動します。エディタを利用して行列を入力 します。

#### ■既存の行列BOXに、追加入力する

『<u>行列式の修正</u>』をご覧下さい。

### ■表の中の行列BOX

表エディタ内で行列BOXが貼りついたセルをダブルクリックし、行列エディタで編集します

# 行列式を修正

行列BOXを<u>編集状態</u>にすると行列エディタが起動します。エディタ内で行列式を修正することができま す。

新しく行列BOXを追加した直後は、自動的に編集状態になります。

#### 操作

対象の行列BOXを<u>編集状態</u>にします。

a	bլ	c,	
ag	bg	c <sub>z</sub>	
as	bs	c <sub>s</sub>	
_a₄	b₄	c₄ _	

行列エディタが起動します。このエディタ内で行列を修正、または追加入力することができます。 詳細は、<u>行列エディタ</u>をご覧ください。

テキストBOX内に行列式が記述されている場合は、行列エディタは起動しません。

(1)         (1)           (1)         (1)           (1)         (1)
$\begin{bmatrix} a_{-1} & b_{-1} & c_{-1} & \gamma \\ a_{-2} & b_{-2} & c_{-2} & \gamma \\ a_{-3} & b_{-3} & c_{-3} & \gamma \\ a_{-4} & b_{-4} & c_{-4} & \gamma \end{bmatrix}$
ブレビューイメージ
az bz cz
a, b, c,
a, b, c,
1412
行列テンプレート
4 ♣行 × 3 ♣列 挿入
記号・デンプレート
✓ 確定 🗙 取消 🧖 ヘレプ( <u>H</u> )

確定ボタンをクリックすると、修正がドキュメントに反映され、行列エディタが終了します。 取り消しボタンは修正をすべて無効にし、行列エディタを終了します。

# 行列エディタの使い方

行列BOXを<u>編集状態</u>にすると、行列エディタが起動します。このエディタ内で行列式を編集し、イメージを確認できます。

新しく行列BOXを追加した直後は、自動的に編集状態になります。

②行列エディタ 「行列」コード 「 <sup>1</sup> 「列」コード 「 <sup>1</sup> 」 <sup>1</sup> 」 <sup>1</sup> <sup>1</sup> 」 <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup>
[a_3 b_3 c_3] ~ a_4 b_4 c_4 ~
プレビューイメージ
a <sub>1</sub> b <sub>1</sub> c <sub>1</sub>
az bz cz
a, b, c,
a, b, c,
1412
行列テンプレート
4 ♣行 × 3 ♣列 挿入
記号・テンプレート (!!) = I'X,
_ ✔ 確定 🛛 🗶 取消 🤦 ヘレプ(H)

### ■行列エディタ解説

行列コード

- ·一般的なテキストエディタと同様に、<u>キャレット</u>の移動やテキスト入力ができます。
- ·行列式を追加する場合は、追加する行列の開始位置にキャレットを置き、『行列テンプレート』で行列数を指定して挿入します。
- ・エリア内で右クリックすると、一般的なテキスト編集メニューがポップアップ表示されます。

メニュー	内容
元に戻す	行列エディタ内での編集操作を1つ取り消して、元の状態に戻します。
やり直し	直前に「元に戻す」で取り消した操作を、再び実行します。
切り取り	選択している範囲のテキストを切り取り、コンピュータが一時的に記憶します。
	(コピーと合わせて最新の1回分しか記憶できません)
コピー	選択している範囲のテキストを、コンピュータが一時的に記憶します。
	(切り取りと合わせて最新の1回分しか記憶できません)
貼り付け	切り取りまたはコピーで記憶されたテキストを、キャレットのある位置に貼り付け ます。
BOX 貼り付け	BOX 選択モードで切り取りまたはコピーした矩形範囲のテキストを、キャレットのある位置を基準にして矩形の状態で貼り付けます。
削除	選択している範囲のテキストを削除します。

すべて選択	行列コード欄のすべてのテキスト	・記号を選択します。	
BOX 選択モード	このメニューをクリックする毎に、モードの 0N/0FF が切り替わります。 BOX 選択モードを 0N にすると縦方向への範囲選択が可能になり、矩形領域を選択 できます。		
	● 通常の 選択 「行列コード 「a」 b」 c_1 * a_2 b_2 c_2 * a_3 b_3 c_3 * a_4 b_4 c_4 *	●BOX選択モードON での選択 「行列コード 「a_1 b1 c_1 * a_2 b2 c_2 * a_3 b3 c_3 * a_4 b4 c_4 *	

ここでの「BOX」とは、プレビュー画面上で使用している「BOX」とは異なり、矩形選択を一般的に表した言葉です。

### プレビューイメージ

・行列コード欄の内容を、実際の表示形式で確認する欄です。

・行列コード欄を修正後、[確認]をクリックしてプレビューイメージ欄を更新します。

#### 行列テンプレート

・行数・列数を指定して、行列コード欄に新しい行列を追加します。

·行列コード欄で行列を追加する位置にキャレットを置き、行数·列数を指定して[挿入]ボタンをクリ ックします。

#### 記号・テンプレート

上付文字、下付文字、括弧などの入力は、記号・テンプレートのアイコンを使用して入力できます。

行列コード欄で、記号を入力したい位置にキャレットを置きます。

使用するアイコン (!!) = \*\*. をクリックします。

サブメニューがプルダウン表示されます。 それぞれ式の表示形式が違います。下表を参照の上、目的のサブメニューを選択します。

行列コード欄に、特殊記号用の関数が入力されます。(下記一覧参照) a,b,c,x の部分を、任意の値に書き換えます。

プレビューイメージ欄の[確認]をクリックし、実際の表示状態を確認します。

アイコン メイン サブ	行列コード欄	ドキュメント上の 表示形式
	( <mark>a</mark> )	( <mark>a</mark> )
Ø []]	[ <mark>a</mark> ]	[ <mark>a</mark> ]
(11)	{ <mark>a</mark> }	{ <mark>a</mark> }
= 0 =	=	=
0 <	<	<
۵ 🔀	>	>
<b>II.</b> ① <b></b>	aîb	$a^{b}$
0 🛄	a_b	$a_{b}$

# グラフィック BOX

# グラフィックを追加

現在開いているドキュメントに、プレビュー上でグラフィック(画像)を追加することができます。

<u>BOXを追加(</u>BOXタイプ = グラフィック)すると、グラフィックエディタが起動します。エディタを利用して<u>イ</u> メージファイルの読み込みを行います。

### ■関連トピック

<u>グラフィックを修正</u> <u>グラフィックをファイルに保存</u> <u>グラフィックエディタの使い方</u>

# グラフィックを修正

グラフィックBOXを<u>編集状態</u>にすると画像エディタが起動します。エディタ内でグラフィックの読み込み・保存を行うことができます。

新しくグラフィックBOXを追加した直後は、自動的に編集状態になります。

### ■グラフィックを修正(加工)する

プレビュー上で、対象の<u>グラフィックをファイルに保存</u>します。

画像編集ソフトを利用し、で保存したファイルを修正、保存します。

プレビュー上で<u>のグラフィックBOXに</u>、のファイルを読み込みます。

グラフィック(画像)の加筆・訂正を行うには、別途画像編集ソフトをご用意ください。本プロダクト に画像編集機能はありません。

■別のグラフィックと置き換える

プレビュー上で、対象のグラフィックBOXに<u>別のグラフィックファイルを読み込み</u>ます。

■関連トピック

<u>グラフィックを追加</u>

<u> グラフィックをファイルに保存</u>

<u> グラフィックエディタの使い方</u>

# グラフィックをイメージファイルに保存

ドキュメント上のグラフィック(図)は、下記の形式のイメージファイルに保存できます。 エンハンスメタファイル (\*.emf) メタファイル(\*.wmf) ビットマップ (\*.bmp)

JPEGイメージ(\*.jpg , \*.jpeg)

PNGイメージ(\*.png)

#### ■注意

保存したイメージファイルを編集するには、別途、画像編集ソフトをご用意ください。

# ■操作

プレビュー上で、対象のグラフィックBOXを選択状態にします。 (表の中に埋め込まれたグラフィックBOXの場合、表エディタを起動し、対象のセルをダブルクリック します。)

選択状態のBOXを再度クリックし、グラフィックエディタ(下図)を起動します。

	× 読み込み 保存 クリア
表示形式 ● 縦横比を固定(左上) ● 縦横比を固定(中央寄せ) ● BOXサイズに合わせる ✓ 確定 X 取消	? \17'\B

[保存]ボタンをクリックします。

ファイル保存ダイアログで ・保存するイメージファイル形式を選択(下図A) ・保存先のフォルダを選択(下図B) ・保存するファイル名を入力(下図C) を行い、[保存]ボタンをクリックします。

名前を付けて保存			?	×
(保存する場所の: 🔂 S	c		画像: []	à,
CONTRACTOR CONTRACTO	i ges	В		
マイドキュメント			(GL)	
ت جر بارد کر ک	2.00 TeetData		 (罕在(S)	
1177	の種類①: エンハンス メタファイル	↓(*.emf)	キャンセル	
C A	エンハンス メ メタファイル(*) ビットマップ(*) JPEGイメージ(*) PNGイメージ(*)	タファイル(*.emf) wmf) bmp) (*.ipg,*.ipeg) *.png)		

グラフィックエディタを閉じます。

■関 連トピック

<u>グラフィックを修正</u>

<u>グラフィックを追加</u>

<u>グラフィックエディタの使い方</u>
## グラフィックエディタの使い方

グラフィックBOXを<u>編集状態</u>にすると、画像エディタが起動します。

画像エディタ内では、以下の操作を行うことができます。

・ファイルからグラフィック (画像)を読み込む ・現在のグラフィックをファイルに保存する

・グラフィックの表示形式を設定する

新しくグラフィックBOXを追加した直後は、自動的に編集状態になります。

#### ■操作

対象のグラフィックBOXを<u>編集状態</u>にします。



画像エディタ(下図)が起動されます。

像エディタ
9
読み込み
F形式
縦横比を固定(左上)
縦横比を固定(中央寄せ)
BOXサイズ)に合わせる
<u>✓ 1876</u> <u>× 100</u>

必要な操作を行います。詳細は詳細項目説明をご覧ください。

読み込みボタン	イメージファイルを指定して、グラフィック(画像)を BOX に読み込みます。
	詳細は <u>イメージファイルの読 み込 み</u> をご覧ください。
保存ボタン	現在表示しているグラフィックを、イメージファイルに保存します。
	詳細は <u>グラフィックをファイルに保存</u> をご覧ください。
クリアボタン	現在表示しているグラフィックを消去し、BOXを空にします。
縦横比を固定(左上)	BOX のサイズが変更された際、 グラフィックは縦横比を固定し、BOX 内に収まる大 きさに調整します。 また、 グラフィックは BOX の左上に寄せて表示します。
縦横比を固定(中央寄せ)	BOX のサイズが変更された際、 グラフィックは縦横比を固定し、 BOX 内に収まる大 きさに調整します。 また、 グラフィックは BOX の中央に寄せて表示します。
BOX サイズに合わせる	グラフィックの縦横比は固定せず、BOXの縦・横に合わせて伸縮させ、表示します

### ■関連トピック

<u>グラフィックを追加</u>

<u> グラフィックを修 正</u>

### グラフィックのサイズを変更

グラフィックは、 <u>グラフィックBOXのサイズ</u>に合わせて自動調整され、常にBOX内に全体が収まるように 表示されます。

縦横比やBOX内の表示位置については、 グラフィックエディタで設定することができます。

### ■関連トピック

<u>グラフィックを追加</u> <u>グラフィックをファイルに保存</u>

グラフィックを修 正

### イメージファイルの読み込み

グラフィックBOXに、下記の形式のイメージファイルを読み込むことができます。 エンハンスメタファイル (\*.emf) メタファイル(\*.wmf) ビットマップ (\*.bmp) JPEGイメージ(\*.jpg, \*.jpeg) PNGイメージ(\*.png)

**操作** プレビュー上でグラフィックBOXを選択し、そのBOXを再度クリックします。 (新規のグラフィックBOXを作成した場合、この操作は不要です)

グラフィックエディタが起動します。

[読み込み]ボタンをクリックし、ファイル選択ダイアログで読み込むファイルを選択します。

画像エディタに、読み込んだ画像のプレビューが表示されます。

確定ボタンクリックしてエディタを終了します。

#### ■関連トピック

<u>グラフィックを修正</u>

グラフィックを追加

<u> グラフィックエディタの使い方</u>

## マッピング画像 BOX

### マッピング画像を追加

XMLマッピングにおいて、バイナリ型のデータは、マッピング画像BOXを使用してマッピングすることができます。

#### ■操作

プレビュー上で、BOXを追加(BOXタイプ=マッピング画像)します。

追加したBOXに対して、バイナリ型の辞書項目を配置します。

<u>マッピングデータを読み込むと自動的にマッピングが行われ、BOX内に画像が表示されます。</u>

### ■関連トピック

<u>XMLマッピング機能を使用する</u> <u>辞書項目のプロパティ</u> <u>辞書項目のデータ型</u> 辞書ツリーの操作

### マッピング画像を修正

マッピング画像BOXは、XMLマッピングにおいてバイナリ項目を表示するBOXです。 他のBOXタイプとは異なり、BOXをダブルクリックしても編集状態にはなりません。 BOXの表示内容を修正したい場合は、<u>XMLマッピングの修正</u>をご覧下さい。

### マッピング画像のサイズを変更

マッピング画 像 は、<u>BOXのサイズ</u>に合 わせて拡 大 · 縮 小 できます。

画像の縦横比は固定で、BOX内に画像全体が収まるように調整されます。

マッピング画像が表のセルに埋め込まれている場合は、<u>セルの高さ・幅</u>を変更すると画像の大きさも変わります。

## BOX のグループ

## BOXをグループ化する

BOX同士の一部を重ね合わせると1つのまとまり(グループ)となり、<u>グループとしての操作</u>が可能になります。

複数のBOXを1つのグループにすることにより、相互の位置関係を保ったまま移動する / 改ページによるBOXの分断を避ける 等が可能になります。

#### ■注意

·グループ化には条件があります。(『**グループ化の条件**』参照)

·条件を満たせば自動的にグループ化されます。意図しないグループ化にご注意ください。

#### ■グループの構成

グループは、親となる1つのBOXと、子となる複数のBOXで構成されます。

- 親 : 重ね合わせる元になったBOX
- 子 : 重ねるために移動してきたBOX

グループの親同士を重ね合わせて、階層的なグループを構成することもできます。

### ■グループ化の条件

·親となるBOXはテキストBOXである

·親となるBOXは、別のグループの子になっていない

BOXを重ねた際、親となるBOXの上端は、子のBOXの上端よりも上方(ページの先頭に近い方)に
 ある

グループ化できる例



### グループ化できない例



### ■操作

子となるBOXを移動し、親となるBOXに一部分を重ね合わせます。(上図参照)

### ■関連トピック

<u>BOXグループの操作</u>

グループの操作

### ■グループ全体の移動・削除

<u>グループの親</u>を移動 · 削除すると、グループ全体が一緒に移動 · 削除されます。< 例 >



#### ■グループから外す(グループ解除)

子BOXは、親BOXと重ならない位置へ移動するとグループから外れたことになります。

#### ■グループに属するBOXの、単体移動・削除

·子BOXを選択すると、そのBOXだけを移動・削除できます。 ·親BOXを単体で移動・削除したい場合は、すべての子BOXをグループから外します。

#### ■関連トピック

<u>BOXをグループ化する</u>

## 表示条件

### 表示条件の設定

プレビューでBOXを選択し、ポップアップメニューから [<u>表示条件の設定</u>…]を選択すると、表示条件の 設定画面が起動します。

既に表示条件が設定されているBOXの場合、設定内容の編集が可能です。

この機能を利用することにより、ドキュメントに付加されたマッピングデータの内容により、表示ON/OFFの切替指定が行えます。

#### ■注意

この機能は有償機能となっています。

### ■表示条件の設定方法

条件式を入力すると、条件式の結果がTRUEとなる場合のみプレビュー上にBOXが表示されるようになります。

テンプレートモード時は、条件式の結果がFALSEとなる場合でもBOXは表示されます。

<u>テンプレートモード</u>時で条件式の結果がFALSEの場合、BOXの左上に青い三角マークが表示され ます。(下図) ↓ cのマークのBOXは、テンプレートモード時しか表示されません

ľ	区間結実(基部から)	1.111
	帯鉄節高さ開稿	315

条件式についての詳細は<u>表示条件の設定ダイアログ</u>をご覧ください。

### ■表示条件を削除するには

設 定 画 面 で 条 件 式 を 空 白 に し て も 確 定 で き ま せ ん。 削 除 方 法 は <u>表 示 条 件 の クリア</u>をご覧 く だ さ い。

### 表示条件のクリア

表示条件が設定されているBOXの選択中のポップアップメニューには、[表示条件のクリア]というメニューが表示されます。

表示条件を削除する場合は、ポップアップメニューから[表示条件のクリア]を選択してください。

確認メッセージを確定すると、表示条件のクリアとページ再解析が実行されます。

表示条件が設定されていないBOXの場合、ポップアップメニューには、[表示条件のクリア]というメニューはありません。

### 表示条件の設定ダイアログ

BOXの表示条件の設定を行います。



#### ■参照先データ追加

参照先データとは、条件式内で<u>マッピングデータ</u>内の値を参照したい場合に使用するものです。 参照先データ追加ボタンを押すと<u>変数名の編集ダイアログ</u>が開き、確定すると参照先指定タグが 追加されます。

参照先指定タグに対して、本ダイアログ右側の<u>辞書ツリー</u>から参照するデータをドラッグし、ドロップ する事でデータが入力できます。

既に参照先が指定されているタグに対してドロップすると参照先を更新できます。



ドロップしたデータの値に名称がある場合はそれらのリストが表示されます。(下図赤枠)

データ名称	設計対象	
112	/Project/Products/F8Pier/Inpu	xtOata/DesignCondition/BasicCondition/Des
データ型	利業型	
	前が月インデックス) 0	
	前所インデックス2 0	
グループロ	1	XML検索の詳細
データの種類	身 ※リストのダラルクリックで、	値を条件式に構入します
	値	名称 -
	dmNew	RC標創新設
	dmNow	RC模糊 開設
	dmReinforce	RC標即補強
	L dmNoneBCy	7-408

このリストをダブルクリックすると条件式エディタのキャレット位置に値を示す文字列が挿入されま

す。

·XML検索の詳細については、"<u>データマッピング情報 - 『XML検索の詳細』タブ</u>"をご覧ください。

### ■制御コード用アイコン

- AND 左辺値/右辺値の両方を満たす
- OR 左辺値/右辺値のいずれかを満たす
- NOT 直後の値(又は直後の括弧で囲まれた条件式)を満たさない
- = 左辺値と右辺値は等しい
- <> 左辺値と右辺値は等しくない
- > 左辺値は右辺値より大きい
- >= 左辺値は右辺値以上
- < 左辺値は右辺値より小さい
- <= 左辺値は右辺値以下
- + 加算
- 減算
- \* 乗算
  - 除算

#### ■条件式エディタ

条件式の結果がTRUEとなる場合のみ、メイン画面のプレビューにBOXが表示されます。

- 但しテンプレートモード時は結果に関係なく表示されます。
  - ・一般的なテキストエディタと同様に、キャレットの移動やテキスト入力ができます。
  - ・キーボード及び制御コード用アイコンを使用し、入力・修正します。
  - ・条 件 式 で文 字 列 を意 味 する部 分 はシングルクォーテーション( )で囲 ってください。
  - ・Ctrl+C キーでコピー、Ctrl+V キーで貼り付けができます。
  - ・同じ参照先データ(グレー表示部分)を複数使用する場合はエディタ上でコピー・貼り付けを 行ってください。

·参照先データ(グレー表示部分)を削除すると、同時に参照先指定タグの内容も全てクリアされます。(確認メッセージあり)

#### ■条件式不正チェック

・条件式に不正がないかをチェックします。

・同様のチェックをダイアログ確定時に自動で行っていますので、あえて行う必要はありません。 条件式が複雑になる時など、入力途中で部分的に確認入力したい場合にご使用ください。

■辞書ツリーリスト

- ・参照先データの参照先を指定する為に使います。
- ・メイン画面の辞書ツリーリストに辞書が読み込まれている場合、同じ辞書の内容が表示されています。
- ・<u>辞書ッリーリストの操作方法、</u>及び<u>マッピング操作方法</u>については、メインでの操作と同様となります。

### 変数名の編集

変数名とは、<u>表示条件の設定</u>の条件式内で参照先データを表す為のものです。



<sup>,</sup>変 数 名 の 重 複 は許 可 されません。

·変数名は半角16文字以内で入力してください。

ー度確定した変数名の変更は、<u>表示条件の設定ダイアログ</u>の参照先指定のタグ部分のポップアップメニュー[変数名の変更]から行う事ができます。

### XML検索の詳細

<u>表示条件の設定</u>の参照先で使用中のXMLデータパス情報を設定します。

🧐 XML検索の詳細	_ 0 ×
データパス ルート要素(プロジェクト) 製品の固有データ 機能の設計 Ver2 入力データ(計算) 設計条件の最上位ノード 基本的対条件 配計算(条)	(設計対象)のデータ(ス検索方法 データ順 順番: 1 (指定番目に見つかったタグ要素を使用する) デ 局性一致 時度目中の下記例性値と…数するかり研究の面前する。 常性名 (注意)
○ データ名称 ○ XML名称	15-10 1-101 1-101
	_ ✔ 確定   _ ★ 取満   ? ヘルブ(!!)

詳しい操作は、<u>データマッピング情報の</u>"XML検索の詳細タブ"をご覧下さい。

## 書式設定

### 行スタイル

#### ■行スタイルについて

・文字属性(フォント)と行属性(行間、インデント)の条件に名前をつけて登録したものです。
・任意の名称で何種類も登録することができます。

### ■行スタイルを使った書式 設定

ドキュメント内の各BOXに、任意の行スタイルを適用することができます。これにより、行スタイルの属 <u>性を修正</u>すると、適用された全てのBOXに対して修正が反映されます。ドキュメント全体の書式を簡 単に制御できるので便利です。

#### ■あらかじめ準備された行スタイル

本プロダクトは、標準的な行スタイルをあらかじめ用意しています。 これらのスタイルを削除することはできません。 スタイル名以外の条件は、自由に変更できます。

#### ■注意

<u>ツールバーを使用して個々のBOXの書式を修正</u>することもできます。 個別に修正した属性は行スタ イルよりも優先され、それ以後行スタイルの属性が修正されても、当該BOXの属性には反映されません。

再び行スタイルの管理下へ戻したい場合は、対象のBOXに別の行スタイルを適用し、再び元の行ス タイルを再適用します。

#### ■関連トピック

<u>行スタイルの追加・修正</u>

<u>行スタイルをBOXに適用する</u>

<u>BOXの書式設定</u>

一部のテキストの書式を設定する

### 行スタイル修正

<u>行スタイル</u>の書式を修正することにより、その行スタイルを適用しているBOX全てに修正が反映されます。これにより、ドキュメント全体の書式を簡単に統一することができます。

#### ■注意

<u>ツールバーを使用して個々のBOXの書式を修正</u>することもできます。個別の修正は行スタイルよりも 優先され、それ以後は行スタイルの修正は反映されません。

<例>

・行スタイルの「見出し1」を適用しているテキストBOXを選択し、ツールバーのアイコンで文字色を 赤に変更する。これ以降「見出し1」の文字色が変更されても、当該BOXには反映されない。色 以外の属性は反映される。
・再び行スタイルの管理下へ戻したい場合は、対象のBOXに別の行スタイルを適用した後、目的

の行スタイルを再適用します。

#### ■操作

<u>[行スタイルの設定]</u>の「行スタイルの条件を修正する」をご覧ください。

■関連トピック

<u>行スタイルについて</u>

<u>行スタイルを適用する</u>

## 行スタイルを適用する

### プレビューの BOX に行スタイルを適用する

<u>行スタイル</u>は、ドキュメント内の各BOXに関連付けることができます。 プレビューで、対象のBOXを選択します。

ツールバーの行スタイル欄で、任意の行スタイルを選択します。



注意:グラフィック中に書かれているテキストには適用されません。

### 表のヘッダ / フッタに行スタイルを適用する

<u>行スタイル</u>は、表のヘッダ・フッタのBOXに関連付けることができます。 表エディタのヘッダ / フッタタブ内で、対象のBOXを選択します。 ツールバーの行スタイル欄で、任意の行スタイルを選択します。

④表エディタ	
	• B
2.材料の単位重量表	-
(王たる適用基準:土工指計)	-
	2 MD°(H)
	3 187 (U)
	11.

### 装飾部品の行スタイル

各ページの余白に表示する「ページ番号」「マーク(図)」「社名」などは、本プロダクトでは「装飾部品」として取り扱います。



装飾部品には行スタイルを適用できません。 個別に書式を設定します。 関連する装飾部品のトピックをご覧ください。 ページ番号(装飾部品)

<u>社名(装飾部品)</u>

製品名(装飾部品)

日付(装飾部品)

任意文字(装飾部品)

<u>図(装飾部品)</u>

### 表紙の行スタイル

表紙に表示されるテキストはすべて装飾部品です。上記『装飾部品の行スタイル』をご覧ください。

### 目次の行スタイル

目次の行スタイルは「目次1,2,3」に固定されます。 他の行スタイルを適用することはできません。

### ■関連トピック

<u>行スタイルについて</u> <u>行スタイル修正</u>

### 一部のテキストの書式を設定する

テキストBOXの場合、BOX内の一部のテキストに対して書式を設定することができます。

(数式BOX・行列式BOXでは、記号テンプレートを使用することにより上付文字・下付文字のみ設定できます。詳細は各エディタのトピックをご覧ください)

### ■注意

この方法で設定した書式は、行スタイルの影響を受けなくなります。

### ■操作

テキストBOXを<u>編 集 状 態</u>にし、対象の文字をドラッグします。

躯体自重 (単位 kN/m2)	
(1)頂版	
$v = 0.500 \times 24.50 = 12.25$	
(2)左側壁	
$v = 0.500 \times 24.50 = 12.25$	
(3)右側壁	
$v = 0.500 \times 24.50 = 12.25$	

<u>ツールバーのアイコン</u>を使って、書式を変更します。

### ■補足

行ピッチについての説明は、<u>行ピッチの設定</u>をご覧ください。 インデントについての説明は、<u>インデントの設定</u>をご覧ください。

### ■関連トピック

<u>行スタイル</u> BOXの書式設定 数式エディタの使い方 行列エディタの使い方

### フォント(文字属性)設定

ドキュメント内のテキストは、フォント(文字色・サイズ・書体)を設定することができます。

#### ■BOX内のテキスト

下記2種類の方法で、テキストのフォントを設定することができます。

#### 行スタイルを使用し、一括設定する

<u>行スタイル</u>のフォントを設定することで、その行スタイルを適用している全てのBOXに、設定を反映することができます。<u>行スタイル修正</u>をご覧ください。

ツールバーのアイコンを使用して個別設定する

・プレビュー上のBOXに対する設定 : <u>BOXの書式設定</u>
 ・表のセルに貼り付けたBOXへの設定 : <u>表タブ(表エディタ)</u>
 ・表のヘッダ / フッタへの設定 : 表のヘッダ / フッタ

#### ■装飾部品のテキスト

目的の装飾部品のトピックをご覧ください。 ページ番号(装飾部品)

- 社名(装飾部品)
- <u>製品名(装飾部品)</u>
- <u>日付(装飾部品)</u>
- 任意文字(装飾部品)
- 図(装飾部品)

### フォント設定ダイアログ

<u>行スタイル</u>や<u>装飾部品</u>はフォント設定ダイアログを使って、テキストの書体・スタイル・サイズ等を設定します。

本文3 - フォント設定			×
フォント フォント名 MS 明朝 MS Pゴシック MS P明朝 MS UI Gothic MS ゴシック MS 明朗	•	スタイル 標準 構進 斜体 太宇 太宇 斜体	サイズ 10.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 ▼
文字飾り 「取り消し線 「下線 色 ■黒色	•	ルビ(上付・下付) 通常サイズの[50 (20 ~ 80)	)文字情報 - ●X
ーサンブルー Aa0123あぁ <sup>上け</sup> 物あ;	<sup>b</sup> 万神:5a 故 b		
	<ul> <li>✓ 確定</li> </ul>	🗙 取消	<b>?</b> ∿⊮7°( <u>H</u> )

### ■項目説明

フォント	フォント名	・文字の書体を選択します
		・現在選択中のフォント名が表示され、その下に選択できるフォント名が リスト表示されます。
	スタイル	・文字の形体を選択します。
		・現在選択中のスタイルが表示され、その下に選択できるスタイルがリス ト表示されます。
	サイズ	・文字の大きさを選択します。
		・現在選択中のサイズが表示され、その下に選択できるサイズがリスト表 示されます。
文字飾り	取り消し線	・文字に取り消し線を付ける場合に選択します。
	下線	・文字に下線を付ける場合に選択します。
	色	・文字の色を選択します。
		・選択できる色は、プルダウンに表示されます。
	ルビ文字情報	・振り仮名や数式の次数表示等で使う小さい文字の大きさを、通常の文 字に対する割合で指定します。
サンプル		上記で指定したフォントのサンプルを表示します。

■関連トピック

<u>ページ番号(装飾部品)</u> <u>社名(装飾部品)</u> 製品名(装飾部品) <u>日付(装飾部品)</u> <u>任意文字(装飾部品)</u> 図(装飾部品)

<u>フォント設 定</u>

### 行ピッチ(行間)を設定

■行ピッチとは

テキストを改行した際の、次の行までの間隔を行ピッチとして設定します。



行ピッチは、下記2種類のいずれかの単位で設定できます。

- ・ 文字の大きさと同じ単位(ポイント)
- 表示する文字の大きさに対する割合(%)

### ■スタイルを使用して一括設定する

<u>行スタイル</u>の行ピッチを設定することで、その行スタイルを適用している全てのBOXに、設定を反映 することができます。<u>行スタイル修正</u>をご覧ください。

### ■ツールバーを使用して個別に設定する

ツールバーのアイコンを使用し、選択したBOXの行ピッチを設定できます。<u>BOXの書式設定</u>をご覧く ださい。

表のセルに貼り付けたBOXは、個別設定できません。表BOX全体への設定のみとなります。

### 行ピッチ設定ダイアログ

<u>行スタイル</u>では、行ピッチダイアログを使って行間を設定します。

本文3 - 行ピッチ設定	×
行ビッチ P: 150 ● X (80 ~ 200) 指定タイプ ○ ポイント指定 ○ 適用フォントサイズでの%指定	abcefgh ARCDEEC
- 適用フォント情報 - フォント:MS 明朝 スタイル:標準 サイ - サンブル	′ズ:10.0pt
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjあいう	
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjあいう	
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjあいう	
	· 確定 X 取消 ? ^\/7°(出)

■詳細項目説明

行ピッチ	Р	行の高さを、下記2種類のいずれかの方法で指定します。
		文字の大きさと同じ単位(ポイント)で指定する
		表示する文字の大きさに対する割合で設定する
		どちらの方法で指定するかは、次の『指定タイプ』の項で決定します。
	指定タイプ	・文字の大きさと同じ単位(ポイント)で行ピッチPを指定する場合、ポイント 指定 を選択します。
		・表示する文字の大きさに対する割合で行ピッチΡを指定する場合、適用 フォントサイズでの%指定 を選択します。
		·タイプを変更すると、行ピッチPの値も変化します。
適用フォント情報		現在処理中の行スタイルで設定されているフォント情報が、参考値として 表示されます。

## インデント(字下げ)を設定

■インデントとは

ページの余白境界から、テキストの左端までの空白の長さを指します。 インデント設定できるのは 開始行 折り返し2行目以降 の2種類です。



・インデント設定は、テキストの書き出しから次の改行までを1つのまとまりとして扱います。(上図では、 AからQまで)

·テキストは、ページの右端まで達すると自動的に折り返されます。

・書き出しから自動折り返しまでを「開始行」といい、自動折り返しによって2行目・3行目・・・となった行のことを、「折り返2行目以降」といいます。

·改行を挿入した後は、ふたたび「開始行」になります。

インデントは、下記いずれかの単位で設定できます。単位を選択した後、インデント幅を設定します。 ・文字数

・文字の大きさと同じ単位(ポイント)

#### ■行スタイルを使用して一括設定する

<u>行スタイル</u>のインデントを設定することで、その行スタイルを適用している全てのBOXに、設定を反映 することができます。<u>行スタイル修正</u>をご覧ください。

#### ■ツールバーを使用して個別に設定する

ツールバーのアイコンを使用し、選択したBOXのインデントを修正できます。<u>BOXの書式設定</u>をご覧 ください。

表のセルに貼り付けたBOXは、個別設定できません。表BOX全体への設定のみとなります。

### インデント設定ダイアログ

<u>行スタイル</u>では、インデント設定ダイアログを使って、字下げを設定します。

「字下げ」

テキストは、ページの右端まで達すると自動的に折り返されます。書き出しから自動折り返しまでを 「開始行」といい、自動折り返しによって2行目・3行目・・・となった行のことを、「折り返2行目以降」と いいます。

改行を入力した後は、ふたたび「開始行」になります。



### ■詳細項目説明

インデント	開始行(I1)	開始行の左端(余白境界から先頭文字まで)の間隔を下記いずれかの方法で 指定します。
		文字の大きさと同じ単位(ポイント)で指定する
		文字数で指定する
		どちらの方法で指定するかは、『指定タイプ』の項で決定します。
	折り返し2行目 以降(I2)	折り返し2行目以降の左端(余白境界から左端文字まで)の間隔を下記いず れかの方法で指定します
		文字の大きさと同じ単位(ポイント)で指定する
		文字数で指定する
		・どちらの方法で指定するかは、『指定タイプ』の項で決定します文字の形体を 選択します。
	指定タイプ	・文字の大きさと同じ単位(ポイント)でインデントを指定する場合、ポイント指定 を選択します。
		・文字数でインデントを指定する場合、文字数指定 を選択します。
		・この項目を変更すると、インデントの値も変化します。
適用フォント	情報	現在処理中の行スタイルで設定されているフォント情報が、参考値として表示 されます。

## 装飾部品

装飾部品

装飾部品とは、主にページの余白部分に配置するもの(ページ番号 · 日付 · ロゴ · マーク等)の総称で す。

余白以外の場所にも配置できます。



### ■装飾部品の種類

装飾部品は、下記の6種類があります。 ページ番号 / 社名 / 製品名 / 日付 / 任意文字 / 図 表紙のタイトルは、「任意文字」を利用します。

### ■装飾部品の追加・削除・変更

装飾部品の追加・削除・変更

■関連トピック

<u>装飾部品の配置</u>

### 装飾部品の追加・削除・変更

装飾部品の追加・削除・変更は、[ページの設定]の各タブ(標準 / 本文 / 目次 / 表紙)の「装飾部品」欄で行います。

タブの選択方法は、[ページの設定]をご参照ください。

🭓 ページの設定	
標準 本文 目次 表紙	
ページ番号初期値: 1 🚔	
余白	<u>е</u>
□ 全ページでこの設定を使用する	
上端: 15.0 🖨 nm ( 5.0 ~ 86.3)	
下端: 15.0 🖨 nm ( 4.3 ~ 86.3)	
左端: 15.0 🖨 nn ( 5.0 ~ 59.4)	
右端: 15.0 🖨 nn ( 7.0 ~ 59.4)	
▼	
イ線の線値 の 線束線 の 中東線 の 大東線	
14/502.0	
26.90129do	
■ページ番号1 ■ページ番号2	
▼ページ番号3 ▼製品名1 削除	
☑製品名2	
変更	
	▶ 印刷可能領域
🔗 開く 🛛 📮 保存 初期値に戻	す 🗸 確定 🗶 取消 🦿 ヘルプ(出)

■追加

上図、装飾部品欄の[追加]ボタンをクリックし、部品の種類を選択します。

設定ダイアログが表示されます。

選択した種類によって登録方法が異なります。目的のトピックをご覧ください。

<u>ページ番号(装飾部品)</u>	<u>社名(装飾部品)</u>	日付(装飾部品)
製品名(装飾部品)	任意文字(装飾部品)	<u>図(装飾部品)</u>

### ■削除

[ヒント]装飾要素名の先頭のチェックマークを外すだけで、その要素を非表示(ページに表示しない)にできます。

以下の手順は、非表示ではなく削除です。

装飾部品の欄で、削除する要素名をクリックします。

[削除]ボタンをクリックします。 < 例 > 日付1を削除する場合

装飾部品	
	追加 🔻
	削除
	変更
I	

### ■変更

装飾部品の欄で、修正する要素名をクリックします。

[変更]ボタンをクリックします。

< 例 > 「製品名1」の文字列や表示位置を変更する

追加 🔻
削除
変更

設定ダイアログが表示されます。

装飾部品の種類によってダイアログが異なります。目的のトピックをご覧ください。

<u>ページ番号(装飾部品)</u>	<u>社名(装飾部品)</u>	日付(装飾部品)
製品名(装飾部品)	任意文字(装飾部品)	<u>図(装飾部品)</u>

```
■関連トピック
```

<u>ページの設定</u>
<u>装飾部品</u>
<u>装飾部品を表示する / しない</u>
装飾部品の配置

### 装飾部品を表示する/しない

任意の装飾部品をページに表示することができます。

### ■装飾部品の設定画面

[ページの設定]の各タブ(標準/本文/目次/表紙)の「装飾部品」欄で設定します。 タブの選択方法は、[ページの設定]をご参照ください。



#### ■操作

[ページの設定]で、任意のタブを選択します。 「装飾部品」欄で、表示する要素にチェックマークを付けます。 表示しない要素は、チェックマークを外します。 「確定]ボタンをクリックすると、ダイアログが閉じ、設定がドキュメントに反映されます。

■関連トピック

装飾部品の追加・削除・変更

### 装飾部品の配置

<u>装飾部品</u>は、各要素 ごとに任意の表示位置を指定することができます。

表示位置は装飾部品の追加または変更ダイアログ内で、ページの基準位置と装飾要素基準位置との距離で指定します。

要素とは:装飾部品に登録してあるページ番号,会社名などを指します。

### < 例 > 装飾部品追加ダイアログ



### ■詳細項目説明

ページ基準種類	・装飾部品の表示位置は、余白または用紙端からの距離で指定します。
	·余白·用紙端のどちらを基準にするかを選択します。
ページ基準位置	<ul> <li>・上記『ページ基準種類』で選択された枠に対して、9個の赤丸が表示されます。この9個の中から、ページ基準位置として使用するものを選択 (クリック)します。</li> </ul>
	・選択されている位置は、塗り潰し表示されます。
装飾要素基準位置	<ul> <li>・装飾部品の文字列を仮に「ABCD」として、文字列の周囲と中央に合計</li> <li>9個の赤丸が表示されます。この9個の中から、装飾要素基準位置として使用するものをクリックして選択します。</li> </ul>
基準位置からのオフセット	<ul> <li>・選択されている位置は、塗り潰し表示されます。</li> <li>・ページ基準位置を始点に、装飾要素基準位置までの距離をミリメートル単位で指定します。</li> <li>・X座標は、ページ基準位置より右側がプラス、左側がマイナスの値になります。</li> <li>・Y座標は、ページ基準位置より上側がプラス、下側がマイナスの値になります。</li> </ul>

### ■関連トピック

<u>ページ番号(装飾部品)</u>

<u>社名(装飾部品)</u>

製品名(装飾部品)

日付(装飾部品)

任意文字(装飾部品)

### 社名(装飾部品)

<u>装飾部品</u>を追加または変更する際、「社名」を選択すると、下図のダイアログが表示されます。 ダイアログ内で、社名の文字列と表示位置を設定します。

■操作

<u>[ページの設定]の装飾部品で、社名を追加(または変更)</u>します。

**社名設定ダイアログ(下図)**が表示されます。 配置情報と文字列情報を設定し、[確定]ボタンをクリックします。(詳細項目説明を参照)

🔕 社名の追加 - U × 配置情報 -ページ基準種類 ○ 用紙端を基準 余白を基準 ページ基準位置 装飾要素基準位置 ABCD 赤丸をクリックしてください - 基準位置からのオフセット--XD座標 0.0 🝨 nm (-9999.9~9999.5 Y座標 0.0 - (-9999.9~9999.5 文字列情報 文字列 A フォント MS 明朝 (10.5pt) サンブル ▶ 印刷可能領域 🗸 確定 🗙 取消 | 7 NL7°(<u>H</u>)

[ページの設定]ダイアログに戻ります。

#### ■詳細項目説明

配置情報		社名を表示する場所を指定します。 詳細は、 <u>装 飾 部 品</u> <u>の配 置</u> をご覧ください。
文字列情報	文字列	社名の表示形式を指定します
	フォント	・現在設定されている文字フォントが表示されます。 170

### ・フォントを変更する場合は、 アイコンをクリックします。 (フォント設定ダイアログを参照)

その他 印刷可能領域 ·設定ダイアログのプレビューに、印刷可能領域の枠(赤)を 表示する / しないを切り替えます。

> ・この枠より外側の文字や図は、現在設定されているプリン タでは印刷できません。

・印刷可能領域の枠は、印刷されません。

### 製品名(装飾部品)

<u>装飾部品</u>を追加または変更する際、「製品名」」を選択すると、下図のダイアログが表示されます。 このダイアログで、製品名の文字列と表示位置を設定します。

本プロダクトは、当社製品の出力部を介して起動することができます。以下の説明では、起動時 に介在した当社製品名を「製品名」と表記します。ただし、本プロダクトを直接起動した場合は、製 品名 = 本プロダクト名 となります。

■操作

<u>[ページの設定]の装飾部品で、製品名を追加(または変更)</u>します。 製品名の設定ダイアログ(下図)が表示されます。 配置情報と文字列情報を設定し、[確定]ボタンをクリックします。(詳細項目説明を参照) [ページの設定]ダイアログに戻ります。



#### ■詳細項目説明

配置情報	製品名を表示する場所を指定します。詳細は、	<u>装飾</u>	<u>部品0</u>	D配置	をご覧	くださ
	L 1					

文字列情報 製品名の表示形式を指定します

```
文字列・・製品名として表示する文字列を設定します。
```

·@Product と @Version は、それぞれ製品名と製品バー ジョンを表す予約語です。

<例>

『使用製品:@Product(@Version)』と設定した場合、

ドキュメント上では 『使用製品:BOX カルバート(3.0.0.1)』 のように表示されます。

- ・上記2つの予約語は、それぞれ[製品名追加][バージョン 追加]のボタンによってワンタッチで入力できます。
- 製品名追加 ·文字列のフィールドに、製品名の予約語(@Product)を挿入します。
- バージョン追加 ·文字列のフィールドに、バージョンの予約語(@Version)を 挿入します。
- フォント・現在設定されている文字フォントが表示されます。
  - ・フォントを変更する場合は、
     ・フォントを変更する場合は、
     ・フォント設定 ダイアログを参照)
- **その他 印刷可能領域**・設定ダイアログのプレビューに、印刷可能領域の枠(赤)を 表示する / しないを切り替えます。
  - ・この枠より外側の文字や図は、現在設定されているプリン タでは印刷できません。

・印刷可能領域の枠は、印刷されません。

### 日付(装飾部品)

<u>装飾部品</u>を追加または変更する際、「日付」を選択すると、下図のダイアログが表示されます。 ダイアログ内で、日付文字列と表示位置を設定します。

### ■操作

<u>[ページの設定]の装飾部品で、日付を追加(または変更)</u>します。

**日付の設定ダイアログ(下図)**が表示されます。 配置情報と文字列情報を設定し、[確定]ボタンをクリックします。(詳細項目説明を参照)

[ページの設定]ダイアログに戻ります。

🧐 日付の追加	×
配置情報	
ページ基準種類	
<ul> <li>① 余白を基準</li> <li>〇 用紙端を基準</li> </ul>	
ページ基準位置	
赤丸をクリックしてください	
基準位置からのオフセット	
X座標 0.0 🗣 nm (-9999.9~9999.)	
Y座標 3.0 🚽 mm (-9999,9~9999.)	
文字列情報	
文字列 編集	
フォント MS 明朝 (10.5pt) <u>A</u>	FORUMS
サンプル	
	▼ 印刷可能領域
	✔ 確定 🚺 🕺 取消 🤦 🗤 7° (出)

■詳細項目説明

配置情報	日付を表示する場所を指定します。詳細は、 <u>装飾部品の配置</u> をご覧ください。		
文字列情報	日付の表示形式を指定します		
	文字列	・プルダウンリストから、日付の表示形式を選択します。	
		・[編集]ボタンをクリックし、表示形式を追加または変更することが できます。 (日付の文字列編集を参照)	
	フォント	・現在設定されている文字フォントが表示されます。	
		・フォントを変更する場合は、 <mark>M</mark> アイコンをクリックしてください。 ( <u>フォント設 定 ダイアログ</u> を参照)	
その他	印刷可能領域	・設定ダイアログのプレビューに、印刷可能領域の枠(赤)を表示 する/しないを切り替えます。	
		・この枠より外側の文字や図は、現在設定されているプリンタでは 印刷できません。	
		・印刷可能領域の枠は、印刷されません。	

# 日付の文字列編集(装飾部品)

装飾部品の『日付』で表示する文字列(日付)を設定します。

<表示例> 2000年10月10日

#### ■操作

日付設定ダイアログで、文字列情報の[編集]ボタンをクリックします。

エディタが表示されます。

🧿 編集		
2005年10月10日 2005/9/30 ®Date		*
		<b>*</b>
	✔ 確定	🗙 取消

・エディタは、一般のテキストエディタと同様に編集できます。任意の位置をクリックし、文字を入力 (または削除)してください。改行までが1つの要素になります。

·@Dateと@Timeは予約語です。

@Dateは、<u>その他の設定</u>の「日付の設定」で指定されている日付が埋め込まれます。 @Timeは、<u>その他の設定</u>の「日付の設定」で指定されている時刻が埋め込まれます。

[確定]ボタンをクリックし、ページ番号エディタを閉じます。

日付設定ダイアログに戻ります

### ページ番号(装飾部品)

<u>装飾部品</u>を追加または変更する際、「ページ番号」を選択すると、下図のダイアログが表示されます。 ダイアログ内で、ページ番号の文字列と表示位置を設定します。

■操作

<u>[ページの設定]の装飾部品で、ページ番号の追加(または変更)</u>を選択します。

**ページ番号の設定ダイアログ(下図)**が表示されます。 配置情報と文字列情報を設定し、[確定]ボタンをクリックします。(詳細項目説明を参照)

[ページの設定]ダイアログに戻ります。

🥺 ページ香号の追加	
配置情報	
ページ基準種類 の 今日本基準 の 田純端本基準	
ページ基準位置 装飾要素基準位置	
赤丸をクリックしてください	
基準位置からのオフセット	
X座標 5.5 🖨 nm <-9999.3~9999.5	
Y座標 -10 彙 nm 〈-9999.3~9999.5	
文字列情報	
文字列 - 頁印age 編集	
フォント MS 明朝 (10.5pt) A	
サンブル	
	☑ 印刷可能频频
	確定

### ■詳細項目説明

配置情報	ページ番号を表示す ください。	する場所を指定します。 詳細は、 <u>装 飾 部 品 の 配 置</u> をご覧
文字列情報	ページ番号の表示形式を指定します	
	文字列	・プルダウンリストから、ページ番号の表示形式を選択しま す。
		・実際にページ数が表示される部分は @Page という予約 語で表わします。
		・[編集]ボタンをクリックし、表示形式を新規作成または変 更することもできます。 ( <u>ページ番号の文字列編集</u> を参照)
	フォント	・現在設定されている文字フォントが表示されます。
		・フォントを変更する場合は、 <mark>M</mark> アイコンをクリックしてくだ さい。 ( <u>フォント設 定 ダイアログ</u> を参照)
その他	印刷可能領域	・設定ダイアログのプレビューに、印刷可能領域の枠(赤)を 表示する/しないを切り替えます。
		・この枠より外側の文字や図は、現在設定されているプリン タでは印刷できません。
		・印刷可能領域の枠は、印刷されません。

### ページ番号の文字列編集

ページ番号の表示形式を追加・変更・削除することができます。

### ■操作

<u>ページ番号設定ダイアログ</u>で、文字列の[編集]ボタンをクリックします。

エディタが表示されます。

・一般のテキストエディタと同様に編集できます。任意の位置をクリックし、文字を入力(または削除)してください。

・改行するまでが1つの要素になります。

·ページ番号を埋め込む部分は、@Page と記述します。

🧐 編集		
®Page - ®Page -		<u> </u>
Page-®Page		
Fase Brase 頁即age		
- 且@Page - 頁-@Page		
貝- BPage		
		-
<u>I</u>		
	🖌 確定	🗙 取消

<例>

エディタに 頁@Page と記述した場合 実際の表示では 頁24 と表示される。

[確定]ボタンをクリックし、ページ番号エディタを閉じます。 ページ番号設定ダイアログに戻ります

### ページ番号の初期値

ページ番号の初期値(開始番号)は、[ページの設定]の標準タブで指定します。 ページ番号を各ページに表示するには、[ページの設定]の<u>装飾部品</u>で指定する必要があります。

### 任意文字列(装飾部品)

装飾部品の任意文字は、ドキュメントの表紙タイトルの表示などに使用します。 <u>装飾部品</u>を追加または変更する際、「任意文字」を選択すると、下図のダイアログが表示されます。 ダイアログ内で、任意の文字列と表示位置を設定します。

■操作

<u>[ページの設定]の装飾部品で、任意文字列を追加(または変更)</u>します。 **任意文字列の設定ダイアログ(下図)**が表示されます。 配置情報と文字列情報を設定し、[確定]ボタンをクリックします。(詳細項目説明を参照) [ページの設定]ダイアログに戻ります。



### ■詳細項目説明

配置情報	任意文字列を表示 <sup>・</sup> ください。	する場所を指定します。 詳細は、 <u>装飾部品の配置</u> をご覧
文字列情報	任意文字列の表示	形式を指定します
	文字列	・表示する文字列を定義します。
	フォント	・現在設定されている文字フォントが表示されます。
		・フォントを変更する場合は、 A アイコンをクリックしてくだ さい。 (フォント設定ダイアログを参照)

 その他
 印刷可能領域
 ・設定ダイアログのプレビューに、印刷可能領域の枠(赤)を 表示する/しないを切り替えます。
 ・この枠より外側の文字や図は、現在設定されているプリン タでは印刷できません。

・印刷可能領域の枠は、印刷されません。

### 図(装飾部品)

あらかじめ保存してある画像ファイルを読み込み、各ページの決まった位置に表示することができます。

読み込める画像ファイルは、次の6種類です。

Device Independent Bitmap (\*.dib)
JPEGイメージファイル (\*.jpg, \*.jpeg)
ビットマップ (\*.bmp)
アイコン (\*.ico)
エンハンス メタファイル (\*.emf)
メタファイル (\*.wmf)

<u>装飾部品</u>を追加または変更する際、「図」を選択すると、下図のダイアログが表示されます。 ダイアログ内で、使用する画像ファイル名と表示位置を設定します。

■操作

<u>[ページの設定]の装飾部品で、図の追加(または変更)</u>を選択します。

### 図の設定ダイアログ(下図)が表示されます。

配置情報と文字列情報を設定し、[確定]ボタンをクリックします。(詳細項目説明を参照)

[ページの設定]ダイアログに戻ります。

(2) 図の追加	
配置情報	
ページ基準種類 ② 全白水基準   〇 田紙端水基準	
ページ基準位置 装飾要素基準位置	
<mark>• - • - •</mark>	
0 <u>. 0. 0</u>	
赤丸をクリックしてください	
基準位置からのオフセット	
X座標 5.0 🖢 mm (-9999.9~9999.)	
Y座標 0.0 彙 mm (-9999.9~9999.)	
画像情報	
画像ファイル選択 ▼ 縦横比を固定	
4∰ 3.6 <b>‡</b> ma	
高さ 3.6 🚽 📶 🔨	
<b>•</b>	
	▶ 印刷可能領域
	🗸 確定 🛛 🗶 取消 🤦 🕼 7° (H)

■詳細項目説明

配置情報 図を表示する場所を指定します。詳細は、<u>装飾部品の配置</u>をご覧ください。

画像ファイル選択	・ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログが表示されます。
	目的の画像ファイルを選択してください。

・選択した画像のプレビューが、ボタンの右下に表示されます。

縦横比を固定	・この項目にチェックを付けることにより、画像の幅と高さの比を現在の比
	率で保つことができます。
	・幅を変更すると、比率にあわせて高さが自動的に変わります。
	・高さを変更した場合は、幅が自動的に変わります。
幅	・ドキュメントに表示する際の、画像の幅をミリメートルで指定します。

・ドキュメントに表示する際の、画像の幅をミリメートルで指定します。

高さ ・ドキュメントに表示する際の、画像の高さをミリメートルで指定します。

#### ・設定ダイアログのプレビューに、印刷可能領域の枠(赤)を表示する/し その他 印刷可能領域 ないを切り替えます。

・この枠より外側の文字や図は、現在設定されているプリンタでは印刷で きません。

・印刷可能領域の枠は、印刷されません。

## XML マッピング

### XMLマッピング 概要

XMLマッピングは、表示する項目名を定義したBOXに、実データ(マッピングデータ)の値を埋め込む 処理です。

#### ■使用するファイル

BOXに項目名を定義するために、マッピング辞書ファイルを使用します。 マッピング辞書ファイルとは…

定義されたBOXに実データを埋め込むには、マッピングデータが必要です。 マッピングデータとは…

#### ■概要



ドキュメント上のBOXに、マッピングを定義します。(辞書項目の配置)





別のマッピングデータを読み込むと、BOX内の表示が変わります。(マッピング)


『<u>XMLマッピング機能を使用する</u>』もご覧下さい。

■関連トピック

<u>マッピングデータを読み込む</u> BOXに辞書項目を配置 <u>テンプレートとは</u> <u>テンプレートを作成する</u> <u>テンプレートを利用する</u> <u>テンプレートファイルを開く</u> <u>テンプレートとして保存する</u> <u>テンプレートによるXMLマッピング</u> マッピングしたドキュメントを保存する

### XMLマッピング機能を使用する

XMLマッピングは、既存または新規作成のドキュメント上で実行することができます。

■使用方法(サンプル)

新規作成または既存のドキュメントを開きます。

<u>マッピング辞 書 ファイルを読 み込 み</u>ます。

<u>マッピングデータを読 み込 み</u>ます。

この時 点 では読 み込 みは必 須 ではありませんが、読 み込んでおくと項 目 の配 置 がわかりやすくなり ます。

辞書ツリーを操作し、マッピングする辞書項目のデータ型を確認します。

プレビュー上で、<u>BOXを追加</u>します。 上記 で確認したデータ型によって、追加するBOXのタイプが異なります。 バイナリ型の場合 :マッピングデータBOXを追加する その他の型

:テキストBOXを追 加 する

辞書項目を、 で追加したBOXに配置します。(<u>辞書項目の配置</u>)

マッピングデータを読み込んでいれば、マッピングが実施され、実際の値が表示されます。 (読み込んでいなければ、BOX内は空白です)



<u>XMLマッピングを使用したドキュメントを保存</u>することができます

■関連トピック

<u>XMLマッピング概要</u> XMLマッピングの修正 <u>テンプレートとは</u> マッピングデータとは

### XMLマッピングの修正

XMLマッピングによって表示されるデータ(テキスト,画像など)そのものを書き換えることはできません。 マッピングする項目,表示形式,元となるデータファイル 等は、下記の方法で修正することができま す。

#### ■別の項目をマッピングする(辞書項目の配置を上書き)

既に<u>辞書項目を配置</u>したBOXに対して、別の辞書項目を配置することができます。(配置の操作は 同じです)

この場合、後から配置した項目が有効になります。

辞書項目のデータ型とBOXタイプの組合せが正しくなければ配置できません。(<u>辞書項目のデー</u> <u>タ型</u>参照)

#### ■項目を追加する(辞書項目の追加配置)

既に<u>辞書項目を配置</u>したBOXに対して、別の<u>辞書項目を追加配置</u>することができます。 この場合、1つのBOX内に複数のデータがマッピングされます。 辞書項目のデータ型とBOXタイプの組合せが正しくなければ追加配置できません。(<u>辞書項目の</u> <u>データ型</u>参照)

■マッピングされたデータの前後に、任意のテキストを追加・修正する

データマッピング情報の表示形式欄を修正する

テキストBOXの編集機能を使用する

### ■マッピングの設定を修正する

<u>データマッピング情報を修正する</u>

#### ■他のマッピングデータと入れ替える

現在使用している<u>マッピングデータのプロパティでグループIDを確認</u>します。 現在使用している<u>マッピングデータを『データ』タブ内から削除</u>します。 マッピングデータを削除したくない場合は、<u>マッピングデータのプロパティでグループIDを別の番</u> <u>号に変更</u>することで、削除を省略することができます。 新たに使用する<u>マッピングデータを『データ』タブに読み込み</u>ます。 新たに読み込んだ<u>マッピングデータのグループIDを、 で確認したIDに修正更</u>します。

■関連トピック

<u>マッピングデータとは</u> <u>マッピング辞 書ファイルを読 み込 み</u>

<u>辞書項目のプロパティ</u>

# XMLマッピングを保存する

<u>XMLマッピング</u>を行っているドキュメントは、下記2種類の方法で保存することができます。

#### ■統合文書ファイルとして保存する

<u>名前を付けて保存</u>あるいは<u>上書き保存</u>を使用し、「ファイルの種類」で「統合文書ファイル(拡張子 \*.F9D)」を選択して保存します。

保存した統合文書ファイルの中には、マッピングデータは含まれますが、マッピング辞書ファイルは含まれません。

マッピングしたドキュメントを表示するだけであれば、マッピング辞書ファイルは必要ありません。

### ■テンプレートとして保存する

<u>名前を付けて保存</u>を使用し、「ファイルの種類」で「テンプレートファイル(\*.F9T)」を選択して保存し ます。

保存したテンプレートの中には、マッピングデータ/マッピング辞書のどちらも含まれません。必要な ときに、再度読み込みを行う必要があります。 ■関連トピック

<u>テンプレートとは</u>

<u>マッピングデータを読 み込 む</u>

<u>マッピング辞書ファイルを読み込む</u>

### マッピング辞書ファイルとは

<u>XMLマッピング</u>及び<u>マッピングデータ</u>と密接に関係するファイルです。

·マッピングデータの構成 (XML 書 式) が記 述されています。

・マッピングデータの構成が異なれば、それに対応したマッピング辞書ファイルが必要になります。

・XMLマッピングの準備として、BOXに対してマッピング項目を定義(<u>辞書項目を配置</u>)する際に使用します。

・当社製品が出力するマッピングデータに対しては、データの種類に対応するマッピング辞書ファイル
 (XML タグ辞書ファイル)が提供されます。

### ■マッピング辞書ファイルの種類

マッピング辞書ファイルとして、次の3種類のファイルを読み込むことができます。 XMLタグ辞書ファイル(\*.F9I) 調表出力ライブラリ 名称定義ファイル(\*.BTDN) 調表出力ライブラリ データ定義ファイル(\*.BTDT)

### ■マッピング辞書ファイル操作

マッピング辞書ファイルを読み込む <u>辞書ツリーの操作</u> 辞書項目のプロパティ

## マッピング辞書ファイル読み込み(マッピング)

<u>XMLマッピング</u>で使用する<u>マッピング辞書ファイル</u>を、<u>辞書フレーム</u>に読み込むと、辞書ツリーが表示されます。

メイン画面に辞書フレームが表示されていない場合は、 辞書フレーム表示をご覧ください。

■操作

辞書フレームのディコンをクリックします。



### マッピング辞書ファイルを選択し、[開く]ボタンをクリックします。

77	rイルを開く					? ×
	ファイルの場所①	🔁 テストデータ		• +	🗈 💣 🗉	
	<mark>逐)</mark> 雇歴	<ul> <li>BOX BTDT</li> <li>Boxカルバート辞書</li> </ul>	₿ t9i			
I	ごろ デスクトップ					
I	rí ドキュメント					
I	ער באר אין גער אין גער גער אין גער אין גער גער אין גער אין גער					
I	62	J				
н	マイ ネットワーク	ファイル名(10):	Boxカルバート辞礼	\$.f9i	•	- 開K (Q)
l		ファイルの種類(①:	XMLタグ辞書ファイ	(JL (*. F9D)	•	キャンセル

### 辞書ツリーが表示されます。



### ■関連トピック

<u>辞書項目のプロパティ</u>

辞書ツリーの操作

### 辞書項目のデータ型

辞書ツリーにおいて、辞書項目のデータ型を確認することができます。

### ■データ型

データ型は、辞書ツリーの項目名の先頭に表示されるアルファベットで判別できます。

- **B** バイナリ型 (Stream)
- T 文字列型 (String)
- F 実数型 (Double)
- N 整数型 (Integer)

└□は、項目のグループを表しています。

#### ■データ型とXMLマッピングのBOXタイプ

・データ型によって、XMLマッピングで項目を配置するBOXのタイプが異なります。
 バイナリ型の場合 :マッピング画像BOX
 その他の型 :テキストBOX
 ・バイナリ型の項目をテキストBOXに配置することはできません。

・同様に、文字列型 / 実数型 / 整数型などの項目をマッピング画像BOXに配置することはできません。

■関連トピック

辞書ツリーの操作

<u>辞書項目のプロパティ</u>

<u>XMLマッピング</u>

# 辞書項目のプロパティ

辞書ッリーにおいて、辞書項目のプロパティを確認することができます。

■操作

辞書項目を選択し、プロパティアイコン(下図赤丸)をクリックします。



プロパティダイアログが表示されます。

プロパティ項目(項目欄)をクリックすると、右側に項目の内容(値)が表示されます。

夕	グ項目のプロハ	१7-		×
	T 構造形式	5		
	XML名称:	Data100		
	パス:	/UCCS_BTDT/	Product33/Section1/Data1	00
	· 言筆8日			
	項目:		値:	
	見日月   毎日		文字列型(String)	<u> </u>
		¥		
	+12			
			1	<b>*</b>
				閉じる(©)

### ■詳細項目説明

- **XML 名称** 選択した項目の XML 名(=マッピングデータ内の XML タグ名)が表示されます。
- **パス** 上記 XML 名称へのフルパス(=マッピングデータ内の XML パス)が表示されます。
- **項目** 辞書項目のプロパティ項目の一覧です。
  - 説明・選択した辞書項目の内容説明です。
  - 種別・・辞書項目を選択している場合は「値」または「属性」と表示されます。
    - ・辞書項目の上位にあたるグループ項目を選択している場合は「グループ」と表示 されます。

- データ型 選択した辞書項目の、実データ(<u>マッピングデータ</u>におけるデータ型です。
  - N 整数型(Integer)
  - F 実数型(Double)
  - T 文字列型(String)
  - L 論理型(Boolean)
  - E 列挙型(Enum)
  - S 集合型(Set Of Enum)
  - B バイナリ型(Stream)
    - 尚、N F T L には右側に数字が入るものがあります。
  - これらは配列データであることを示します。
    - 例)F1 実数型1次元配列
      - N2 整数型 2 次元配列

<sup>※「</sup>属性」とは XML タグの属性として、「値」とは要素として設定されているものです。

データ型を囲む線は、種別が「値」のものは緑色、「属性」のものは紫色で表示されます。

単位 ・本プロダクトでは使用しておりません。

値 項目で選択したプロパティの値が表示されます。

■関連トピック

辞書ツリーの操作

辞書項目のデータ型

<u>XMLタグ辞書ファイルの作成</u>

### 辞書項目を配置(マッピング)

辞書ッリーの項目をプレビューのBOXに配置することで、XMLマッピングを可能にします。

配置先のBOXは、テキストBOXまたはマッピング画像BOX を使用します。

■操作

マッピングする辞書項目のデータ型に合った<u>BOXを追加</u>します。(辞書項目のデータ型を参照)

辞書ツリーから対象の辞書項目をドラッグし、BOX内にドロップします。 マウスカーソルの形が矢印にならない場所にはドロップできません。 表のセルに配置する場合、表を選択した状態で配置したいセルの位置にドロップします。(表エ ディタは起動しません)



<u>データマッピング情報ダイアログが表示されます。必要に応じて、情報を設定します。</u>

[確定]をクリックすると、辞書項目の配置が完了します。

<u>マッピングデータを読み込むと、BOX内に値(または画像)が表示されます。</u>

■関連トピック

辞書項目を追加配置

辞書ツリーの操作

データマッピング情報修正

マッピングデータのプロパティ(グループID修正)

<u>表BOXに対する一括マッピング</u>

# 辞書項目を追加配置(マッピング)

既に辞書項目を配置済みのテキストBOXに、別の辞書項目を追加配置することができます。

マッピング画像BOXは追加配置できません。

### ■操作

辞書ツリーから追加する辞書項目をドラッグし、Ctrlキーを押しながらBOX内にドロップします。 ドロップする際、Ctrlキーを押すと、マウスカーソル横の項目名に+マークが表示されます。(項目 を追加することを表しています)



<u>データマッピング情報ダイアログが表示されます。必要に応じて、情報を設定します。</u>

[確定]をクリックすると、辞書項目の追加配置が完了します。

■関連トピック

<u>辞書項目を配置(マッピング)</u> <u>辞書ツリーの操作</u> <u>データマッピング情報を修正</u> <u>マッピングデータのプロパティ(グループID修正)</u>

マッピングデータ

■マッピングデータとは

XMLマッピングで使用するデータファイルです。

当社製品が出力するマッピングデータには、計算条件·計算結果などの実データが書き込まれています。

マッピングデータは、<u>アウトラインフレームの『マッピングデータ』タブ</u>に読み込みます。



■マッピングデータの種類

・調表出力ライブラリ データ定義ファイル(拡張子:\*.BTDT)
 ・UC-1データファイルXML形式(拡張子:\*.F7?, \*.F8?, \*.F9?)

### ■マッピングデータ操作

<u>マッピングデータ読み込み・追加</u> <u>マッピングデータ削除</u> マッピングデータのグループIDを変更する <u>マッピングデータの表示名を変更する</u>

■関連トピック

<u>XMLマッピング概要</u> <u>マッピング辞書ファイルとは</u> テンプレートとは

# マッピングデータ追加

<u>XMLマッピング</u>で使用するマッピングデータは、次の形式のファイルを読み込むことができます。

調表出力ライブラリデータ定義ファイル(拡張子:\*.BTDT)

UC-1データファイルXML形式(拡張子:\*.F7?, \*.F8?, \*.F9?)

- ·読み込みは<u>アウトラインフレームの『マッピングデータ』タブ</u>で行います。
- ·複数のマッピングデータを読み込むことが可能です。
- ・読み込んだマッピングデータには、グループIDが割り当てられます。グループIDは、<u>ドキュメントに配置された可変項目</u>とマッピングデータを結び付けるキーになります。
- ·グループIDの確認および変更は、<u>マッピングデータのプロパティ</u>を使用します。

### ■操作

<u>『マッピングデータ』タブ</u>内で右クリックし、ポップアップメニューの[データ追加]を選択します。



マッピングデータファイルを選択します。

ファイルを開く				? X
ファイルの場所の:	ትትኋメント		- 🖬 🖆 💽	
夏歴 デスクトップ マイ ドキュメント マイ ニンピュータ	<ul> <li>■BOXカルバート</li> <li>■ 禄卿</li> <li>上部工</li> <li>● タイブ1計算結果</li> </ul>	f9d		
マイ ネットワーク マイ ネットワーク	 ファイル名心: ファイルの種類①:	UC-1データファイル XML形式 UC-1データファイル XML形式 UC-1テータファイル XML形式 計表出力ライブラリテータ定義	▼ (* F82* F72* F92) ▼ * F82* F72* F92) 7×1/1 (* BTDT)	間((Q) キャンセル
製 品 名: □				
製品バーデョン: 0.	00.00.00			
ファイルバージョン: 0.	00.00.00			
作成日:20	105/01/20			
会 社 名:				
部署名:				
作成者名:				
コメント:				
-				

マッピングデータが読る	み込まれます
マッヒンクテータか読る 1:タイプ1計算 結果.tdt 2:タイプ2計算 結果.tdt	サンビー サムネイル マッピングデータまれ

上記の操作以外に、エクスプローラー等からマッピングデータファイルをドラッグし、データ画面へド ロップして読み込むことも可能です。

### ■関連トピック

<u>マッピングデータ削除</u> <u>マッピングデータのプロパティ</u> マッピングデータの抽出

マッピングデータ削除

<u>ペマッピングデータ』タブ</u>に読み込まれているマッピングデータを削除します。

### ■操作

<sup>®</sup>マッピングデータ』タブ内で、削除するマッピングデータのアイコンを右クリックし、ポップアップメニュ ーで[データ削除]を選択します。

		長
1:タイプ 結果	データ追加( <u>A</u> ) データ削除( <u>D</u> )	サムネ
	プロパティ( <u>P</u> )	1
		マッ
		レジグ
		データ
		ŕ

■関連トピック

<u>マッピングデータ追加</u> <u>マッピングデータのプロパティ</u> マッピングデータの抽出

# マッピングデータのプロパティ

<u>『マッピングデータ』タブ</u>に読み込まれたマッピングデータには、グループIDおよびデータ名称が設定されます。

これらの設定は、プロパティダイアログを使用し、任意の値に変更することができます。

■操作

『マッピングデータ』タブで、プロパティを変更するデータアイコンを右クリックし、ポップアップメニューの[プロパティ]を選択します。



プロパティダイアログが表 示されます。 設 定 を変 更 する場 合 は、値 を書き換 えた後、[確 定]ボタンをクリックします。

マッピングデータ	のプロパティ		×
グループID	1		
データ名称	タイプ1計算	算結果.f9d	
	🗸 確定	🗙 取消	<b>?</b> ヘルプ( <u>H</u> )

■詳細項目説明

**グループ ID** マッピングデータの読み込み時に割り当てられた番号です。

重複しなければ任意の番号に変更することができます。

XMLマッピングにおける <u>辞書項目の配置</u>で指定するグループIDは、この値を指しま す。

**データ名称** データ画面に表示するデータ名です。 デフォルトでは、マッピングデータのファイル名がセットされ、任意の名称に変更する ことができます。

■関連トピック

<u>マッピングデータ追加</u>

<u>マッピングデータ削除</u>

<u>マッピングデータの抽出</u>

# マッピングデータの抽出

XMLマッピング機能を用いて作成された統合文書ファイル(拡張子\*.F9D)の中には、マッピングの対象となったデータが、ほぼオリジナルの状態で保存されています。

このデータのみを、データファイルとして抽出することができます。



■注意

『調 表 出 力 ライブラリ データ定 義 ファイル (拡 張 子 ∶\*.BTDT)』は当 機 能 によって抽 出 することはでき ません。

### ■操作

### ドラッグ&ドロップで抽出する

"マッピングデータ』画面を表示し、抽出するファイルを選択(複数可)します。 エクスプローラなどで表示しているフォルダにドラッグ&ドロップします。 フォルダ内にデータファイルが作成されます。

### ポップアップメニューを使用して抽出する

『マッピングデータ』画面を表示し、抽出するファイルを1つ選択します。 右クリックし、ポップアップメニューの[データ保存]を選択します。 保存先指定ダイアログで、保存先フォルダ及びファイル名を指定します。

■関連トピック

<u>マッピングデータとは</u>

# マッピングデータグループIDの変更

この設定では、選択中のセルが<u>マッピングされたデータ</u>がある場合、そのグループIDを変更する事ができます。

マッピングデータグループIDの変更	×
グループロ 1 🛫	
○ / 線定 》 × 取消 ? へは	)*( <u>H</u> )

■関連トピック

<u>XMLマッピング概 要</u>

|--|

<u>表BOXに対する一括マッピング</u>

# データマッピング情報

[データマッピング情報]ダイアログは、BOXに対してXMLマッピングの設定を行うダイアログです。 <u>辞書項目の配置</u>あるいは<u>データマッピング情報の修正</u>時に表示されます。

■『マッピングデータ』タブ

5	データマッピング情報	fi	X
	マッピングデー	タ XML検索の詳細	
	データ名称 XML名称	総延長 Data600	
	バス	/Project/Products/UCCS_BTDT/Product33/Section1/Data6	
	データ型	<b>実数型</b> 配列インデックス1 0 配列インデックス2 0	
	表示形式 グループID	%f	
		確定 工業 取消 ? ヘルプ(Ⴞ)	

### 詳細項目説明

データ名称 マッピングする項目の日本語名(=辞書ファイル内での項目名)が表示されます。

XML 名称 マッピングする項目の正式名(=マッピングデータ内の XML タグ名)が表示されます。

パス 上記 XML 名称へのフルパス(=マッピングデータ内の XML パス)が表示されます。

データ型 マッピングする項目のデータ型が表示されます。 データ型が配列の場合、参照要素の1次インデックスを指定します。 配列インデックス1 データ型が配列の場合、参照要素の2次インデックスを指定します。 配列インデックス2 表示形式 プレビューに表示する際の形式を指定します。 ・項目の値を表す記号と、その前後に表示するテキストを組み合わせて形式を指定します。 ・項目の値を表す記号は、データ型によって異なります。 整数型 %d 文字列型 %s バイナリ型 実数型 %f 表示形式の設定はできません <例> 表示形式の設定 『約%fkg』 プレビューの実際の表示 『約 5.8kg』 グループ ID 使用するマッピングデータ(『マッピングデータ』タブ内)のグループIDを指定します。

(<u>マッピングデータのグループIDを修正・確認するには..</u>)

■『XML検索の詳細』タブ

データマッピング情報	X
マッピングデータ XML検索の詳細	
データバス	<ul> <li>〈BOXカルバートの設計計算〉のデータバス検索方法</li> <li>⑦ データ順 現項目中の 1 番目に見つかったタグ要素を使用する</li> <li>⑦ 据性一致</li> <li>親項目中の下記属性値と一致するタグ要素を使用する 属性名</li> <li>属性値</li> </ul>
(*) - 540 m (* Amil-Antr	
	確定 X 取消 ? ヘルプ(出)

詳細項目説明

データパス	『マッピングデータ』のパスを階層ごとに表示しています。
	ここで選択した項目の検索方法を、ダイアログの右側で指定します。
データ名称	上記データパス欄を、日本語名称で表示します。
XML 名称	上記データパス欄を、XML 名称で表示します。
データパス検索方法	データパス欄で選択している項目を、マッピングデータ内で検索する際の検索方法 を指定します。
データ順	同名の項目のうち、ここで指定した出現順位の項目を検索し、使用する。(通常は1)
属性一致	同名の項目のうち、次の欄で指定する属性名と値を持つ項目を検索し、使用する。
	・属性名と属性値はペアで指定します。
	・条件の追加は、[追加]をクリックし、属性名と値を指定します。
	·条件の削除は、不要な属性名(または属性値)を選択し、[削除]ボタンをクリックします。

·条件の修正は、対象の属性名(または属性値)を選択し、[編集]ボタンをクリックします。ダイアログが表示されるので、内容を修正します。

■関連トピック

<u>辞書項目のプロパティ</u> マッピングデータのプロパティ

# データマッピング情報を修正する

辞書項目を配置したBOX(以下マッピングBOXと表記)を選択し、マッピングの設定を修正します。

1つのBOXに<u>複数の辞書項目を配置</u>している場合は、ダイアログの「データ名称一覧」で項目名を切り替えます。

データマッピング情報		×
データ名称一覧	マッピングデー	タ XML検索の詳細
基礎工:単位重量 総延長	データ名称 XML名称 バス	基礎工:単位重量 Data1300 /Project/Products/UCCS_BTDT/Product33/Section1/Data1300
	データ型	実数型 配列インデックス1 0 配列インデックス2 0
	表示形式 グループID	単位重量 = %f (kg)
 ※対象BOXにマッピング中 の情報を、先頭から順に 表示しています。		
		🖌 確定 🛛 🗙 取消 🍼 ? ヘルプ(円)

■操作

プレビュー上のマッピング BOX

プレビュー上で、マッピング情報を確認・修正したいBOXを選択し、本機能を利用することができま す。(操作方法は"<u>BOXのマッピング情報</u>"を参照)

BOXのデータマッピング情報ダイアログが表示されますので、設定を確認・修正します。(設定項目の詳細は<u>データマッピング情報ダイアログ</u>を参照)

表のセル内のマッピング BOX

表 BOXを選 択 状 態 にします。

**表エディタは起動せず**、対象のマッピングBOX上で右クリックし、プルダウンメニューの[マッピング 情報]を選択します。

ダイアログが表示されますので、設定を修正します。 (設定項目の詳細は<u>データマッピング情報ダイアログ</u>を参照)

■関 連トピック

XMLマッピングとは

# 表BOXに対する一括マッピング

XMLタグ辞書から下層項目を持つ項目をドラッグし、表BOXに対してドロップすると、下層項目の一括マッピングが可能です。

注)既に入力済みの表BOXに対して下層項目の一括マッピングを行うと、既存情報を全てクリアし、マッピングされた内容で新しく表が形成されます。

■ 一括マッピング操作中



設定方法は、<u>下層データの一括マッピングダイアログ</u>をご覧ください。

下層データの一括マッピング設定はマッピング動作時だけに使用する画面です。同設 定の確定後の修正は行えません。

### ■ – 括マッピング操作完了



ー度確定してデータをマッピングした表BOXの作成が完了した後は、表BOXエディタにて 編集を行ってください。

### ■自動でセルが繰り返される表BOX

マッピングする項目がデータ側に複数存在していた場合、表BOXは自動でマッピングデ ータをシフトしながらセルを繰り返し表示します。

現在は表BOXのセルの繰り返し方向が縦方向にしか対応していない為、下層データの一 括マッピング設定画面で [マッピングの展開方向]を"列方向"とした場合のみ有効とな ります。

項目がデータ側に複数存在するパターンとしては、Array型のデータ項目だった場合、 クラス単位で複数個データが用意されている場合が考えられます。

その際プレビュー上では、通常モード(<u>テンプレートモード</u>0FF状態)での表示では繰 り返しが適応された表示、テンプレートモードでは基本部分のみ(繰り返しが行われてい) ない状態)の表示となります。



【通常モード】

モード(通常/テンプレート)によって表BOXの高さが変わりページレイアウトが異な ってきます。

尚、表BOXの編集では基本部分のみが対象となります。

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
(2) 表:	ビディタ				. 🗆 🗙		
<u>,                                    </u>	<u> </u>	<u></u>	🖳 🕅 MS	8月6月	• B / U S		
表	~ <i>~~951</i>	フッタ					
Þ	ତ 🛱 🚽	<u>ک</u> 🛱 🖏 🚭 🔄	🖗 📖 🎫 🖽	<b>₽</b> ₽ 8*	aal ala ana 🛛 🥵		
άh.	C	25	50	75	100		
		A	8				
	▶ 1	区間始端(基部から)	帯鉄筋高さ間隔				
	2	3.822	\$35				
-				,			
25							
-							

テンプレートモードでの編集画面となっています。

繰り返しが適応されている表BOXは、<u>表BOXエディタ</u>で<u>[タイトル行とする]の設定</u>が行われていない行全てを繰り返しの対象とします。

通常の単体マッピングでもArray型項目を表に対してマッピングすると、複数データ存在時には繰り返しが適応されます。

繰り返しが適応されている表BOXに対して全く別のデータをマッピングすると繰り返 しの適応は解除されます。

# 下層データの一括マッピングダイアログ

一括マッピングが完了すると、以下のダイアログが表示されます。

ロデータの ドロップデ データ名	ー語マッピング ドーク情報 称 はり基本形状				<b></b> #33
172	/Project/Products/Pl ロ データ名称で表日	8Pier/InputDat 0Xのヘッダを作	a/Shape/ShapeBeam/In F成する	itialBeam データ詳細設定	×取消
表示項目 HB HBt BBT BBT BBT	の違択(リスト上部の項目 対象リスト		ビング)	展開する方向 ⑦方向 ⑦方向 ⑦方向 ⑦方向	
	下層項目の詳細設定	R	項目名で固定セル作成		

■ドロップデータ情報

XMLタグ辞書からドラッグしてきた項目に関する情報(データ名称・パス)が表示されます。

この項目の下層項目を表BOXに対して一括マッピングします。

《データ名称で表BOXのヘッダを作成する》

チェックを付けると、ドラッグしてきた項目のデータ名称で、<u>表BOXのヘッダ</u>を作成しま す。

l.	はの基本形式 🗕 一へ ッダ						
	HB	HBt	BBL	BBT	BSTH		
	1.111	\$.000	1.001	8.028	1.111		

《データ詳細設定》

ドラッグしてきた項目に関する<u>詳細設定</u>が開きます。 ここで設定したグループIDは下層項目の詳細設定にも反映されます。(逆に下層項目の詳 細設定からはグループIDの変更ができません)

### ■表示項目の選択

ドラッグしてきた項目の下層項目の一覧が対象リストに表示されます。 但し、下一層のみが対象となりますので、それより深い階層は無視されます。 マッピングの対象から外したい項目は、対象外リストへ移動してください。 対象リスト上部の項目から順にマッピングされるので、マッピング位置を考慮しながら 対象リストの項目順を調整してください。

《アイコンボタンの説明》

対象リストの選択項目を1つ上に移動します。(項目の複数選択時は無効) 対象リストの選択項目を対象外リストへ移動します。 対象外リストの選択項目を対象リストへ移動します。 対象リストの選択項目を1つ下に移動します。(項目の複数選択時は無効)

《項目名で固定セル作成》 チェックを付けると、対象リストにある項目名をセットしたセルも同時に作成します。

[展開する方向]が列方向の場合は1行目にそれらのセルが入ります。行方向の場合は1 列目にそれらのセルが入ります。

【項目名で固定セルを作成した場合】

HB	HBt	BBL	BBT	BBTH
1.111	1.00	1.111	1.111	2.111

【項目名で固定セルを作成しない場合】

STORE STORE RESULT STORE STORE

《下層項目の詳細設定》 対象リストにある項目の詳細設定が開きます。

グループIDは[ドロップデータ情報]のデータ詳細設定で上位の項目が設定している値と 同じものを使いますので、ここでは変更できません。

またXML検索の詳細設定では上位パスの設定を変更する事はできません。

設定の方法は、"<u>データマッピング情報</u>"をご覧下さい。

### ■展開する方向

下層データを表BOXの列・行のどちらに展開するのかを設定します。

列方向に展開する場合、マッピングする項目がデータ側に複数存在していると表BOXは自動でマッピングデータをシフトしながらセルを繰り返し表示する仕様となります。

【列方向で展開した場合】

HB	HBt	BBL	BBT	BBTH
1.001	1.011	1.111	1.111	2.223

【行方向で展開した場合】

HB	1.101
HBt	1.001
BBL	1.001
BBT	1.001
BBTH	11000

# テンプレート

テンプレート

本プロダクトを当社製品の出力機能として使用する場合、出力データを規定の形式のドキュメントとして得ることができます。得られたドキュメントに修正を加えることも可能です。

本 プロダクトでは、上記以外に『ユーザ独自のドキュメントの中に、出力データの値を埋め込む』という 方法でドキュメントを作成することができます。

テンプレートとは、このような<sup>®</sup>出力データを埋め込むBOX(下図網かけ部)を内包した、ドキュメントの雛形」のことです。

・出力データを埋め込むBOXに、埋め込む項目名を定義するには、出力データに対応したマッピング辞書ファイルが必要になります。(マッピング辞書ファイルとは…)
 ・実際に出力データ(=マッピングデータ)の値を埋め込むのは、XMLマッピング機能によります。

 $(\underline{XML} = \underline{V} = \underline{V}$ 



マッピングデータを入れ替えるだけで、異なる値を埋め込むことができます。 テンプレートの活用により、ユーザ独自の定型ドキュメントを効率良く作成することができます。

### ■テンプレートの構成

可変項目	計算条件や結果の値など、マッピングデータの値を埋め込むBOXの総称です。(上図テンプ レート内の、網掛けBOX) マッピングデータを入れ替えることにより、BOX内の値が変わります。 マッピングデータを読み込んでいない場合、BOX内は空白です。 テキストBOXまたはマッピング画像BOXに <u>辞書項目の配置</u> を行うことにより、可変項目になり ます。
固定情報	可変項目を除いた、ドキュメント構成要素の総称。 常に同じ内容を表示する部分(上図テンプレート内のテキスト、見出し、表の枠など)や、用

常に同し内容を表示する部分(上図テンフレート内のテキスト、見出し、表の枠など)や、用 紙設定(サイズ、向き)など。操作は通常のドキュメントと同様です。(<u>章の作成</u>,<u>BOXの追加</u>, <u>装飾部品の作成\_</u>など)

### ■関連トピック

- <u>テンプレートを作成する</u>
- テンプレートを利用する
- テンプレートファイルを開く
- テンプレートとして保存する
- <u>マッピングデータを読 み込 む</u>
- <u>マッピング辞 書ファイルを読み込む</u>
- <u>可変項目を作成する(辞書書項目を配置)</u>

# テンプレートを作成する

<u>テンプレート</u>は、既存の統合文書ファイルを加工する、または新規作成することができます。

### ■作成方法

新規作成または既存のドキュメントを開きます。

<u>マッピング辞書ファイルを読み込みます(下図右フレーム)</u>

<u>マッピングデータの読み込み(</u>下図左フレーム)は、この時点では必須ではありませんが、読み 込んでおくと での可変項目作成がわかりやすくなります。

ドキュメントを作成します。

- ・定型の部分(見出し、定型の本文、表など)は、通常のドキュメントと同様の方法で作成します。
   ・データをマッピングする部分は、マッピング用のBOXを作成し、辞書項目を配置します。
- ·マッピングデータが読み込まれていると、可変項目の作成時にマッピングが実施され、実際の値が表示されます。

(読み込んでいなければ、BOX内は空白です)

作成したドキュメントを<u>テンプレートとして保存</u>します

・マッピングデータおよび辞書ファイルは一時的に読み込んだだけであり、テンプレートの一部として保存されることはありません。テンプレートの修正などで再び必要になった場合は、個別に読み込みます。

·可変項目のBOXは空白の状態で保存されます。

■関連トピック

<u>テンプレートとは</u>

テンプレートを利用する

XMLマッピングとは

### テンプレートを利用する

あらかじめ作成したテンプレートと、マッピングデータを組み合わせて、定型ドキュメントを効率よく作成 することができます。(<u>テンプレートとは</u>)

### ■操作方法

テンプレートファイルを開きます

任意のマッピングデータを読み込みます。

テンプレート作 成 時 の「マッピング辞 書 ファイル」と対 応 したマッピングデータでなければ、正 しく マッピングされません。

テンプレート内の可変項目に値や画像が表示され、ドキュメントとして完成した状態になります。

統合文書ファイルとして保存するあるいは、印刷や他形式ファイルへの出力等を行ってください。

■関 連トピック

<u>テンプレートを作 成する</u>

<u>テンプレートとして保存する</u>

XMLマッピングとは

<u>マッピングデータを読み込む</u>

マッピング辞書ファイルを読み込む

# テンプレートを開く

テンプレートファイル(拡張子\*.F9T)を開くには、<u>[ファイルを開く]</u>を使用し、**ファイルの種類**で「テンプレートファイル(\*.F9T)」を選択します。

### テンプレートを保存

テンプレートとして保存するには、<u>名前をつけて保存</u>を使用し、保存ダイアログの「ファイルの種類」で 「テンプレートファイル(\*.F9T)」を選択します。

既存のテンプレートファイルを上書きする場合は、上書き保存を使用します。

■注意

・XML マッピングで使用したマッピングデータ・マッピング辞書ファイルは、作業時に一時的に読み込ん だだけであり、テンプレートの一部として保存されることはありません。テンプレートの修正などで必要に なった場合は、再び手動で読み込みます。

·可変項目の BOX は空白の状態で保存されます。

■関連トピック

<u>XMLマッピング概要</u> <u>テンプレートとは</u> <u>テンプレートを作成する</u>

# 表示操作

### プレビューの移動・スクロール

プレビューは、ページ単位で移動または任意にスクロールすることができます。

■ページ単位で移動する

#### ページ数を指定して移動

<u>ツールバーの表示 頁ボックス</u>に、移動先のページ数を入力(または上下ボタンをクリック)すると、プレビューが指定ページへ移動します。

#### 目 次 ツリーまたはページサムネイルによる移動

<u>目 次 ツリーの見 出しをクリック</u>すると、プレビューは当 該 見 出しページに移 動します。

またページサムネイルでも同様に、<u>サムネイルをクリックするとプレビューが移動</u>します。

### メニュー、アイコン、キーボードによる移動

移動先	メニューを使う	アイコンを使う	キーボードを使う
次のページへ	<u>[表示] [次ページ]</u>		[PageDown]
前のページへ	<u> [表示] [前ページ]</u>	•	[PageUp]
最終ページへ	<u> [表示] [最終ページ]</u>	M	
先頭ページへ	<u> [表示] [先頭ページ]</u>	K	

お使いのキーボードによっては、利用できない場合があります。

### ■任意にスクロールする

#### マウスに合わせて移動する

マウスが動いた分だけプレビューの表示を動かすことができます。少しだけ表示をずらしたい場合に 便利です。 ま二段動工 パケゴ歌/ださい

<u>表示移動モード</u>をご覧ください。

### スクロールバーで移動する

プレビューの右横にあるスクロールバーのツマミを上下すると、ツマミの移動にあわせてプレビューも移動します。

### プレビューの表示拡大・縮小

プレビューの表示を拡大縮小する方法は5種類あります。

#### ■画面をクリックして拡大する

<u>表示拡大モード</u>をご覧ください。

### ■表示倍率を指定する(縮小も可)

ッールバーの表示倍率設定

【使い方】

· 直 接 数 値 を入 力 すると 20%~1000% の間 で、任 意 の表 示 倍 率 にすることができます。

・ ボタンをクリックすると、100% 125% 150% 200% 400% 600% 800% 1000% の順で拡 大します。

・ ボタンをクリックすると、100% 75% 50% 25% 20% の順で縮小します。

### ■実際の大きさと同じにする

実際の大きさをご覧ください。

■ページ全体が画面に収まるように表示する

全体を表示をご覧ください。

■ページの幅がちょうど画面に収まるように表示する

<u>幅に合わせる</u>をご覧ください。

# プレビューの表示属性

プレビュー上部のボタンにて、プレビューの表示属性を変更することが可能です。

尚、これらのボタン類はBOXが選択されている場合、<u>BOXの書式変更用のツールバー</u>が表示されるため、表示されなくなります。

再び、プレビューの表示属性ボタン表示する場合は、BOXの選択状態を解除しておく必要があります。

🤹 F8 DocServ [Box]
ファイル(E) 編集(E) 表示(Y) 設定( <u>O</u> ) 電子納品( <u>C</u> ) ヘルプ( <u>H</u> )
🖙 🖬 🥌 📸 🚮   🗠 🗠 👗 🖻 🖻 🖄 🙀 🎦 🔖 🛤 🏥   🚺 100 🖯   🚺 🕂 🖌 🖌
<ul> <li>■ 1.1 設計条件</li> <li>■ 1.1.1 砂計条件</li> <li>■ 1.1.2 材料の単(</li> <li>■ 1.1.2 材料の単(</li> <li>■ 1.1.3 土圧係数</li> <li>■ 1.1.4 水位</li> <li>■ 1.1.5 路面上載f</li> <li>■ 1.1.6 頂版に作作</li> <li>■ 1.1.8 鉄筋かぶい</li> <li>■ 1.1.8 鉄筋かぶい</li> <li>■ 1.1.9 活荷重</li> </ul>

### ■補助マーカー

配置されたBOXの表示属性を表すマークで、ページの左余白に表示されます。 尚、補助マーカーは、印刷・ファイル出力の対象とはなりません。 プレビューにのみ表示されるマーカ ーです。

< 例 >

マーカー	内容
•	このBOXは「常にページの先頭に配置する」という設定になっている。
	このBOXは「常にページの先頭に配置する」という設定になっているが 現在、その設定は全て無効になっている。
	このBOXは「本文のみに表示」と設定された見出しBOXである。

ページ先頭に配置を無効とするには、<u>その他の設定</u>の"トップページ属性を無視する"として下さい。

#### ■補助マーカー表示切替

補助マーカーの表示を切り替えるメニューは、プレビューの上に表示されます。 (プレビューでBOXが選択されている場合は、表示されません)

補助マーカー表示(ボタンが押された状態)

•	1.2 7	苛重		
	荷重	の組織	≙ゼ	
	(1)列	E荷重		
		case	荷重名称	
		1		

補助マーカー非表示(ボタンが押されていない状態)



■テンプレートモード

表示中のドキュメントが、<u>テンプレートとXMLマッピング機能</u>にてマッピングデータを持っているBOXが 表示されている場合、有効に機能します。 通常モードの場合、<u>配置された辞書項目よりマッピングデータ</u>を取得し表示されます。 テンプレートモードの場合、書式文字で表示されます。 通常モードでの表示(ボタンが押されていない状態)

[形状(基本	)]	<b>_</b>
[はりヲ	杉状タイプ]:はり式(矩形)	
[H <sub>8</sub> ]	2.000 (m)	
[H <sub>₽+</sub> ]	1.000 (m)	
[B <sub>RC</sub> ]	1.700 (m)	
[B <sub>87</sub> ]	11.000 (m)	
[Bent]	2.300 (m)	

\_\_\_\_<u>マッピングデータ</u>がない もしくは、<u>マッピングデータ</u>中に対象 データがない場合は表示されません。

テンプレートモードでの表示(ボタンが押された状態)

[形状(基本	)]	
[はり用	髟状タイプ]: *****	
[H <sub>8</sub> ]	<b>###.###</b> (m)	
[H <sub>₽ŧ</sub> ]	<b>###.###</b> (m)	
[B <sub>R.</sub> ]	<b>###.###</b> (m)	
[B <sub>87</sub> ]	(m)	
[Bent]	<b>III.III</b> (m)	

■マッピングデータ表示方法

ドキュメントが表示辞書を保持していた場合、有効に機能します。 表示辞書とは、<u>マッピングデータ</u>から参照したデータを、ドキュメント上意味のある文字列に置き換え るための辞書です。

現在は表示辞書の提供はありません。(今後予定)

テンプレートモードで表示されている場合は、本機能は無効となります。

データ上の表記を優先して表示(ボタンが押されていない状態)

[準拠基準]:	
[既設検討]:dsReinGreen	
[RC巻立て、鋼板併用RC巻立て、鋼板巻立て補強]	
: dsReinGreen	
[炭素繊維巻立て補強]	
:dsJH	
[アラミド繊維巻立て補強]	
:dsJH	
[設計対象]:dmNow	
[基礎形式]:tfDirect	

### 通常モードでの表示(ボタンが押されていない状態)



# 目次ツリーを表示する

目次ッリー画面には、編集中のドキュメントの見出しがッリー形式で表示されます。 詳細は、『<u>目次タブ</u>』をご覧ください。

### ■関連トピック

<u>目次ツリーの展開と縮小</u> <u>目次ツリーの編集モード</u>

### 目次ツリーの展開と縮小

<u>目次ッリーの操作は、アウトラインフレーム上で行います。</u>

### ■すべての階層を展開する

項目の展開(下図)のアイコンをクリックすると、目次がすべて展開されます。



### ■すべての階層を縮小する

項目の縮小(下図)のアイコンをクリックすると、目次がすべて縮小されます。



### ■任意の階層を展開する

見出しの先頭の+アイコンをクリックすると、その見出しの下位見出しが展開されます。



### ■任意の階層を省略する

見出しの先頭の - アイコンをクリックすると、その見出しの下位見出しが省略されます。



■関連トピック

目次ツリーの編集モード

# 全ページを一覧表示する

<u>サムネイル</u>画面は、現在開いているドキュメントの全てのページをサムネイル形式で一覧表示します。

■関連トピック サムネイルの拡大 · 縮小

アウトラインフレーム表示

# サムネイルの拡大・縮小

サムネイル画面に表示されるサムネイルの大きさは6段階あり、拡大・縮小することができます。

■操作

サムネイル上にカーソルを置き、右クリックすると拡大・縮小のポップアップメニューが表示されます。 す。





サムネイルが拡大(または縮小)して表示されます。

■関連トピック

<u>サムネイル</u>

<u>アウトラインフレーム表示</u>

### 辞書ツリーを表示する

XML辞書フレームに<u>マッピング辞書ファイルを読み込む</u>ことにより、辞書ツリーが表示されます。 詳細は『<u>辞書フレーム</u>』をご覧ください。

■関連トピック

辞書フレーム表示

<u>辞書ツリーの操作</u>

### 辞書ツリーの操作

<u>辞書フレーム</u>に表示された<u>辞書ッリー</u>の操作方法です。

### ■すべての階層を縮小する

項目の縮小アイコン(下図赤丸)をクリックすると、ツリーがすべて縮小されます。

Ê		<u> 1</u> 22		<b>(j</b> )
•	調表出	ミカライジ	50	

### ■すべての階層を展開する

項目の展開アイコン(下図赤丸)をクリックすると、ツリーがすべて展開されます。



### ■任意のグループを展開・縮小する

グループ名の先頭の + アイコン(または - アイコン)をクリックすると、そのグループだけを展開(縮小) できます。



### ■辞書項目のプロパティを表示する

辞書項目を選択し、プロパティアイコン(下図赤丸)をクリックします。 プロパティダイアログが表示されます。(辞書項目のプロパティ参照)



# 印刷

### 全て印刷する

現在プレビューに表示されているすべてのページを印刷するには、<u>印刷</u>で印刷範囲「すべて」を選択し、 印刷します。

### ■注意

プレビューに表示していない章(節·項)は印刷されません。 同様に、表紙や目次もプレビューに表示していないと印刷されません。

### ■関 連トピック

出力する章 (節·項)の選択

表紙

<u>目次</u>

### ページを指定して印刷する

現在プレビューに表示しているドキュメントにおいて、ページ範囲を指定して印刷することができます。

### ■注意

範囲を指定する際の「ページ数」は、<u>プレビュー画面の下に表示されている「ページ数」</u>を指します。 印刷時に各ページに表示する<u>ページ番号</u>とは異なる場合があります。

### ■操作

メニューの[ファイル] [印刷]を選択し、印刷ダイアログの印刷範囲で「ページ指定」を選択する

印刷開始ページ・終了ページを指定する

印刷を実行する
### 指定の章(節、項)を印刷する

現在プレビューに表示しているドキュメントにおいて、任意の章(節、項)を指定して印刷することができます。

<u>出力する章(節、項)を選択し、印刷</u>を実行してください。

### 余白の境界線を印刷

ドキュメントの余白境界 (<u>ページの枠線</u>)を表示することができます。 枠線の線種は、細実線・中実線・太実線の3種類から選択できます。 これらの設定は、<u>ページの設定</u>で行います。

### 用紙設定

### 用紙サイズを変更する

プレビューの表示及びプリンタ印刷する際の用紙サイズを指定できます。 <u>用紙の設定</u>をご覧ください。

### 印刷時の用紙方向を設定

プレビューの表示及びプリンタ印刷する際の用紙の方向(縦、横)を指定します。 <u>用紙の設定</u>をご覧ください。

### 余白の設定

表紙 · 目次 · 本文のそれぞれに余白を設定することができます。 <u>ページの設定</u>をご覧 < ださい。

# F8DocServ Maintenance Tool (環境設定)

### 環境設定ツール

F8DocServ Maintenance Toolを使用して、本プロダクトの使用環境を設定します。

■操作

Wi	Windowsのスタートメニューより、F8DocServ Maintenance Tool を起動します。						
IE	-	ን°ロクჼラム(Ⴒ) ▶		Internet Explorer			
ssio		最近使ったファイル(D)♪	Ē	フラビック スタートアッフ°・			
<b>J</b> ofe		設定(S) ▶		Windows NT נאַד איר איר איר איר איר איר			
200		検索( <u>F</u> ) ▶		FORUM 8	🝺 F8DocServ	🚳 F8DocServ	
Ĩ	✓	ッルノッシン ファイル名を指定して実	9	スタートアップ・・ 管理ツール (共通) ▶		猶 F8 DocServ Maintenance Tool 参 F8DocServ ヘルプ	
Ň	-	› <sub>የማ</sub> ኑያንንጋ( <u>U</u> )	Ī		1		
<b>R</b> 2	₩ 7 7 - N						

出力ツールの環境設定を行います。(詳細項目説明を参照)

F	F8DocServ Maintenance Tool [Version 1.0.0.0]						
	-F8出力編集ツール(計算書印刷ブレビュー)環境	i I	-調表出力ライブラリ(設計調書作成)環境-				
	● F8 DocServを使用		● F8 DocServを使用				
	▶ 起動時に確認画面を表示する		▶ 起動時に確認画面を表示する				
	C F8出力編集ツールを使用		○ 調表出力ライブラリを使用				
				適用			
	ユーザー環境データ						
	パス: C:\Documents and Settings\Users\Local Settings\Application Data\FORUM 8\F8DocSrv\						
	和历期化上						
	レジストリ初期化		[	<u>『</u> 開じる( <u>c</u>	Σ		

[閉じる]ボタンをクリックし、ダイアログを閉じます。

当社製品の次回起動時から上記の設定が有効になります。

#### ■詳細項目説明

#### F8 出力ツール(計算書印刷プレビュー)環境

お使いのコンピュータにF8出力 編集 ツールがインストールされている場合のみ、当欄を設定することができます。

設定を変更した場合は、必ず[適用]ボタンをクリックします。

F8DocServ を使用	当社製品で計算書印刷プレビューを実行時、F8DocServ を起動しま す。
起動時に確認画面を表示する	上記 『F8DocServ を使用』を選択した場合のみ、当項目を選択すること ができます。
	F8DocServを起動する前に、ツール選択画面(F8DocServ / F8 出力編 集ツール)を表示します。
F8 出力編集ツールを使用	当社製品での計算書印刷プレビューを実行時、F8 出力編集ツールを 起動します。
[適用]ボタン	当社製品に対して、上記の設定を適用します。

#### 調表出力ライブラリ(設計調書作成)環境

お使いのコンピュータに調表出力ライブラリがインストールされている場合のみ、当欄を設定することができます。

設定を変更した場合は、必ず[適用]ボタンをクリックします。

F8DocServ を使用	当社製品で設計調書作成を実行時、F8DocServ を起動します。
起動時に確認画面を表示する	上記 『F8DocServ を使用』を選択した場合のみ、当項目を選択すること ができます。
調表出力ライブラリを使用	当社製品からの設計調書作成に、調表出力ライブラリを使用します。
[適用]ボタン	当社製品に対して、上記の設定を適用します。

#### ユーザー環境データ

パス	(この項目は参照のみ)
	本プロダクトの環境情報 を記述したファイルの、保存先フォルダ名が 表示されます。
初期化	保存されている環境情報ファイルが削除され、本プロダクトをインストー ルした直後の状態になります。
[レジストリ初期化]ボタン	本プロダクトに関するレジストリを、すべてインストール直後の状態に戻 します。

#### ■補足

環境情報とは、画面サイズ,書式,表示状態など、本プロダクト使用時の状態をまとめたものです。

「起動時に確認画面を表示する」を選択した場合、当社製品の出力部から本プロダクトを起動する際、ダイアログが表示されます。



メニュー項目

# メニュー・アイコン

# メニューバー

メニューバーより、下記のメニューを選択することができます。

<u>新規作成</u> <u>開〈</u> <u>追加読み込み</u> <u>開き直す</u> <u>上書き保存</u> <u>名前を付けて保存</u> 他形式ファイルの出力
<u>印刷</u> 終了 <u>元に戻す</u> かい声し
<u>100取り</u> コピー <u>貼り付け</u> BOX追加 BOX削除
<u>ヘーシ追加</u> <u>ページ削除</u> <u>検索</u> <u>置換</u> <u>次を検索</u> <u>前を検索</u>
<u>先頭ページ</u> <u>前ページ</u> <u>次ページ</u> <u>最終ページ</u> <u>実際の大きさ</u> <u>全体を表示</u> <u>幅に合わせる</u>

辞書ツリー表示

	<u>表示拡大モード</u> <u>再描画</u> <u>目次の更新</u> ページの再解析
[設定]メニュー	<u>用紙の設定</u> <u>プリンタの設定</u> <u>ページの設定</u> <u>行スタイルの設定</u> <u>その他の設定</u>
[電子納品]メニュー	電子納品規定文字列チェック
[ヘルプ]メニュー	<u>トピックの検索</u> <u>Forum8ホームページ</u> <u>Internet利用による問い合せ</u> バージョン情報

表示移動モード

### ツールバーのアイコン

メイン画面のツールバーに表示されるアイコンは、それぞれ下記の機能に対応しています。 画面上でマウスカーソルをアイコンに重ねると、機能名がポップアップ表示されます。



### ショートカットキー

本 プロダクトは、メインメニューをマウスで選択する代わりに、特定のキーボード操作によってメニュー選択と同様の操作を実行することができます。

特定のキーボード操作のことを『ショートカットキー』と言います。

#### ■ショートカットキーを確認する

メニューをプルダウン表示すると、各メニューの右側にショートカットキーが表示されます。表示のないメニューは、ショートカットキーの割り当てはありません。



# ファイル

### [ファイル]⇒[新規作成]

新しいドキュメントを作成します。

作成したドキュメントには仮の見出しが1つだけ用意されており、テキストや図・表などは何も入っていません。

必要に応じて<u>見出し(章、節、項)の作成</u>やBOXの追加を行い、ドキュメントを作成します。

#### ■基本操作

メニューの[ファイル] [新規作成]を選択します。

仮の見出しが1つだけ入った、新しいドキュメントが作成されます。



前回使用していた行スタイルが初期値としてセットされています。

#### ■関連トピック

見出しのテキストを修正する

<u>編集する / 入力する</u>

### [ファイル]⇒[開く]

本プロダクトでは、次の5種類のファイルを開くことができます。

F8 統合文書ファイル(拡張子 \*.F9D)
マッピングデータあり:通常の印刷イメージで開きます。
マッピングデータなし:テンプレートモードで開きます。
テンプレートファイル(拡張子 \*.F9T)
テンプレートモードで開きます。
F8 出力編集ツール文書ファイル(拡張子 \*.PPF)
通常の印刷イメージで開きます。
F8 調表出力ライブラリ編集ファイル(拡張子 \*.F8C)
通常の印刷イメージで開きます。
F8 調表出力ライブラリテンプレートファイル(拡張子 \*.F8S)
通常の印刷イメージで開きます。
F2 調表出力ライブラリテンプレートファイル(拡張子 \*.F8S)
デンプレートモードについては、『プレビューの表示属性』をご覧下さい。

開 いたファイルは、<u>プレビュー画 面</u> に印 刷 イメージで表 示されます。

上記 ~ のファイル (本 プロダクトのファイル) に関 する詳細は、ファイルの構成をご覧ください。

上記 ~ のファイル(旧製品のファイル)は制限事項がありますので、<u>継承元製品のファイル読み込</u> みをご覧ください。

#### ■基本操作

メニュ	- 一の[ファイル] [開く]を選択します。	
A—	ファイルの場所Ф:     下     下     ●	
	ファイル名(型)     タイブ1計算結果.09d       ファイルの種類(T)     F8 統合出力ファイル(*,F90)       マッイル/積輕     F8 統合出力ファイル(*,F90)       マッイル(#)     F8 統合出力ファイル(*,F90)       マッイル(#)     F8 統合出力ファイル(*,F90)       マッイル(#)     F8 統合出力ファイル(*,F90)       マッイル(#)     F8 読品       マッイル(*,F91)     F8 読品       マッイル(*,F92)     F8 読品       マッイル(*,F93)     F8 読品       マット     F8 読品 </th <th></th>	

目的のファイルが格納されているフォルダを選択します。

「ファイルの種類」の欄で、目的のファイルの種類を選択します。

目的のファイル名をクリックします。

[開く]ボタンをクリックします。

旧製品のファイルを指定した場合、下記ダイアログが表示されます。用紙サイズ・方向・余白を指定して下さい。指定のサイズに合わせて調表を表示します。

データ変換設定(設計調書編集ファイル) 🛛 🔀					
用紙サイズ					
A4 297 x 210 mm					
▶ 用紙に合わせてサイズを調整する					
○縦 ●横					
-マージン					
上 7 <mark>:</mark> mm 下 7 :mm					
左 7 <u>;</u> mm 右 7 ;mm					
✓確定 ¥取消 ? ヘレレプ(出)					

#### ■詳細項目説明

#### イメージ画像を表示する

基本操作の でクリックしたファイルのイメージ画像を表示する・しないを切り替えます。 表示する場合、上図の(イメージ画像なし)と表示されている領域に画像が表示されます。

#### ファイル情報

基本操作の で選択したファイルについて、製品名・バージョン 等の情報を表示します。

#### ■関連トピック

<u>ファイルを開き直す</u>

### [ファイル]⇒[追加読み込み]

現在開いているドキュメントの末尾に、別のドキュメントを付け加える機能です。異なる用紙サイズで読み込むことも可能です。

これにより、複数のドキュメントを1つにまとめて取扱うことができます。

追加読み込みできるのは、次の5種類のファイルです。

F8 統合文書ファイル(拡張子 \*.F9D)
マッピングデータあり:通常の印刷イメージで開きます
マッピングデータなし:テンプレートモードで開きます
テンプレートファイル(拡張子 \*.F9T)
テンプレートモードで開きます。
F8 出力編集ツール文書ファイル(拡張子 \*.PPF)
通常の印刷イメージで開きます。
F8 調表出力ライブラリ編集ファイル(拡張子 \*.F8C)

通常の印刷イメージで開きます。

F8 調表出力ライブラリテンプレートファイル (拡張子 \*.F8S) 通常の印刷イメージで開きます。

モードは追加読み込みしたファイルを優先します。

テンプレートモードについては、『プレビューの表示属性』をご覧下さい。

上記 ~ のファイル(本プロダクトのファイル)に関する詳細は、ファイルの構成をご覧ください。

上記 ~ のファイル(旧製品のファイル)は制限事項がありますので、<u>継承元製品のファイル読み込</u> みをご覧ください。

#### ■基本操作

メニューの[ファイル] [追加読み込み]を選択します。

読み込むファイルが存在するフォルダを選択します。

「ファイルの種類」の欄で、読み込むファイルの種類を選択します。

読み込むファイル名をクリックします。

[開く]ボタンをクリックします。

インジゲータが表示され、指定のファイルが追加読み込みされます。

- (7) 旧製品のファイルを読み込む場合、下図のダイアログが表示されます。
- 追加するページの用紙サイズと方向を指定します。現在開いているドキュメントと異なる指定も可能です。

・マージン(余白)の指定はできません。現在開いているドキュメントの余白に準じます。

テータ	変換設	定(設計)	肖書 編集ファ	(16)	×
同用	紙サイス A4 297 ×	< 210 mm		<b>T</b>	
1	☑ 用紙	こ合わせて	サイズを調整		
同用	紙方向 縦		●横		
	ージン- 上 <mark>30</mark>	× mm	下 15	× mm	
	左 15	× mm	右 15	.≁ ▼ mm	
		確定	🗙 取消	<b>?</b> ^/L7°(	Ð
1					

### [ファイル]⇒[開き直す]

メニューの [開き直す]を選択すると、最近使用したドキュメント名が表示されます(最大10ファイル) 開きたいドキュメント名をクリックしてください。

#### ■基本操作

メニューの[ファイル] [開き直す]を選択します。

サブメニューで、開きたいドキュメント名を選択します。

#### ■関連トピック

<u>ファイルを開く</u>

### [ファイル]⇒[上書き保存]

現在開いているドキュメントを、開いた時と同じファイル名で、同じフォルダに保存します。

この機能を使用できるのは、統合文書ファイル(拡張子\*.F9D)またはテンプレート(拡張子\*.F9T)を開いている場合のみです。

次のような場合は、上書き保存を選択しても自動的に『名前をつけて保存』が実行されます。

・一度も保存していないドキュメント

・追 加 読 み込 みを行ったドキュメント

· 拡張子がF9D, F9T以外のドキュメント

#### ■基本操作

メニューの[ファイル] [上書き保存]を選択します

「ファル保存中」のインジゲーターが出ます。インジゲーターが消えれば保存終了です。



### [ファイル]⇒[名前を付けて保存]

現在開いているドキュメントを、任意の名称で保存する機能です。

保存できるファイル形式は次の2種類です。

F8 統合文書ファイル(拡張子 \*.F9D) マッピングデータがある場合は、マッピングデータも保存します。 テンプレートファイル (拡張子 \*.F9T)

マッピングデータは保存されません。

#### ■基本操作

メニューの[ファイル] [名前を付けて保存]を選択します。

ドキュメントを保存するフォルダを選択します。

「ファイル名」の欄に、任意の名称を入力します。

テンプレートファイルとして保存する場合は、ファイルの種類を『テンプレートファイル』にします。

「ファイル情報」の欄は、必要に応じて入力してください。

[保存]ボタンをクリックします。

### [ファイル]⇒[他形式ファイルの出力]

現在開いているドキュメントを、他のアプリケーション(ワープロソフト等)で扱える形式のファイルに出力する機能です。

出力できる形式および制限事項·注意事項 等は、『<u>データのエクスポート</u>』をご覧ください。

#### ■基本操作

出力元となるドキュメントを準備します。

メニューの、[ファイル] [他形式ファイルの出力]を選択します。

出力ファイルを保存するフォルダを選択します。

「ファイルの種類」で、出力するファイルの形式を選択します。

「ファイル名」に、任意の出力ファイル名を入力します。

「出力範囲」で、必要に応じて出力するページ数を指定します。

[保存]ボタンをクリックします。

#### ■詳細項目説明

出力範囲	すべて	現在開いているドキュメントの全ページを出力します。
	ページ指定	現在開いているドキュメントの一部のページ範囲のみ出力します。
		出力する範囲の、先頭と末尾のページ数を指定して下さい。
	現在のページ	プレビューで現在表示されているページのみを出力します。

■関連トピック

<u>その他の設定</u>

### [ファイル]⇒[印刷]

現在開いているドキュメントを、プリンタに出力する機能です。印刷範囲および部数を指定できます。

#### ■注意

印刷できるのは、プレビューに表示しているページのみです。

下記の方法で、プレビューに表示するページを変更することができます。

- ・本文の「章・節・項」の表示/非表示を切り替える(=出力する章を選択)
- ・表紙の表示/非表示を切り替える

・目次の表示/非表示を切り替える

#### ■基本操作

メニューの[ファイル] [印刷]を選択します

印刷ダイアログが表示されます。 プリンタ名、印刷範囲、印刷部数を設定し、[OK]ボタンをクリックします。

#### ■詳細項目説明

プリンタ名		プルダウンリストの中から、印刷に使用するプリンタを選択します。 リストに表示されるプリンタは、そのコンピュータにインストールされている プリンタです。
プロパティボタン	,	[プロパティ]ボタンをクリックすると、選択しているプリンタの詳細設定ダイ アログが表示されます。 詳細な設定については、プリンタに付属のマニュアルをご覧ください。
印刷範囲	すべて	プレビューに表示されている全てのページをすべて印刷します。表紙、目 次を表示している場合は、これらも全て印刷します。
	ページ指定	指定したページ範囲を印刷します。 ここで指定する「ページ」は、 <u>プレビュ</u> <u>ー画面のページ数</u> を指します。
	選択した部分	<u>プレビュー画面の現在のページ</u> のみを印刷します
印刷部数	部数	印刷する部数を設定します。
	部単位で印刷	部数が2以上の場合この項目にチェックをつけると、開始ページから終了 ページまで1枚ずつ印刷し、1部目の印刷が完了してから2部目の印刷を 開始します。 印刷完了時、ドキュメントが1部ずつ揃った状態になります。

■関連トピック

<u>プリンタの設定</u>

<u>出力する章を選択</u>

#### <u> 表 紙</u>

目次

### [ファイル]⇒[終了]

現在開いているドキュメントを閉じて、本プロダクトも終了する機能です。 ドキュメントに未保存の修正が加えられている場合、保存の要・不要を確認するダイアログが表示され ます。

#### ■基本操作

メニューの[ファイル] [終了]を選択します

■関連トピック

<u>上書き保存</u>

<u>名前をつけて保存</u>

### 編集

### [編集]⇒[元に戻す]

プレビュー画面での編集において、直前に行った編集操作を取り消して1つ前の状態に戻す機能で す。

編集操作を連続して行っていた場合、「元に戻す」を繰り返すことで、更に前の状態に戻ることができ ます。

元の状態を確認してから、取り消した操作をもう一度実行(<u>やり直し</u>)することもできます。

#### ■注意

編集操作の合間に行った表示操作(ページ移動、拡大、縮小 等)は、元に戻さずスキップします。 また、ファイル保存を行うと、保存前の状態には戻れませんので、ご注意ください。

#### ■基本操作

メニューの[編集] [元に戻す]を選択します。

### [編集]⇒[やり直し]

<u>[元に戻す]</u>によって取り消した操作を、もう一度実行する機能です。

[元に戻す]を連続して行った場合、[やり直し」を繰り返して1つずつ操作を再実行することができます。

[元に戻す]と[やり直し]以外の操作を行った時点で、[やり直し]は使えなくなりますのでご注意ください。

#### ■基本操作

メニュバーの[編集] [やり直し]を選択します。

### [編集]⇒[切り取り]

プレビュー上で、BOXを切り取る機能です。

切り取ったBOXはプレビューから消えて、一時的にコンピュータに記憶されます。このBOXをプレビューの別のページに<u>貼り付ける</u>ことができます。

#### ■注意

切り取りと貼り付けの間に別の編集操作を行うと、操作の内容によっては一時的な記憶が消去され、 貼り付けができない場合があります。

#### ■基本操作

切り取るBOXを選択し、[編集] [切り取り]を選択します。

#### ■関連トピック

<u>貼り付け</u>

### [編集]⇒[コピー]

BOXを複製する機能です。<u>切り取り</u>のように指定したBOXが消えることはありません。

コピーしただけでは、プレビュー上は何も変化がありません。コピーしたBOXは一時的にコンピュータに 記憶され、これを任意のページに<u>貼り付ける</u>ことができます。

#### ■注意

コピーと貼り付けの間に別の編集操作を行うと、操作の内容によっては一時的な記憶が消去される 場合があります。その場合は再度、対象のBOXをコピーしてください。

#### ■基本操作

コピーするBOXを選択し、[編集] [コピー]を選択します。

#### ■関連トピック

<u>貼り付け</u>

### [編集]⇒[貼り付け]

<u>切り取りやコピー</u>によってコンピュータに一時的に記憶されたBOXを、<u>プレビュー画面の現在のページ</u> に配置する機能です。

#### ■注意

この機能は有償機能となっています。

#### ■補足

貼り付けたBOXは、元のBOXよりも少し右斜め下にずらして配置されます。 右斜め下にずらすことによりページ内に入り切らず、自動的に次ページの先頭に配置される場合が ありますので、ご注意ください。

#### ■基本操作

<u>切り取り</u>または<u>コピー</u>を行い、BOXをコンピュータに一時記憶させます。

プレビューを貼り付けるページへ移動します。

[編集] [貼り付け]を選択することにより、BOXが貼り付きます。必要に応じて<u>BOXを移動</u>しま す。

	- 1 -
1.2 荷重         1.2 荷電         1.2 荷電         1.2 荷電         1.2 元         1.2 元         1.2 元         1.2 元         1.3 2 元荷量(case-1)         [         1	- 1 -
L	FORUMS

同じページに貼り付けた場合、元のBOXの斜め下に貼り付きます。



### [編集]⇒[BOX追加]

プレビュー上で、任意の位置に<u>BOX</u>を作成する機能です。

■注意

見出しBOXはこのメニューでは作成できません。見出しを作成する場合は、目次ツリー上で<u>章を作</u> <u>成</u>します。

この機能は<u>有償機能</u>となっています。

#### ■基本操作

プレビューを移動し、BOXを追加したい場所を表示しておきます。

メニューの[編集] [BOX追加]を選択し、ダイアログで追加するBOXを設定します。(詳細項目 説明を参照)

BOX追加
BOXサイズ (mm) 幅 100.0 🝨 高さ 50.0 🍨
枠線 表示 ☑ 線色
🗸 確定 🛛 🗶 取消 🍼 パルフ 🖽

[確定]ボタンをクリックします。

プレビュー上でカーソルが十字型になります。そのままマウスを移動し、BOXの配置位置をクリックします。



BOXの配置が確定し、編集状態になります。 次のBOXは自動的にエディタが起動します。それぞれのリンク先のトピックをご覧ください。

表BOX	グラフィックBOX	行列BOX	数式BOX
		13/32 0/1	<u></u>

·テキストBOXは、BOX内に文字が入力できる状態になります。(テキスト修正を参照)

·マッピング画像BOXは、<u>辞書項目の配置</u>を行います。

#### ■詳細項目説明

BOX タイプ	プルダウンリストから、 <u>素)</u>	入力する内容にあったBOXを選択します。(BOXタイプと入力可能要
	横書き / 縦書き	テキストBOXを選択した場合のみ表示されます。 横書き・縦書きのいずれか を選択します。
	行数/列数	表 BOX を選択した場合のみ表示されます。作成する表の行数・列数を設定 します。(BOX 作成後に変更可能)
BOX サイズ	幅/高さ	BOX の初期サイズを設定します。(BOX 作成後に変更可能)
枠線	表示	BOX の周囲を枠線で囲んで表示する場合、この項目にチェックマークを付

けます。

枠線の色を設定します。

枠線の線種を設定します。

枠線の色、線種の設定ができるようになります。

線色

[・・・]ボタンをクリックし、カラーパレットで目的の色を選択して下さい。

線種

[ ]ボタンをクリックし、プルダウンリストの中から目的の線種を選択して下さい。

■関連トピック

<u>BOXのサイズを変更する</u>

<u>BOXを移動する</u>

<u>BOXの枠線を変更する</u>

<u>BOXを削除する</u>

### [編集]⇒[BOX削除]

選択した<u>BOX</u>を削除する機能です。

#### ■注意

·見出しBOXはこのメニューでは削除できません。詳細は『章(節、項)の削除』をご覧下さい。

·グループの親になっているBOXを削除すると、そのグループに属するすべてのBOXが同時に削除されます。詳細は『BOXをグループ化する』をご覧下さい。

#### ■基本操作

削除するBOXを<u>選択</u>します。

メニューの[編集] [BOX削除]を選択すると削除されます。

### [編集]⇒[ページ追加]

プレビューの現在のページの後に、新規ページを追加する機能です。 現在のページ数はプレビューの下に表示されています。

#### ■基本操作

プレビュー画面をページ追加する位置まで移動します。 メニューの[編集] [ページ追加]を選択します。 確認メッセージが出ます。追加する場合は[はい]を選択します。



空のページが追加されます。

### [編集]⇒[ページ削除]

プレビューの現在のページを丸ごと削除する機能です。現在のページ数は、プレビューの下に表示されています。

但し、ページ内に<u>BOX</u>があると、そのページは削除できません。ページ内のBOXをすべて<u>別のページに</u> 移動するまたは<u>削除</u>してから、ページ削除を行ってください。

#### ■基本操作

プレビューで、削除したいページへ移動します。

メニューの[編集] [ページ削除]を選択します。

確認メッセージが出ます。削除して良い場合は[はい]を選択します。

### [編集]⇒[検索]

現在開いているドキュメント内で、任意の文字列や数字を探す機能です。

現在カーソルがある位置を基点に、前方または後方に向かって検索しますので、カーソル位置にご注意ください。

#### ■基本操作

メニューバーで[編集] [検索]を選択します。

|検索ダイアログに検索テキストを入力し(詳細項目説明を参照)、[次を検索]をクリックします。

検索		? ×
検索する文字列(N): 定着		次を検索( <u>F</u> )
▼ 大文字と小文字を区別する(©)	- 検索する方向	キャンセル

該当テキストがあるページへ移動し、テキストが強調表示されます。

ページの下の方に該当テキストがあると、プレビューで見えない場合があります。その場合は、画面を下にスクロールして下さい。

					- 35	-
(2)	)抵抗曲げモーメントと	設計曲	創げモー.	メントとの交点	t.	Τ
	付援からの距離	۲,	п	1.945		
	曲げモーメント	н	kN. n	443,58	]	
	せん新力	ş	ЬŅ	258.66		
	<b>業の確認 い 略 書 ち</b>	Kn	kN. n/a	100.76		
		Şn	k₩/n	\$8.75		
(8	) <u>定着</u> 位置					
	定若鉄筋 D22					
	定着長 Lo =	0.7	70 (m)	)		
	定着位置 L =	Ľ	+ Lo	= 2.116	(m)	

[次を検索]により、次の該当テキストを検索し強調表示します。

ページの下の方に該当テキストがあると、プレビューで見えない場合があります。その場合は、画面を下にスクロールして下さい。

#### ■詳細項目説明

検索する文字列	検索する文字列を入力します。
	カナや数字の全角・半角は区別します。
	英字の大文字・小文字は、次の項目で区別する/しない を指定できます。
大文字と小文字を区別する	この項目にチェックを付けると、英字の大文字と小文字を区別して検索しま す。
	< 例 > sa と SA は、違う文字として検索する。
検索する方向(上へ / 下へ)	検索は、現在カーソルがある位置を基点に、上(前頁方向)または下(次頁方 向)に向かって検索を進めます。進める方向を選択してください。

### [編集]⇒[置換]

現在開いているドキュメント内で任意のテキストや数値を検索し、検索した文字(数字)を別の文字(数字)に書き換えることができます。

・検索結果を1件ずつ確認しながら置換することができます。 ・検索結果を確認せず、一括置換することができます。

#### ■基本操作

メニューバーで[編集] [置換]を選択します。

置換ダイアログに検索対象と置き換えるテキストを入力し(詳細項目説明を参照)、[次を検索]を クリックします。

ここで[すべて置換]をクリックすると、のダイアログが表示されます。

置換	? ×
検索する文字列(N): 定着	次を検索( <u>F</u> )
置換後の文字列(P): 定着用	置換して)次に( <u>R</u> )
	すべて置換( <u>A</u> )
□ 大立字と小立字を区別する(の)	キャンセル

該当テキストがあるページに移動し、テキストを強調表示します。

ページの下の方に該当テキストがあると、プレビューで見えない場合があります。その場合は、画面を下にスクロールして下さい。

ダイアログで置換する/しないを選択します。

[はい]を選択すると現在のテキストの置換を行い、次のテキストへ移動します。

[いいえ]を選択すると現在のテキストの置換は行わず、次のテキストへ移動します。

[すべて]を選択すると、のダイアログが表示されます。

	- 25 -	
(2) 抵抗曲げモーメントと	F8 DocServ	x
付機からの距離		
曲げモーメント		
せん)新力	を ************************************	
革住福等り瞬間力	- と君内 に置換しますか?	
(3) <u>定着</u> 位置	【【【【八〇】】 いいえ(N) キャンセル すべて(A)	
│ 定着鉄筋 D22		_
定着長 Lo =	0.770 (m)	
定着位置 L =	L' + Lo = 2.118 (m)	

『すべて置換』を選んだ場合のみ、下記のダイアログが表示されます。 [OK]を選択すると、1件ずつの置換確認を行わず全ての対象テキストを一括置換します。

F8 DocServ 🔀
以降ヒットする全ての <sup>*</sup> 定着 <sup>*</sup>
を "定着用" に置換します
実行してもよろしいですか?
OK キャンセル

### [編集]⇒[次を検索]

最後に実施した<u>検索(</u>または<u>置換)</u>と同じ条件で、現在のカーソル位置から次頁方向へ検索(または 置換)を続けます。

前頁の方向へ進めたい場合は、[<u>前を検索</u>]を使用します。

#### ■基本操作

検索によって発見したテキストが赤下線で強調表示されています。

					- 35 -
(2) 抵抗曲げモーメント (	≤設計e	曲げモー.	メントとの交易	t.	
付援からの距離	۲,	п	1.345	]	
曲げモーメント	н	kti₊n	443.58	1	
せん新力	5	ĿN	258.66	]	
業の確認という認定する	Kn	kN. n/n	100.76	1	
THE REPORTED //	Sn	isti/n	\$8.75	1	
(3) <u>定着</u> 位置 定着鉄筋 D22		100 ()			
定者長 Lo =	: 0.1	770 (m.	)		
定着位置 L =	Ľ	+ Lo	= 2.116	(m)	

[次を検索]を選択すると、後方の該当テキストを強調表示します。 ページの下の方に該当テキストがあると、プレビューで見えない場合があります。その場合は、画 面を下にスクロールして下さい。

### [編集]⇒[前を検索]

最後に実施した<u>検索(</u>または<u>置換)</u>と同じ条件で、現在のカーソル位置から前頁方向へ検索(または 置換)を続けます。

次頁の方向へ進めたい場合は、[次を検索]を使用します。

#### ■基本操作

検索によって発見したテキストが赤下線で強調表示されています。

				- 35
(2) 抵抗曲げモーメントと	設計曲	封げモー.	メントとの交点	t.
付援からの距離	۲,	п	1.949	
曲げモーメント	н	kti. n	443.58	1
せん新力	ş	ЬŅ	258.66	
<b>学の研究 い 酸</b> オカ	¥n	kN. n/n	100.76	
THE PARTY IN THE PARTY INTERPARTY IN THE PARTY INTERPARTY INTERPA	Σn	k#/n	\$8.75	
(3)定着位置 <u>定着</u> 鉄筋 D22				
定着長 Lo =	0.7	'70 (m)	)	
定着位置 L =	Ľ'	+ Lo	= 2.116	(m)

[前を検索]を選択すると、前方の該当テキストを強調表示します。 ページの下の方に該当テキストがあると、プレビューで見えない場合があります。その場合は、 画面を下にスクロールして下さい。

# 表示

### [表示]⇒[先頭ページ]

プレビュー画面で、ドキュメントの先頭ページへ移動します。

#### ■基本操作

メニューの[表示] [先頭ページ]を選択します

#### ■関連トピック

プレビューの移動・スクロール

### [表示]⇒[前ページ]

プレビュー画面を1ページ前へ移動します。

#### ■基本操作

メニューの[表示] [前ページ]を選択します

#### ■関連トピック

<u> プレビューの移動 · スクロール</u>

### [表示]⇒[次ページ]

プレビュー画面を1ページ後ろへ移動します。

#### ■基本操作

メニューの[表示] [次ページ]を選択します

#### ■関連トピック

<u> プレビューの移動 · スクロール</u>

### [表示]⇒[最終ページ]

プレビュー画面で、ドキュメントの最終ページへ移動します。

#### ■基本操作

メニューの[表示] [最終ページ]を選択します

#### ■関連トピック

<u>プレビューの移動 · スクロール</u>

### [表示]⇒[実際の大きさ]

プレビューの表示サイズを切り替える機能です。

印刷した際の大きさと、画面に表示されている大きさが等しくなるように表示されます。

#### ■基本操作

メニューの[表示] [実際の大きさ]を選択します

#### ■関連トピック

プレビューの表示拡大・縮小

### [表示]⇒[全体を表示]

プレビューの表示サイズを切り替える機能です。

1ページ分全体が、プレビューフレーム内に収まる大きさになります。

#### ■基本操作

メニューの[表示] [全体を表示]を選択します

#### ■関連トピック

プレビューの表示拡大・縮小

### [表示]⇒[幅に合わせる]

プレビューの表示サイズを切り替える機能です。

1ページ分の横幅が、ちょうどプレビューフレーム内に収まる大きさになります。

#### ■基本操作

メニューの[表示] [幅に合わせる]を選択します

#### ■関連トピック

<u>プレビューの表示拡大・縮小</u>

### [表示]⇒[アウトラインフレーム表示]

本 プロダクトの<u>メイン画 面</u>のうち、<u>アウトラインフレーム</u>を表 示 する / しない を切り替 える機 能 です。



#### ■基本操作

メニューの[表示] [アウトラインフレーム表示]を選択します

#### ■補足

メニューをクリックする毎に、表示する/しないが切り替わります。

- ・当メニューの横に V(チェック)マークがついている場合は「表示する」状態です。
- ・チェックマークがついていない場合は「表示しない」状態です。



### [表示]⇒[辞書フレーム表示]

本 プロダクトの<u>メイン画 面</u>において、<u>辞 書 フレーム</u>を表 示 する / しない を切り替えます。



辞書ファイルを読み込まなければ、ツリー表示部は空白です。 (マッピング辞書ファイルを読み込むには)

■注意

この機能は<u>有償機能</u>となっています。

#### ■基本操作

メニューの[表示] [辞書フレーム表示]を選択します

#### ■補足

メニューをクリックする毎に、表示する/しないが切り替わります。

・当メニューの横に V(チェック)マークがついている場合は「表示する」
 状態です。

・チェックマークがついていない場合は「表示しない」状態です。



### [表示]⇒[表示移動モード]

マウスの動きに合わせて、 プレビュー画 面を自 由 に動 かす機 能です。

ページ単位の移動ではなく、少しだけプレビューを移動する場合などに利用します。

メニューを選択する毎に、表示移動モードのオン/オフが切り替わります。

#### ■注意

表示移動モードをオフにしなければ、テキストや図などをクリックして選択することはできません。

#### ■基本操作

メニューの[表示] [表示移動モード]を選択します。

マウスカーソルを、プレビュー画面上に移動します。カーソルが**手のひらの形**になります。 手のひらの形ではない場合、再度のメニュー選択を実施します。

プレビュー画面上で、マウスの**左ボタンを押したまま**動かすと、プレビューが一緒に動きます。 左ボタンを放すと、カーソルだけが移動します。



表示移動モードをオフにしないと、テキストや図などをクリックして選択することはできません。 モードをオフにする場合は、[表示] [表示移動モード]を再度選択します。

#### ■関連トピック

<u>プレビューの移動·スクロール</u>

#### [表示]⇒[表示拡大モード]

プレビュー画面でマウス左クリックするだけで、段階的に表示を拡大する機能です。 右クリックすると、初期の表示倍率(100%)に戻ります。

#### ■注意

表示拡大モードをオフにしなければ、テキストや図などをクリックして選択することはできません。

#### ■補足

・メニューを選択する毎に、表示拡大モードのオン / オフが切り替わります。

- ・モードがオンの場合、プレビュー画面のマウスカーソルは虫メガネの形になります。
- ・虫メガネでクリックした位置が、拡大中心になります。
- ·表示倍率は段階的に上がります。1000%が最大です。
   100% 125% 150% 200% 400% 600% 800% 1000%

#### ■基本操作

メニューの[表示] [表示拡大モード]を選択します。

またはアイコン 🕓 をクリックします。

マウスカーソルを、プレビュー画面上に移動します。カーソルが**虫メガネの形**になります。 **虫メガネの形**ではない場合、再度のメニュー選択を実施します。

マウスを左クリックすると、クリックした位置を中心に拡大表示されます。



初期の表示倍率(100%)に戻したい場合は、マウスを右クリックします。

表示拡大モードをオフにする場合は、もう一度メニューの[表示] [表示拡大モード]を選択しま す。

あるいはアイコン 🔍 をクリックします。

#### ■関連トピック

<u> プレビューの表示拡大・縮小</u>

### [表示]⇒[再描画]

プレビュー画面を再描画します。

#### ■基本操作

メニューの[表示] [再描画]を選択します。

■関連トピック

<u>ページ再解析</u>

目次の更新

<u>目次ツリーの編集モード</u>

### [表示]⇒[目次の更新]

プレビュー上での見出しBOXの修正を、『目次ツリー』および『目次』へ反映します。

#### ■基本操作

メニューの[表示] [目次の更新]を選択します。

■関連トピック

<u>再描画</u>

ページ再解析

目次ツリーの編集モード

### [表示]⇒[ページ再解析]

プレビュー上のBOXの位置を調整します。(<u>見出しの自動整列</u>もご覧ください)

#### ■基本操作

メニューの[表示] [ページ再解析]を選択します。

#### ■関連トピック

再描画

目次の更新

目次ツリーの編集モード

### 設定

### [設定]⇒[用紙の設定]

ドキュメントを印刷する用紙の大きさおよび方向を設定します。設定した条件に合わせてプレビュー画 面の表示も変わります。

更に詳細な設定(余白、ヘッダー、ページ番号 等)は、ページの設定をご利用ください。

用紙の設定				
サイズー				
A4 297 × 210 mm				
A4 297 × 210 mm				
A6 148 × 105 mm				
B5 257 × 182 mm				
86 183 × 128 mm タブブルター				
<u>V2-</u>				
印字方向				
● 縦方向(P)				
○ 横方向(L)				
🖌 確定 🛛 🗶 取消 🦻 ? ヘルプ(出)				

#### ■基本操作

メニューの[設定] [用紙の設定]を選択します。 設定ダイアログで、用紙サイズ,印字方向 を選択します。 選択した条件をドキュメントに反映してよい場合は [確定]ボタンをクリックします。 選択した条件を取り消したい場合は、[取消]ボタンをクリックします。

#### ■詳細項目説明

**サイズ** プルダウンリストの中から用紙サイズを選択します。 リストに表示されるサイズは、現在設定されているプリンタの用紙サイズに基づきます。 プリンタが設定されていない場合は、A4 サイズに固定されます。

印字方向 印刷する際の方向を選択します。

#### ■関連トピック

印刷

### [設定]⇒[プリンタの設定]

印刷で使用するプリンタの選択及び、選択したプリンタの設定を行います。

使用するプリンタの機種(あるいは使用しているプリンタドライバー)によって、設定項目が異なります。 詳細はプリンタ付属のマニュアル等をご覧下さい。

ローカルプリンタを使用する場合、事前にコンピュータにプリンタをインストールしておく必要があります。

インストール方法については、プリンタ付属のマニュアル等をご覧下さい。

ネットワークプリンタは、プリンタの設定の[ネットワーク]ボタンを利用してインストールすることができます。

#### ■基本操作

メニューの[設定] [プリンタの設定]を選択します。

プリンタの設定ダイアログが表示されます。

プリ	ンタの設定	<u>? ×</u>	I
[	-プリンター		
	プリンタ名(N):	F8 Print プロパティ(P)	
	状態:	準備完了	
	種類	Forum8 Printer	
	場所:	LPT1	
	אלאב		
I I	用紙	印刷の向き	
	サイズ(乙):	A4 297 x 210 mm 💌 🕥	
	給紙方法(S):		
	ネットワーク( <u>W</u> )	OK キャンセル	

プリンタ名のプルダウンリストの中から、使用するプリンタを選択します。

印刷に使用する用紙サイズ,給紙方法、印刷の向き等の条件を設定します。

[OK]ボタンをクリックし、設定を保存します。保存しない場合は、[キャンセル]ボタンをクリックします。

#### ■詳細項目説明

下記は設定項目の一例です。 設定項目は選択したプリンタによって異なります。

プリンタ名	プルダウンリストの中から、印刷に使用するプリンタを選択します。 リストに表示されるプリンタは、そのコンピュータにインストールされているプリンタです。
プロパティボタン	[プロパティ]ボタンをクリックすると、選択しているプリンタの詳細設定ダイアログが表示されます。 おます。 詳細な設定については、プリンタに付属のマニュアルをご覧ください。
サイズ	プルダウンリストの中から、印刷する用紙のサイズを選択します。 リストに表示されるサイズは、選択されているプリンタの用紙サイズに基づいています。
<ul> <li></li></ul>	
印刷の向き	縦 用紙を縦長に使って印刷します。 横 用紙を横長に使って印刷します。
ネットワーク	コンピュータにインストールしていないネットワークプリンタを選択し、インストールを行います。 「ネットワーク」ボタンをクリックし、インストールするプリンタを選択してください。 インストール手順については、OS に付属のマニュアル等をご覧下さい。

■関連トピック

印刷 ページの設定

### [設定]⇒[ページの設定]

[ページの設定]は、編集中のドキュメントの、余白・枠線・装飾部品・表紙有無・目次有無 等の設定を行います。

ダイアログ内 には次の4つのタブがあり、それぞれのタブ内で設定できます。目的にあったタブを利用してください。

・ドキュメント全体で共通利用する設定
 ・本文ページのみに適用する設定
 ・表紙ページのみに適用する設定
 :<u>『目次』タブ</u>

・目次ページのみに適用する設定 :<u>『表紙』タブ</u>

🧐 ページの設定	
A 標準 本文 目次 表紙	
べージ番号初期値: □ ◆	
▶ 全ページでこの設定を使用する	
上端: 15.0 🌩 mm ( 5.0 ~ 86.3)	
下端: 15.0 🌩 mm ( 4.3 ~ 86.3)	
左端: 15.0 ♣ mm ( 5.0 ~ 59.4)	
右端: 15.0 🍨 mm ( 7.0 ~ 59.4)	
●赤田の境所に件様を表示する 金白の境界	
□	
	PORVHO
	副可能領域
🔗 開く 🛛 📙 保存 初期値に戻す 🖌 確定 🚺 🗶 取消	<b>?</b> ∿⊮7°( <u>H</u> )
B C	

ダイアログの右半分はプレビューになっています。上記の各タブで設定した条件がプレビューに即時反映されます。

#### ■基本操作

メニューの[設定] [ページの設定]を選択します。
 設定ダイアログ(上図)が表示されます。
 標準タブ(上図 A)で、ドキュメントの基準設定を行います。(詳細項目説明を参照)
 必要に応じて、: <u>\*本文』</u>, <u>\*目次』</u>, <u>\*表紙』</u>のタブで、個別の設定を行います。
 設定を確定する場合は、[確定]ボタンをクリックします。
 入力した設定を全て無効にする場合は、[取消]ボタンをクリックします。

#### ■詳細項目説明

標準タブ内の項目

ペー	ジ番号初期値	・装飾部品として表示するページ番号の開始番号を入力します。
		・装飾部品の設定でページ番号を選択していないと、この番号は利用されません。
余 白	全ページでこの設定を使用する	・この項目を選択すると、本文・目次・表紙の全てのページで標準の余白 設定を利用します。個別の余白設定欄に入力されている値は無視され ます。
		・選択欄が薄い灰色になっている場合、標準設定を利用するページと利 用しないページが混在していることを表します。
	上端 / 下端 / 左端 / 右端	・上下左右の余白を入力します。
		・入力欄横のカッコ内に、余白で設定できる範囲が表示されています。
	余白の境界に枠線を表示する	・この項目を選択すると、余白と描画エリアの境界線が表示されます。(上 図参照)
	枠線の種類	・余白境界線の線種を選択します。
装飾部品		<u>装飾部品の追加・削除・変更</u> をご覧ください。
		・『標準』タブで選択した部品は、すべてのページで表示されます。
		・選択している BOX が薄い灰色になっている部品は、個別タブ(本文・ 目次・表紙)で解除されていることを表します。
		・特定のページだけ非表示にしたい部品は、個別タブ(本文・目次・表 紙)の装飾部品欄でチェックを外します。
印刷	可能領域	・ダイアログ(上図)右側のプレビューに、印刷可能領域の赤枠を表示 する/しないを切り替えます。
		・この赤枠より外側の文字や図は、現在設定されているプリンタでは印 刷できません。
		・印刷可能領域の赤枠は、当ダイアログのプレビューのみに表示されま す。印刷やプレビュー画面には表示されません。

#### <u>本文タブの詳細説明</u>

目次タブの詳細説明

表紙タブの詳細説明

#### ■各種ボタン

#### **開く**・あらかじめ保存してある、ページ設定ファイルを読み込みます。

# **保存**・現在のページ設定を、ファイルに保存します。(ドキュメントとは関係なく、ページ設定の内容のみが保存されます)

·ファイルの拡張子は \*.sec です。

・保存した設定ファイルを他のドキュメントに読み込んで、再利用することができます。

初期値に戻す ・ページ設定の各値を、初期状態(インストール直後の値)に戻します。

■関連トピック

ページ番号(装飾部品)

社名(装飾部品)

製品名(装飾部品)

日付(装飾部品)

<u>任意文字(装飾部品)</u>

図(装飾部品)

### [設定]⇒[ページの設定](本文)

[ページの設定]の基本操作は<u>ページの設定(標準)</u>をご覧ください。 『本文』タブでは、本文ページに関する設定を行います。


#### ■詳細項目説明

余 白	標準の余白データを使用する	·標準タブで設定した余白を使用する場合は、ここにチェックマークを つけます。		
		・本文ページに個別の余白を設定する場合はチェックを外します。		
	上端 / 下端 / 左端 / 右端	・本文ページの上下左右の余白を入力します。		
		・入力欄の横のカッコ内に、余白で設定できる範囲が表示されていま す。		
	余白の境界に枠線を表示する	・この項目を選択すると、余白と描画エリアの境界線が表示されま す。		
	枠線の種類	・余白境界線の線種を選択します。		
装飾	部品	<u>装飾部品の追加・削除・変更</u> をご覧ください。		
		・本文ページのみで使用する装飾部品を選択します。		
		<ul> <li>「標準』タブの装飾部品で選択された部品は、「本文』タブでも選択された状態になります。不要な場合は選択を解除します。</li> </ul>		
印刷可能領域		<ul> <li>・ダイアログ(上図)右側のプレビューに、印刷可能領域の赤枠を表示する / しないを切り替えます。</li> </ul>		
		・この赤枠より外側の文字や図は、現在設定されているプリンタで は印刷できません。		
		・印刷可能領域の赤枠は、当ダイアログのプレビューのみに表示されます。印刷やプレビュー画面には表示されません。		

# [設定]⇒[ページの設定](目次)

[ページの設定]の基本操作は<u>ページの設定(標準)</u>をご覧ください。 『目次』タブでは、目次ページに関する設定を行います。

🔕 ページの設定	
標準 本文 目次 表紙	
□ 表示する 外州: 目次	
	803 / ······ · · · · · · · · · · · · · · ·
「標準の余日ナーダを使用する	
上端: 15.0 • nm ( 5.0 ~ 86.3)	
下端: 15.0 ⊋ nm ( 4.3 ~ 86.3)	
左痛: 15.0 東 mm ( 5.0 ~ 53.4)	
Asm: 10.0 mm ( 7.0 ~ 55.4)	
☑ 余白の境界に枠線を表示する	
枠線の線種	
○ 細実線 ○ 中実線 ○ 太実線	
装饰部品	
(標準)ページ番号1 (標準)社名1 追加 ▼	
✓ 調準準)設計名 (標準)日付1 前順余	
1	▶ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
🔓 開く 📙 保存 初期値に戻す	す 🗸 確定 🗶 取消 🦿 📢 7*(円)

#### ■詳細項目説明

表示する		・目次ページをプレビューに表示する/しない を切り替えます。		
タイトル		・目次のタイトルを入力します。		
		・目次タイトルは <u>行スタイル</u> の「目次 1」で設定されたフォントを使用し て表示されます。		
		・目次の各項目は行スタイルの「目次 1,2,3」を用いて出力されます。 また見出しレベルに応じて自動的にインデントして表示されます。		
余 白	標準の余白データを使用する	・標準タブで設定した余白を使用する場合は、ここにチェックマークを つけます。		
		<ul> <li>・目次ページに個別の余白を設定する場合はチェックを外します。</li> </ul>		

	上端 / 下端 / 左端 / 右端	・目次ページの上下左右の余白を入力します。 ・入力欄横のカッコ内に、余白で設定できる範囲が表示されていま す。	
	余白の境界に枠線を表示する	・この項目を選択すると、余白と描画エリアの境界線が表示されま す。	
	枠線の種類	・余白境界線の線種を選択します。	
装飾部品		<u>装飾部品の追加・削除・変更</u> をご覧ください。	
		<ul> <li>・目次ページのみで使用する装飾部品を選択します。</li> </ul>	
		・『標準』タブの装飾部品で選択された部品は、『目次』タブでも選 択された状態になります。不要な場合は選択を解除します。	
印刷可能領域		・ダイアログ(上図)右側のプレビューに、印刷可能領域の赤枠を表示する/しないを切り替えます。	
		・この赤枠より外側の文字や図は、現在設定されているプリンタで は印刷できません。	
		<ul> <li>・印刷可能領域の赤枠は、当ダイアログのプレビューのみに表示されます。印刷やプレビュー画面には表示されません。</li> </ul>	

# [設定]⇒[ページの設定](表紙)

[ページの設定]の基本操作は<u>ページの設定(標準)</u>をご覧ください。 『表紙』タブでは、表紙ページに関する設定を行います。

表紙のタイトル文字は、「装飾部品」の任意文字列を使用して設定します。



#### ■詳細項目説明

表示する		・表紙ページをプレビューに表示する/しない を切り替えます。	
余 白	標準の余白データを使用する	<ul> <li>         ・標準タブで設定した余白を使用する場合は、ここにチェックマークを         つけます。     </li> </ul>	
		・表紙ページに個別の余白を設定する場合はチェックを外します。	
	上端 / 下端 / 左端 / 右端	・表紙ページの上下左右の余白を入力します。	
		·入力欄横のカッコ内に、余白で設定できる範囲が表示されていま す。	
	余白の境界に枠線を表示する	・この項目を選択すると、余白と描画エリアの境界線が表示されま す。	
	枠線の種類	・余白境界線の線種を選択します。	
装飾部品		装飾部品の追加・削除・変更をご覧ください。	
		・表紙ページのみで使用する装飾部品を選択します。	
		・『標準』タブの装飾部品で選択された部品は、『表紙』タブでも選 択された状態になります。 不要な場合は選択を解除します。	

印刷可能領域	・ダイアログ(上図)右側のプレビューに、印刷可能領域の赤枠を表 示する/しないを切り替えます。
	・この赤枠より外側の文字や図は、現在設定されているプリンタで は印刷できません。
	・印刷可能領域の赤枠は、当ダイアログのプレビューのみに表示されます。印刷やプレビュー画面には表示されません。

### [設定]⇒[行スタイルの設定]

行スタイルで設定できる属性は以下の3種です。(<u>行スタイルとは</u>) フォント / 行ピッチ(行高) / インデント 行スタイルは名前をつけて管理し、ドキュメント内の各BOXに行スタイルを関連付けることができます。

#### ■基本操作

#### 新しい行スタイルを追加する

メニューの[設定] [行スタイルの設定]を選択します。

[行スタイル追加]ボタンをクリックします(下図A)

新しい行スタイルが1行追加され、スタイル名が編集モードになります。(下図B) 任意のスタイル名を入力し、Enterします。(例 箇条書き1) 追加したスタイルは、スタイル名の欄をダブルクリックすれば再び編集モードとなり、いつでも名前を 変更することができます。

新しい行スタイルの情報欄(<u>フォント情報</u>,<u>行ピッチ情報</u>,<u>インデント情報</u>)をダブルクリックし、条件を設定します。

条件の設定が終わったら[確定]ボタンをクリックし、スタイル設定ダイアログを終了します。

	🥘 行スタイル設	定						
	【行スタイルー	-覧】						
	スタイル名	フォント情報		行ビッチ情報	インデント情報			•
	表3	MS 明朝	9.0pt	100%	開始行: 0.0pt	2行目以路:	0.0pt	_
	数式1	MS 明朝	10.0pt	150%	開始行: 0.0pt	2行目以降:	0.0pt	
	数式2	MS 明朝	10.0pt	150%	開始行: 0.0pt	2行目以降:	0.0pt	
	数式3	MS明朗	10.0pt	150%	開始行: 0.0pt	2行目以降:	0.0pt	
	目次1	MS明朝	14.0pt	150%	開始行: 0文字	2行目以降:	0文字	
	目/次2	MS明朝	10.0pt	150%	開始行: 2文字	2行目以降:	2文字	
	目/次3	MS 明朝	10.0pt	150%	開始行: 4文字	2行目以降:	4文字	
	目次4	MS 5494	10.0pt	150%	開始行: 4文子	2行目以降:	4文字	_
	1/75	MIS DARA	10.0pt	150%	開始行: 4文子	2行日以降:	4文字	
P-	2-9-23	リルリ	10.5pt	150%	開始行: 0文子	- 2行日以降:	0文子	-
D								
A-	行スタイル追加     行スタイル削除     行スタイル削除     行スタイル変更 ▼     「     「スタイル変更 ▼     「     「     「     「     「     「     「     」     「     」     「     」     「     」     「     」     「     」     「     」     「     」     」     「     」     「     」     」     「     」     「     」     」     「     」     」     」     「     」     」     「     」     」     「     」     」     「     」     」     「     」     」     「     」     」     「     」     」     「     」     「     」     「     」     「     」     「     」     「     」     「     」     」     」     「     」     「     」     」     」     」     「     」							
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	📙 保存	初期値に戻す		✔ 確定	🗙 取消	? 167	•(Ħ)

#### 行スタイルの条件を修正する

メニューの[設定] [行スタイルの設定]を選択します。

行スタイルのダイアログ(上図)が表示されます。

・フォントを修正するには

- (1)対象となるフォント情報欄をダブルクリックします (例:数式1のフォント情報) または対象行をクリックし、[行スタイル変更]ボタンの[フォント情報]を選択しても同様です。
- (2) フォント設定ダイアログでフォントを修正し、[確定]ボタンをクリックします。
- ・行ピッチを修正するには
  - (1)対象となる行ピッチ欄をダブルクリックします (例:数式1の行ピッチ情報)
     または対象行をクリックし、[行スタイル変更]ボタンの[行ピッチ情報]を選択しても同様です。
  - (2)行ビッチ設定ダイアログでピッチを修正し、[確定]ボタンをクリックします。

・インデントを修正するには

- (1)対象となるインデント情報欄をダブルクリックします (例:数式1のインデント情報) または対象行をクリックし、[行スタイル変更]ボタンの[インデント情報]を選択しても同様 です。
- (2) インデント設定ダイアログでインデントを修正し、[確定]ボタンをクリックします

本プロダクトがあらかじめ用意しているスタイル(規定行スタイル)の名称は、変更できません。

■詳細項目説明

(各種ボタン)

開くあらかじめ保存してある行スタイル設定を読み込みます。

- 保存・・現在の行スタイル設定を、ファイルに保存します。(ドキュメントは関係なく、行スタイル設定の内容のみが保存されます)
  - ·ファイルの拡張子は \*.syl です。
  - ・保存した設定ファイルを他のドキュメントに読み込んで、再利用することができます。
- 初期値に戻す 行スタイル設定を、初期状態(インストール直後の値)に戻します。追加したスタイルは消去されま すのでご注意ください。

### [設定]⇒[その他の設定]

その他の設定では、以下の項目を設定することができます。

- ・「<u>ページの先頭に表示する設定」</u>を一括で無効にする
- ・章番号の形式
- <u>装飾部品(日付)</u>の予約語で参照する日時
- ・<u>Word出力</u>のエラー回避処理

#### ■基本操作

メニューの[設定] [その他の設定]を選択します。

ダイアログで設定(詳細項目説明を参照)し、[確定]ボタンをクリックします。

その他の設定 🛛 🗡				
トッフペーン病性を無視する				
章番号の設定				
見出し1 ? 編集				
見出し2 ?.? 💌 編集				
見出し3 ?.?.? 🔽 編集				
書式の半角?のところに章番号が表示されます。				
┌日付の設定(ページ装飾の日付表示参照用)――				
日付 2005 年4 •月1 •日				
時刻 9 🔻 時 0 💌 分 0 💌 秒				
現在の日時を設定する				
Word出力設定 □ [TOC (目次) フィールドを作成しない) 『「文書の書式設定が複雑すぎます				
• 「天香の香い家REA/148##9さます。 [高速保存] オブションをオフにして、				
文書を今すぐ保存してください。』という				
エラーが発生した場合はチェックして下さい				
※チェックした場合、日次の1年数は悪いなります。				
🖌 確定 🛛 🗶 取消 🦿 ヘルプ(円)				

#### ■詳細項目説明

#### トップページ属性を無視する

この項目を選択すると、<u>見出しの属性</u>または<u>BOXのプロパティ</u>で設定されている「ページ先頭に出力」の条件をすべて無視し、プレビューを再構築します。

#### 見出し1,見出し2,見出し3

・見出し1~3の先頭に表示する章番号の形式を設定します。(例 第2章 - 5節 - 6項)

- ・ここでは<sup>®</sup> 上位の章番号も含める<sub>a</sub>という前提で設定します。(上位の章番号を表示したくない場合)
- ・[]ボタンをクリックし、プルダウンから形式を選択します。
- 「編集]ボタンにより新しい形式を追加することができます。(章番号の形式設定(その他の設定)を 参照)

#### 日付

- ・本プロダクトを当社製品から起動した場合、当社製品側で指定した日付がセットされます。
- ・手動で任意の日付に変更することができます。
- 「現在の日時を設定する」ボタンによって、ボタンを押した日時をセットできます。
- ・ここに設定した日付は、装飾部品(日付)の予約語「@Date」の部分に埋め込まれます。

#### 時刻

・本プロダクトを当社製品から起動した場合、当社製品側で指定した時刻がセットされます。

- ・手動で任意の時刻に変更することができます。
- ・[現在の日時を設定する]ボタンによって、ボタンを押した日時をセットできます。
- ・ここに設定した時刻は、装飾部品(日付)の予約語「@Time」の部分に埋め込まれます。

#### TOC(目次)フィールドを作成しない

Word形式のファイル出力時、下記のエラーが発生する場合は、この項目にチェックを付けてください。

「文書の書式設定が複雑すぎます。[高速保存]オプションをオフにして、文書を今すぐ保存してください。」

【補足】

本オプションをチェックした場合、Word本来の目次機能の設定が行われません。完全なWord文書を出 力するにはWord2000以降の導入をお勧めします。

### 電子納品

#### [電子納品]⇒[電子納品規定文字列チェック]

現在開いているドキュメントに対し、電子納品に使用できない文字のチェックを行い、結果を表示します。

#### ■基本操作

メニューの[電子納品] [電子納品規定文字列チェック]を選択します

インジゲータが表示されます。完了するまでお待ちください。



使用できない文字は、プレビューの下に一覧表示します。

·一覧の任意の行をダブルクリックすると、プレビューが対象文字の位置へ移動し、強調表示します。



リスト上で右クリックし、ポップアップメニューの[一覧を閉じる]を選択します。

# ヘルプ

[ヘルプ]⇒[トピックの検索]

ヘルプトピックのウィンドウを表示します。

#### ■各タブについて

- [目次] トピックを一覧表示します
- [キーワード] 索引の一覧を表示します。前方一致で索引を検索することができます。
- [**テキスト検索**] 特定の単語や句を本文中に含むトピックを検索します

### [ヘルプ]⇒[Forum8ホームページ]

本メニューのご利用には、Internetへの接続が必要です。

#### 本メニューを選択すると、WWWブラウザで当社ホームページが表示されます。

·WWWブラウザがインストールされていないとエラーが発生します。

・インターネットへの接続環境がないと表示できません。

### [ヘルプ]⇒[Internet利用による問合せ]

本メニューのご利用には、Internetへの接続が必要です。 弊社の製品開発部署宛てに直接お問い合わせのメールを送信します。 尚、この機能を利用するには、別途『問い合わせ支援ツール』をインストールする必要があります。 利用方法の詳細は、『問い合わせ支援ツール』のヘルプトピックをご覧ください。

### [ヘルプ]⇒[通常/Web認証切り替え]

プロテクトモードとして、通常(ハードウェアキー方式)かWeb認証方式かを切り替えてください。

無償版でご利用される場合は、"通常モード"を選択し、[ヘルプ] [バージョン情報]にて、ハード ウェアキーを"なし(無償版)"と設定されることをお勧めします。

Web認証方式によるライセンス認証手順は以下の通りです。



### [ヘルプ]⇒[バージョン情報]

本 プロダクトのバージョン及 びハードウェアキー に関 する情 報 (通 常 モード時)、Web 認 証 の状 態 (Web 認 証 モード時)を、ウィンドウに表 示します。

プロテクトに関しては、通常モードの場合「ローカル(LPT)」、「ローカル(USB)」、「ネットワーク」、「な し(無償版)」の4種類がありますので、該当する方法を選択してください。詳細については、本製品の 「導入の手引き」を参照してください。

Web認証モードの場合「認証を行う」、「未認証(無償版)」が表示され、一度認証を行うと「この製品は、Web認証モードで実行しています。」となります。

無償版では、<u>有償機能</u>のご利用はできません。

無償版でご利用される場合は、[ヘルプ] [通常/Web認証切り替え]にて"通常モード"を選択し、 ハードウェアキーを"なし(無償版)"と設定されることをお勧めします。

### Q&A

# 用語集

用語集では、本プロダクトおよびヘルプの中で使われている用語について説明します。

(50音順)

XML	(eXtensible Markup Language の略):文書やデータの意味と構造を記述するためのマーク アップ言語の一つで、「タグ」と呼ばれる特定の文字列でデータに構造が埋め込まれます。 この構造によりデータの意味がコンピュータで容易に解釈できるようになり、データの活用範 囲が格段に広がります。
アウトプレースエディタ	編集作業を行う専用の画面で、編集対象が表示されている画面とは別の画面として表示されます。通常は、特殊な指定や操作が必要なデータの入力に使用されます。
インプレースエディタ	編集作業を行う専用の画面を指しますが、編集対象が表示されている位置に表示され、画 面枠なども表示されませんので、どの部分がインプレースエディタなのかは、見た目には分 かりません。通常は、文字列の入力などで使われます。
インポート(Import)	本プロダクト以外の製品などで作成されたファイルを本プロダクトに読み込む事、または、読 み込む機能を指します。
エクスポート(Export)	本プロダクトで作成されたデータを他の製品などが読み込める形のファイルで保存する事、 または、保存する機能を指します。
キャレット	インプレースエディタなどで文字を入力する際に、入力位置を示す点滅状態の縦棒や矩形 の印を指します。
クリック	マウスカーソルを目的の位置に移動し、マウスの左ボタンを1回押して離す操作を指しま す。これに対し、右ボタンの場合は『右クリック』と明示します。
サムネイル	各ページの縮小画像で、主に目的のページを素早く見つけ表示する目的で使用されます。
ダブルクリック	マウスカーソルを目的の位置に移動し、マウスの左ボタンを押して離す動作をすばやく2回 行う操作を指します。これに対し、右ボタンの場合は『右ダブルクリック』と明示します。
テンプレート	文書の雛形で、文書の固定的な文字列やスタイルおよび可変となる箇所などが指定されて います。

ドキュメント	当社製品が出力する計算書 , 比較表 , 設計調書などの文書および一般的な全ての電子化 された文書を指します。
ドラッグ , ドロップ	マウスカーソルを目的の位置に移動し、マウスの左ボタンを押したまま次の目的位置に移動 するまでの操作をドラッグと言い、目的の位置でマウスの左ボタンを離す操作をドロップと言 います。
ビットマップ	写真などの画像を点の集まりとして表現したデータまたはファイルで、Windows 自身がサポ ートしているファイルフォーマットの1つです。 ビットマップとして表現されたデータは、メタフ ァイル内の1つの図形として保存した場合を含め、 拡大 / 縮小時に点の大きさ自体が変化 するため、輪郭などがギザギザになったり、小さな部分が見えなくなったりします。
プレビュー	印刷イメージを表示する事、または印刷イメージを表示した画面を意味します。
マッピング	異種または同種のデータを複数重ね合わせ、1つに合成する処理を意味します。
メタファイル	直線や円などの図形を描画する手順(描き方)をデータとして記録したファイルで、Windows 自身がサポートしているファイルフォーマットの1つです。ビットマップなどの画像ファイルは 拡大時に輪郭などがギザギザになったり縮小時に小さな部分が見えなくなったりしますが、 メタファイルで保存された図形では拡大 / 縮小をしても、このような劣化は発生しません。 但 し、図形の1つとしてメタファイルにビットマップを保存する事ができますが、このビットマップ 部分では拡大 / 縮小による劣化は発生します。

# ヒント1WORD出力:複雑な書式の表が出力されました

#### Q.

Word 出力後、下のようなメッセージが表示される。



#### A.

このメッセージは、Word 出力に失敗し表示されるものではなく、Word 文書の表形成仕様上、難易度が高い罫線表が出力された場合に表示されます。

このメッセージが表示された場合は、出力された Word 文書を開き、文書中の表が正しく出力されているかご確認下さい。 ※問題のケースとしては、セルの罫線が有効になっていない場合があります。Word の"印刷プレビュー機能"にてご確認 下さい

※罫線表に問題がある場合は、お手数ですが Word での修正が必要となります。ご了承下さい。

# エラー1 WORD 出力:このファイルは他のアプリケーションまたはユー ザーが使用しています

Q.

Word出力後Normal.dotの保存を聞いてくる。 または 「このファイルは他のアプリケーションまたはユーザーが使用しています。 (C:¥WINDOWS¥......¥Templates¥Normal.dot)」 「ほかのアプリケーションがOLEの操作を完了しているのを待機しています。」 というエラーが発生する。

#### Α.

〇 最 初 にご確 認 いただきたい点

以下の製品のご利用はないでしょうか。

JIPテクノサイエンス社 e-ConductorX(電子納品物作成支援ツール)

ジャストシステム社 ATOK Office連携ツール(他、省入力のためのツール)

ロゴヴィスタ社 こりゃ英和!一発翻訳 FUJI XEROX社 DocuWorks 6.0

ソースネクスト 本格翻訳4

上記製品がインストールされた環境にて、このエラーが発生することを確認いたしております。こちらの見解では、上記製品はWordのアドインソフトとして機能するようですが、この場合、Normal.dot(Wordの標準テンプレートファイル)をロック(占有)状態としている為、Word出力処理に障害が発生しているものと推定いたしております。

この件に関しまして、Word出力処理での回避策は見つかってはおりませんが、上記ソフトのWordのアドイン機能をOFFにすることで、エラーが解消されることを確認いたしております。

抜本的な対策ではございませんが、Wordアドインソフトがインストールされている場合は、以下のWord アドイン機能をOFFにする方法をお試しください。

<sup>•</sup>DocuWorks 6.0のWordアドインを無効にする方法

DocuWorks 6.0がインストールされている場合のみご参照下さい。

·ATOK Office連携ツールのWordアドインを無効にする方法

ATOK Office連携ツールがインストールされている場合のみご参照下さい。

· 汎 用 的 にWordアドインを無 効 にする方 法

尚、エラーが発生したことによりWordがプロセス上に残っている事がございます為、念のために Windowsを再起動されてから対策いただいた方が確実でございます。

【FUJI XEROX社 DocuWorks 6.0のWordアドインを無効にする方法】

スタートボタン - プログラム - Fuji Xerox - DocuWorksの"DocuWorks ユーザー個別設定ツール"を 起動し、設定画面が『DocuWorks Creator for Microsoft Officeの設定』となるまで送 り、"Microsoft Word"のチェックを解除すると、Wordアドイン機能をOFFにする事が可能でございま す。

●DocuWorks ユーザー個別設定ツールの流れ

1.スタートボタン - プログラム - Fuji Xerox - DocuWorksの"DocuWorks ユーザー個別設定ツ ール"を起動する

2.最初の"DocuWorks ユーザー個別設定 画面"にて、"設定の変更"が選ばれた状態で、次 ヘボタンをクリックする

3.次の"Deskフォルダの設定 画面"は、そのまま次へボタンをクリックする

4.次の"一時ファイル用のフォルダの設定 画面"は、そのまま次へボタンをクリックする

5.次の"OCR(文字認識)の選択 画面"は、そのまま次へボタンをクリックする

6.次の"DocuWorks Creator for Microsoft Officeの設定 画面"で、"Microsoft Word"のチェックをはずし、次へボタンをクリックする

7.次の"設定内容の確認 画面"で、DocuWorks Creator for Microsoft Officeを有効にするの箇所に、"Microsoft Word"がないことを確認し、次へボタンをクリックする

8.次の"設定終了"画面の閉じるボタンのクリックし終了する

#### 【ジャストシステム社 ATOK Office連携ツールのWordアドインを無効にする方法】

デスクトップ上の「OFFICE連携機能設定ツール」のアイコンをクリックしていただき、OFFICE連携 機能の追加・削除にて、"連携機能の削除"のクリック、その下の"WORD"がチェックされた状態 で、"実行"ボタンを押す事で、WORDアドイン機能をOFFにする事が可能でございます。くdiv> デスクトップ上に「Office連携機能設定ツール」のアイコンがない場合は、「ATOK Office連携ツ ール」インストールパス(ATOKがインストールされたところと同じ)の"ATOKEXST.EXE"を起動(ダブ ルクリック)し、上と同じ操作を行って下さい。

例えばATOK17の場合、下のようなパスとなります。

C:¥Program Files¥Justsystem¥ATOK17¥AT17EXT¥ATOKEXST.EXE

「DocuWorks 6.0」、「ATOK Office連携ツール」をご利用されていない場合は、以下の汎用的にWordアドインを無効にする方法が有効でございます。

#### 【汎用的にWordアドインを無効にする方法】

上記の2つのアプリケーションソフト固有の回避方法をお試しいただいても、同様のエラーが発生する 場合は、他のWordアドインソフトの影響が考えられます。

この場合は、Wordの"COMアドイン"の設定をお試し下さいますようお願いいたします。

●Wordの"COMアドイン"設定の流れ

【<u>Word2002</u>以前のバージョンをお使いの場合】

1.Wordを起動する

2.[表示]メニューから[ツールバー] - [ユーザー設定]をクリックする

この操作で[ユーザー設定]画面が開きます。

3.[コマンド]タブをクリックして開き、左側の[分類]リストから[ツール]を選択する

4.[コマンド]リスト中の"COMアドイン"をドラッグ&ドロップしてメニューを追加する

[ヘルプ]メニューの右 側 あたりにドロップしてみてください。

5.[閉じる]ボタンをクリックし、[ユーザー設定]を閉じる

6.4で追加した[COMアドイン]をクリックする

この操 作 で[COMアドイン]画 面 が開きます。

7. 左端の口にチェックがついている全ての項目のチェックをはずす

DocuWorksのアドインが有効な場合、"Fuji Xerox DocuWorks Creator"にチェックがついています。

ATOK Office連携ツールのアドインが有効な場合、"ATOK拡張ツール COM Addin"に チェックがついています。

8.[OK]ボタンをクリックし、[COMアドイン]を閉じる

9.Wordを終了する

【Word2007をお使いの場合】

1.Wordを起動する

2.画面左上の丸い Office ボタンをクリックする

3.開いたポップアップ画面の下方の[Wordのオプション]ボタンを押す この操作で[Wordのオプション]画面が開きます。

4.Wordのオプション画面左側のカテゴリから"アドイン"をクリックする

5.同画面下方の"管理: COMアドイン"の右側の[設定] ボタンを押す

この操作で[COMアドイン]画面が開きます。

6. 左端の口にチェックがついている全ての項目のチェックをはずす

DocuWorksのアドインが有効な場合、"Fuji Xerox DocuWorks Creator"にチェックが ついています。

ATOK Office連携ツールのアドインが有効な場合、"ATOK拡張ツール COM Addin"に チェックがついています。

7.[OK]ボタンをクリックし、[COMアドイン]を閉じる

8.Wordを終了する

注意

掲載されている各社名および各社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

# サポート

# 本プログラムの改訂

本プログラムは、予告無く、機能の追加、入出力の改善、修正などを行うことがあります。

無償改訂、修正時には最新バージョンを当社ホームページよりダウンロードしていただけます。 http://www.forum8.co.jp/tech/uc1win0-tech.htm

製品版登録ユーザーの方で、無償改訂、修正時の最新バージョンの配布媒体を希望される方には、別途定める費用にて配布媒体を提供いたします。

### サポートの範囲

サポート窓口でサポートするお問い合わせの範囲は本プログラムの内容に関する事項に限定していま す。

OSや周辺機器、他のソフトとの同時使用の問題などについてはサポートできませんのであらかじめご 了承ください。

#### ■お問い合わせの方法

お問い合わせは、電話、問い合わせ支援ツール、電子メール、FAXにて承っております。

なお、お問い合わせなどの無償サポートサービスは、原則として製品購入後1年間とさせていただい ておりますが、以降のバージョンアップ等も含めた有償サービスとして「保守・サポートサービス」を提供しています。

そのため、製品購入から1年を経過し、「保守・サポートサービス」のご契約がない場合は回答できま せん。あらかじめご了承ください。

詳しくは、ホームページをご覧いただくかまたは営業窓口へお問い合わせください。 http://www.forum8.co.jp/product/hosyusupport.htm

#### お問い合わせは、

・電話(専用電話番号)

·問い合わせ支援ツール(ヘルプメニューのInternet利用による問い合わせ)

・電子メール(ic@forum8.co.jp)

• F A X (06-6882-1008)

をご利用ください。なお、電話によるお問合せの専用番号につきましては、営業窓口までお問合せく ださい。

電子メール、FAXでのお問い合わせに際しては必ずユーザコード、製品名を明記してください。ユ ーザコード、製品名が書かれていない場合は原則としてサポートできませんのでご了承ください。

■ホームページ

本 ヘルプで解決 できない場合は、下記 サービスのQ&Aも併せてご利用ください。 当社ホームページ <u>http://www.forum8.co.jp/</u>

# ご購入についてのお問い合わせ

本製品をご購入またはデモをご覧になりたいお客様は最寄りのフォーラムエイト営業部署(東京、大阪、 仙台、福岡)にご連絡ください。

なお、電話でのお問い合わせは営業日の午前9時~午後12時、午後1時~午後5時30分までとさせていただきます。(FAX、電子メールは24時間受け付けております)

営業部署	Tel	E-Mail :
<u>東京</u>	03-5773-1888	f8tokyo@forum8.co.jp
<u>大阪</u>	06-6882-1888	f8osaka@forum8.co.jp
<u>名古屋</u>	052-551-1888	f8nagoya@forum8.co.jp
<u>福岡</u>	092-271-1888	<u>f8fuku@forum8.co.jp</u>

### 東京本社

〒153-0051

東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー15F

TEL:03-5773-1888 FAX:03-5720-5688

#### E-Mail : <u>f8tokyo@forum8.co.jp</u>



# 大阪支社

〒530-6013 大阪市北区天満橋1 - 8 - 30 OAPタワー13F

T E L : 06- 6882-1888 F A X : 06- 6882-1880

#### E-Mail : <u>f8osaka@forum8.co.jp</u>



### 名古屋事務所

〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル1F

TEL.052-551-1888 FAX.052-551-1883



### 福岡営業所

〒812-0025 福岡市博多区店屋町1-31 東京生命福岡ビル5F

T E L : 092-271-1888 F A X : 092-271-1902

#### E-Mail : <u>f8fuku@forum8.co.jp</u>



# 索引

### @

# Х

XMLタグ辞書ファイル	. 26,	40,	50
XMLデータファイル		. 18,	26
XMLパス			187
XMLマッピング	18,	38,	180

# あ

アウトラインフレーム	
新しいドキュメント	
アンドゥ	

# い

ー太郎形式 ー括マッピング移動	
章(節、項)	
表のヘッダ / フッタ	
BOX	
BOX グループ	
見出し	
イメージファイル	
印刷	
すべて	
任意の章	
ページ範囲指定	
印刷可能領域	
印字方向	
インデント設定ダイアログ	

# う

# え

エクスポート	43, 228
エディタ	35
エラー	
ホームページ表示	261
Word 形式ファイル出力時	81, 259

# お

お問い合わせ	 268,	269
オペレーティングシステム	 15,	, 21
親BOX	 148,	150

# か

カーソルが手のひらの形カーソルが手のひらの形	. 244 . 245
##+アッヘ グループ	. 150

表示移動モード	
表示拡大モード	
ページ先頭に出力	
BOX 選択	
階層	
章(節、項)	
改ページ	
改ページ毎に表示する	
拡大	
グラフィック	
プレビュー	
マッピング画像	
下線	75, 130, 160
画像	
グラフィック BOX	
装飾部品	
マッピング画像 BOX	
画像エディタ	
画像編集	
下付文字	

# き

起動	
F8DocServ Maintenance Tool	
起動(F8DocServ)	
単体で起動	
当社製品から起動	
当社製品から起動する為の設定	
機能一覧	
行数	
行スタイル	
初期值	
行ピッチ設定ダイアログ	
行列エディタ	
行列式	
切り取り	
行列エディタ	
数式エディタ	
セル (表)	
プレビュー	

# <

グラフィック	, 69
グラフィックエディタ	. 145
グループ	
グループの親148,	149
グループの子	148
辞書項目	. 186
BOX グループ	148
グループID	

マッピングデータ	191,	193
け		
罫線 新闻 医马克尔氏 医马克尔氏 医马克尔氏 医马克尔氏 医马克尔氏 医马克尔氏 化乙烯乙烯 化乙烯乙烯		
セル(表)		. 117
検索	238,	239
ت		
互換性		. 20
コピー		
行列エディタ		. 140

1 J	エノ 1 /	
数	,エディタ	135
セ	,(表)	113
セ	,プロパティ(表)	114
プ	·ビュー	231
子B0		48, 150

### さ

サイズ変更	
グラフィック	
ドキュメント	
BOX	72
マッピング画像	148
て ノビノノ 当 劇	247 240
別体	
们(衣)	
草(即、垻)	
セル(表)	
装飾部品	
表のヘッダ / フッタ	
ページ	
BOX	
BOX グループ	
マッピングデータ	
見出し	
列(表)	
作成	
行為 行列 BOX	138
/ ううしの	1/2
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ドキュメント	
表 BOX	
ファイル	
ページ	
BOX	
マッピング画像 BOX	
見出し	
サポートサービス	

| 無償  |    |   | <br> |      |    |    |     | 268 |
|-----|----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|-----|-----|
| 有償  |    |   | <br> |      |    |    | 2   | 268 |
| サムネ | イル | · | <br> | . 32 | 2, | 47 | , 4 | 213 |
| 拡大  | ・縮 | 小 | <br> |      |    |    | 2   | 214 |

### し

字	下げ				162
辞	書項目				186
辞	書ツリー	14,	49,	185,	243
	展開・縮小				215
辞	書ファイル				. 49
辞	書フレーム				. 44
計	名(装飾部品)				170
縦	横比				-
1111	グラフィック				146
	ッシット シット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				179
修	百(农邸部留)		• • • •		
19	ー インデント(行スタイル)				258
	「ファント(「Jスクール)			182	107
	////L く ノビン /			155	258
	1]スクイル			100,	104
	1」の同C・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		• • • •	122,	124
	1]				200
	イ丁タリ BUX		• • • •	• • • • •	138
	クラノイック BUX		• • • •		142
	数式 BOX		• • • •		133
	セル(表)		• • • •	115,	119
	装飾部品				167
	テキスト BOX				104
	ドキュメント				. 34
	表のヘッダ / フッタ			106,	131
	表 BOX				106
	フォント (行スタイル)				258
	マッピング画像 BOX				147
	マッピングしたテキスト BOX				104
	見出し				. 95
	目次				. 67
	列の幅			122,	124
終	了				230
縮					
	- プレビュー				207
H	, , ,				. 86
	音(節 項)				85
	伸形式ファイル				228
뗴	宮//シリノノー/////////////////////////////////				220
川只	音(筋 頂)の並び順			64	01
	早(即、項)の亚ひ娘 主の ヘッダ / フック		• • • •	04,	, 31 122
	www.マフノノノソフ		• • • •	• • • • •	132
ᆂᆂ	★ロ				. 04
卓	留亏				. 83
	形式			.85,	259
	性息の		• • • •	• • • • •	. 98
	振りなおす(目動)				. 93

ショートカットキー	
初期值	
行スタイル	
ページ設定	
ページ番号	
書式設定	61
一部のテキストに摘要する	
インデント	
行ピッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
セル(表)に摘要する	
表紙に摘要する	
表のヘッダ / フッタに摘要する	
フォント	
BOX に摘要する	
目次に摘要する	
書式設定ツールバー	
表エディタ	
表のヘッダ / フッタ	
プレビュー	

### す

図(装飾部品)	178
数式	23, 69
数式エディタ	134

### せ

製品名(装飾部品)	. 171
全行をタイトル行とする107,	122
線種	63
表の罫線	. 118
ページの枠線(表紙)	. 256
ページの枠線(標準)	. 251
ページの枠線(本文)	. 253
ページの枠線(目次)	. 255
BOX の枠線	235
選択	
章(節、項)	85
選択解除	. 69
複数選択	70
BOX	. 69
BOX 選択モード	141

### そ

装飾部品	 	
表紙ページの設定。	 	
標準設定	 	
本文ページの設定。	 	
目次ページの設定。	 	
挿入		
行(表)	 	

(表)114
--------

# た

タイトル	
表紙タイトル	
表のタイトル	
表のタイトル行	
目次のタイトル	
タイトル行とする	
ダウンロード	
高さ	
行の高さ	121, 122, 124, 161
図(装飾部品)の高さ	
BOX の高さ	
他社プロダクトのファイル	
縦書き	76, 78, 129, 234

# ち

置換		. 237
中央寄せ	1, 119,	146
抽出		
XML データ		18
マッピングデータ	40,	194
調表出力ライブラリ	19	, 20
調表出力ライブラリのファイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		27

# っ

# 追加

行(表)	
行スタイル	
行列 BOX	
グラフィック BOX	
章(節、項)	
数式 BOX	
テキスト BOX	
表のヘッダ / フッタ	
表 BOX	
ページ	
BOX	
マッピング画像 BOX	
マッピングデータ	
見出し	
列(表)	
常にページの先頭になるように配置する	
ツリー構造	
τ	

データ型	186,	187
データタブ		48

データ変換設定	
データ名称	
テキスト	
電子納品	
テンプレート	18, 37, 203
テンプレートファイル	

# と

統合文書ファイル	26
トップページ属性を無視する	260
取り消し線	160
取り消す	. 65

### に

入力	 60
行列 BOX	 140
数式 BOX	 134
セル(表)	 115, 119
テキスト BOX	 104
表のヘッダ / フッタ	 128
表 BOX	 111
マッピングしたテキスト BOX	 105
入力してください	 104
任意文字列(装飾部品)	 177

# は

バージョン	
ハードウェアキー	15, 262, 263
ハードウェアプロテクトキー	
背景色	
セル ( 表 )	
配置	61
辞書項目	
辞書項目追加	
セル内のテキスト BOX	
装飾部品	
プレビュー上の BOX	
ページ再解析	
BOX	
見出しの自動整列	
幅	
図(装飾部品)の幅	
BOX の幅	77, 78, 234
列の幅	121, 122, 124
貼り付け	
行列エディタ	
数式エディタ	135
セル ( 表 )	
セルプロパティ(表)	
プレビュー	

BOX	. 14
-----	------

### ひ

左寄せ	61, 119
日付(装飾部品)	
Viewer版	
表	
表エディタ	
表紙	
表示条件	
表示条件の設定	
表示制御	
上位の章番号(個別)	
上位の章番号(全体)	
章番号(個別)	
章番号(全体)	
表前部品	
表紙	
表の罫線	
表のタイトル行	
表のヘッダ / フッタ	
ページの枠線(表紙)	
ページの枠線(標準)	
ページの枠線(本文)	
ページの枠線(目次)	
補助マーカー	
BOX の枠線	
	77 99 209
日次	254
田(//、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
旧製品のファイル	
行えタイル	258
テンプレート	80 206
統合文書ファイル	80
マッピング辞書ファイル	185

### ふ

ファイル形式
フォント設定ダイアログ
フッタ
プリンタ
プレビュー
移動
拡大縮小
再描画
スクロール
ページ再解析
元に戻す
プレビューフレーム
フローティングライセンス13, 15, 16

プログラム使用権許諾	12
プロテクト	
分割	
セル ( 表 )	

#### へ

ページ	32
移動	206
再描画	246
スクロール	206
ページ再解析	247
ページ再解析	101
ページ数	45
ページ先頭に出力	), 260
ページタブ	47
ページ番号(装飾部品)	174
開始番号	251
ヘッダ67	', 127
ヘルプ	261
変更	
装飾部品	167
編集	60
行スタイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	257
行列 BOX	, 139
グラフィック BOX	142
数式 BOX	133
セル(表)115	, 119
装飾部品	167
テキスト BOX	104
ドキュメント	34
表のヘッダ / フッタ	', 131
表 BOX	i, 110
BOX を編集状態にする	73
マッピング画像 BOX	147
マッピングしたテキスト BOX	105
見出し	96
目次	67
目次ツリー101	, 102

### ほ

保存	
上書き保存	
XML マッピング	
旧製品のファイル	
行スタイル	
グラフィック	
テンプレート	
統合文書ファイル	
名前を付けて保存	
ページ設定	

マッピングデータ	 
本文	 

### ま

マッピング画像			24,	, 69
マッピング辞書ファイル14	1, 39	, 183,	184,	206
マッピングデータ	), 41	, 183,	190,	206

### み

右寄せ	 1, 119
見出し	 94

### め

メインアイコン一覧	
メイン画面	44
メインメニュー一覧	

### も

目次	25, 31, 66
更新	
目次タブ	46
目次ツリー	32, 46, 102
更新	
展開・縮小	
文字の色	. 75, 130, 160
元に戻す	
行列エディタ	
数式エディタ	135
プレビュー	

### ゃ

やり直し	. 65,	113
行列エディタ		. 140
数式エディタ		. 135
プレビュー		. 230

### ø

有償機能	į				•			•		•				•		•	• •				•	•	• •		•		•			•	•	• •				•	• •		•								•	• •	• •	•		•		•		•	•	. 9	,	14	4
------	---	--	--	--	---	--	--	---	--	---	--	--	--	---	--	---	-----	--	--	--	---	---	-----	--	---	--	---	--	--	---	---	-----	--	--	--	---	-----	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	-----	-----	---	--	---	--	---	--	---	---	-----	---	----	---

### よ

用紙サイズ	248 226
横書き	234
余白	
ページの余白(表紙)	256
ページの余白(標準)2	251
ページの余白(本文)2	253
ページの余白(目次)	254
読み込み	

/	<sup>*</sup> ラフィック	. 146
*	*承元製品のファイル	, 42
2	到(装飾部品)	. 178
ì	』加読み込み	. 225
-	?ッピング辞書ファイル	. 184
-	?ッピングデータ	. 191
5		
ライ	イセンス	14

IJ	
リドゥ	
3	

ノビ文字160
---------

# n

### 例

XML タグ辞書ファイルの作成	50
XML マッピング	
テンプレート	
テンプレート利用	
列数	
連結	
セル ( 表 )	
レンタルライセンス	13, 15, 16

# わ

枠線	
ページの枠線(表紙)	 256
ページの枠線(標準)	 251
ページの枠線(本文)	 253
ページの枠線(目次)	 255
BOX の枠線	 234